


حجم اندام

هدف‌های رفتاری: فراگیر در پایان این فصل، خواهد توانست:

- ۱- اندام را در دید سه‌رخ طراحی کند.
- ۲- فرم‌های اساسی و خطوط محیطی عضلات شانه را در دید تمام‌رخ و سه‌رخ طراحی کند.
- ۳- فرم‌های اساسی و خطوط محیطی عضلات تن را طراحی کند.
- ۴- فرم‌های اساسی و خطوط محیطی عضلات دست را طراحی نماید.
- ۵- فرم‌های اساسی و دست را در حالات مختلف طراحی کند.
- ۶- فرم‌های اساسی و خطوط محیطی عضلات پا را طراحی نماید.
- ۷- فرم‌های اساسی و خطوط محیطی عضلات پایه‌پا را طراحی نماید.
- ۸- کشش را در حالت‌های مختلف ترسیم کند.
- ۹- اندام را در سه مرحله (اندام اسکلتی، اندام حجمی و اندام عضلانی) طراحی کند.
- ۱۰- محدوده‌های سایه، نیمسایه و روشنایی را در بدن تشخیص دهد.
- ۱۱- پس از طراحی اندام، آن را سایه بزند.




فرم سه بعدی بدن


اولین نکته در طراحی اندام‌های سه رخ، توجه به این مطلب است که حجم قسمت‌های مختلف بدن را با احجام هندسی مقایسه نمایید تا طراحی آن‌ها در بُعد آسانتر گردد. از این‌رو قسمت‌های اصلی اندام یعنی سر با حجمی تخم مرغی (از گروه احجام کروی شکل) تنہ و باسن با حجمی ذوزنقه‌ای (از گروه احجام مکعبی شکل)، دست‌ها و پاها با حجمی استوانه‌ای مطابقت دارند.

– حرکت این احجام در فضای آن‌ها را در وضعیتی قرار می‌دهد که می‌توان براساس اصول پرسپکتیو، سه‌بعدی بودن آن‌ها را به تصویر کشید (تصویر ۱-۴).

قبل‌آمودختید که در نظر گرفتن سه بُعد یک جسم یعنی طول، عرض و ضخامت آن و همچنین، تفکیک «سطوح سازنده» یک حجم که برخی از آن‌ها با توجه به طرز قرار گرفتن جسم نسبت به نقطه‌ی دید مشهود می‌شوند برای نشان دادن حجم و بُعد در طراحی اجسام الزامی است. بدن انسان نیز یک جسم سه‌بعدی است، که هر عضو آن، حجمی را در فضا اشغال می‌کند. بنابراین، طراحی اندام در وضعیت سه‌رخ نیز با توجه به نکات گفته شده بر طبق قواعد خاصی عملی است. در اینجا با بررسی قسمت‌های مختلف بدن به‌طور جداگانه، نحوه‌ی طراحی شکل و فرم آن‌ها در وضعیت سه‌رخ نشان داده می‌شود.



▲ تصویر ۱-۴—نمایش تنه (حجم سینه و باسن) در حالت سه‌بعدی و تغییر تنشابات طولی و عرضی آن‌ها نسبت به خط افق



▲ تصویر ۴-۲

خط کمر می‌باشد. با خطی مستقیم ناف و شانه را به یکدیگر متصل نمایید تا خط سینه را در محل نوک سینه قطع نماید.

۵ با اتصال نوک سینه به خط پهلو حجم سینه شکل می‌گیرد (خط زیرسینه در $\frac{1}{4}$ فاصله خط سینه تا کمر واقع شده است).

۶ سمت مقابل فرم تنہ درست هم‌شکل و موازی با خط داخلی وجه پهلو ترسیم گردد.

۷ خط مرکزی اندام را مطابق حجم تنہ ترسیم نمایید.


مراحل ترسیم فرم سه‌بعدی تنہ

۱ سطح ذوزنقه‌ای شکل تنہ (پهنانی شانه و بازو) را ترسیم کنید.

۲ وجه پهلو را به اندازه عرض سر بازو ($\frac{1}{4}$ عرض سر) مشخص نمایید.


۳ خط مرکزی را در وسط وجه جلو ترسیم کنید.

۴ نوک سینه را به روی خط سینه مشخص نمایید. محل قرارگیری ناف بر روی خط مرکزی اندام کمی پایین‌تر از





حالا با اتصال این چهار وجه، حجم ذوزنقه‌ای تنہ ساخته می‌شود به همین ترتیب حجم ذوزنقه‌ای باسن نیز با اتصال چهار وجه پشت، جلو و پهلوها به وجود می‌آید.

برای ترسیم فرم سه‌بعدی باسن مراحل ۱ و ۲ را بکار گیرید. در تصویر ۴-۳ وجه سازنده‌ی حجم تنہ و باسن از یکدیگر تفکیک شده‌اند تا سطوح سازنده‌ی هر وجه بخوبی مشخص گردد.



▲ تصویر ۴-۳




تصویر ۴-۴- طراحی اندام‌های سه بعدی اسکلتی در حرکت و حالات مختلف ▲

خطوط محیطی اندام – اندام‌های عضلانی

انجام می‌گیرد از فرم استوانه‌ای پیروی می‌کنند.

در این فصل از کتاب سعی شده است چگونگی طراحی خطوط محیطی اندام که در کل نمایشی از سطح خارجی عضلات اندام می‌باشد با ساده‌ترین شیوه آموزش داده شود تا طراحی سریع و آسان از بدن انسان امکان‌پذیر گردد. شما نیز برای فراگیری هرچه بهتر این مطلب، سعی کنید ابتدا از روی تصاویر و یا مدل‌های زنده و سپس به شکل ذهنی، به طراحی اندام پردازید. البته گفتنی است که در تمام مراحل طراحی، حفظ اصول طراحی شرط لازم و اساسی است. در غیر این صورت، طرح شما مانند یک «آدمک خمیری» (تصویر ۵-۴) که فاقد استحکام و ایستایی لازم است دیده می‌شود.


در بخش‌های پیشین کتاب آموختیم که بدن انسان مجموعه‌ای از اسکلت، مفاصل و ماهیچه‌های است که ارتباط آن‌ها با یکدیگر در ساخت فرم‌های اساسی بدن، تأثیر بسزایی دارد. به عبارتی دیگر، ماهیچه‌های سطحی به همراه ساختمان استخوانی در کل شبیه یک استوانه هستند و بدن عضلانی انسان مجموعه‌ای از فرم‌های استوانه‌ای است که برای نمایش و به تصویر کشیدن آن‌ها حتماً لازم است با خطوط محیطی ماهیچه‌ها آشنا شد. نکته‌ی مهمی که در حجم پردازی شانه‌ها، تن، دست، پا و به طور کلی همه قسمت‌هایی که اساساً استوانه‌ای هستند تأثیر دارد و باید آن را حتماً به خاطر سپرد این است که خطوط محیطی حول فرم استوانه‌ای می‌چرخدند و آن را دربر می‌گیرند همچنین جهت این خطوط و سایر وشن‌هایی که در مراحل بعد بر روی کار



▲ تصویر ۵-۴- نمایی از طراحی بدن به شکل یک آدمک خمیری که فاقد استحکام و ایستایی لازم می‌باشد.

خطوط محیطی عضلات شانه‌ها

شکل، اندازه و تناسب شانه‌ها که در اثر فرورفتگی‌ها و برجستگی‌های عضلات این قسمت از اندام حاصل می‌شود ضمن طراحی می‌باید مورد توجه قرار گیرند. همچنین قابل توجه



▲ تصویر ۶-۴- طراحی خطوط محیطی عضلات شانه در نمای سه‌رخ، مطابق تصاویر، مراحل طراحی را بر روی یک حجم سه‌بعدی بدن انجام دهید.

۱ طول گردن را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید.


۲ عرض شانه‌ها را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده و این نقاط را به نقاط $\frac{1}{3}$ در گردن متصل کنید.

۳ خطوط محیطی عضلات شانه را مطابق تصویر طراحی کنید. توجه داشته باشید در نمای سه‌رخ به دلیل چرخش بدن و قرار گرفتن یک شانه در پرسپکتیو، پهناهی آن کمتر از شانه‌ای است که در جلو و نزدیک به بیننده قرار گرفته است. گردن نیز در وضعیت سه‌رخ قرار دارد.

خطوط محیطی عضلات تنہ

خطوط محیطی عضلات این قسمت از اندام است. به نکات ذکر شده بر روی تصویر دقت کرده، سپس آنها را بر روی اندام‌های خطی از قبل طراحی شده، پیاده نمایید.

برجستگی‌ها و فرورفتگی عضلات تنہ در پهلوها، به دلیل اندازه و حجم سینه، کمر و باسن، مهم‌ترین نکته در طراحی



برجستگی
و
فرورفتگی
سینه

مختصری برای
قفسه سینه




Brustgat sineh

Chrokus uschle
zir dast
qarar gرفتن
baزو ber rovi
behlo

▲ تصویر ۷-۴- هنگام طراحی تنہ در وضعیت تمام رخ و سه رخ، مشخصات فوق را مورد بررسی قرار دهید و تمامی آن هارا در طراحی خود به کار بیندید تا اندام‌هایی را که طراحی می‌کنید «نم، سست و بی‌تناسب» نباشند.

دست

دست‌ها، نسبت به سایر اعضای بدن، بیشترین تحرک را دارند و حالت‌های گوناگونی به خود می‌گیرند. هنگام طراحی سه‌بخش اندام فوقانی یعنی بازو، ساعد و دست (کف و انگشتان) طبق اصول طراحی که قبلًاً به آن‌ها اشاره شد باید به بررسی فرم‌ها و شکل‌های اساسی اندام دست و تناسب ویره‌ی آن پرداخته شود. همچنین با شناختی که از استخوان‌های این اندام حاصل شده، چگونگی حرکت در قسمت‌های مختلف اندام دست را نیز مطالعه




▲ تصویر ۸—۴— فرم‌های استوانه‌ای بازو و ساعد دست، آرنج در حد فاصل بلندی دست از شانه تا نیمه کف قرار می‌گیرد.

● بُعد و کوتاه‌نمایی

به شکل ۹-۴ توجه کنید. این استوانه دارای دو خصوصیت است. یعنی از پهلو به مستطیل و از ناحیه انتهایها به شکل دایره می‌باشد ولی اگر پهلو و انتهای آن با هم دیده شوند استونه‌ی بخصوصی دیده می‌شود. حرکت استوانه در بُعد نیز باعث می‌گردد استوانه‌ی متفاوتی به تصویر کشیده شود.

قرار گرفتن هر حجمی در بُعد باعث می‌گردد آن حجم به حالت کوتاه‌نمای شده ظاهر گردد. فرم‌های مختلف اندام که هر کدام شبیه به حجمی هندسی می‌باشند به دلیل حرکت گاهی در بُعد قرار می‌گیرند. در این حالت برای آسان نمودن طراحی اندام بهتر است کار طراحی را با ترسیم حجم‌های هندسی در بُعد شروع کنید.



▲ تصویر ۹-۴— با حرکت استوانه به سمت بالا قاعده آن کم کم نمایان می‌گردد. در این حالت قاعده‌ی دایره‌ای شکل استوانه به پرسپکتیو رفته و بیضی دیده می‌شود. هرقدر بیضی قاعده به دایره کامل نزدیک می‌گردد و طول استونه‌ای در بُعد، کوتاه و تقریباً ناچیز می‌گردد.



▲ تصویر ۱۰-۴— همان‌طور که در تصویر ۱۰-۴ مشاهده می‌کنید در پاره‌ای از حرکات، فرم‌های استوانه‌ای سادعو بازو کوتاه‌نمایی شده‌اند. علت این امر، حرکت و چرخش دست به طرف و به جهت عکس شما بوده است. در این حالت، اندازه‌های جسم کوچک‌تر به نظر می‌آیند و شکل آن تغییر می‌کند. هرچه این حالت شدت یابد، دیواره‌های استوانه‌ها کوتاه‌تر و قطر عمودی بیضی‌ها بیش‌تر می‌شود.


خلاصه کرد و آن را مجموعه‌ای از فرم‌های ساده تعبیر نمود. دست از دو بخش تشکیل می‌شود: کف دست و انگشت شست.

● فرم‌های اساسی و نسبت‌ها

پس از یافتن فرم‌های اساسی دست، به راحتی می‌توان به شکل ظاهر و نسبت‌های موجود بین قسمت‌های مختلف آن بی‌برد و به طراحی دست پرداخت (تصویر ۱۱-۴).

اگر چه استفاده از استوانه در طراحی از قسمت‌های مختلف بدن، مسئله‌ی کوتاه‌نمایی در حرکت اندام را ساده می‌نماید اما باید توجه داشته باشیم که در طراحی لباس، طراحی اندام‌هایی با حرکات اضافی و کوتاه شده کارآبی لازم را ندارد زیرا در این صورت به تصویر کشیدن لباس بر روی این اندام‌ها بسیار پیچیده و نامفهوم می‌شود.


● **کف دست و انگشتان:** در نگاه اول، فرم دست بسیار پیچیده به نظر می‌رسد. دست‌ها را نیز می‌توان به اشکال ساده‌ی اساسی



▲ تصویر ۱۱-۴—فرم‌های اساسی کف دست و انگشتان


- حرکت بندهای انگشتان به دلیل وجود مفاصل نیمه متحرک در بین آن‌ها، امکان پذیر می‌شود.
- در میان انگشتان، انگشت میانه بلندترین است و طول آن برابر نصف طول کامل دست می‌باشد.
- انگشت دوم و چهارم از انگشت میانه کوتاه‌تر هستند و بلندی آن‌ها تقریباً با انتهای ناخن انگشت میانه می‌رسد.
- انگشت کوچک تا آخرین مفصل انگشت دوم بالا می‌آید.
- انگشت شست همانند یک فرم سه‌گوش در درون کف دست کارگذاشته شده است.
- محل اتصال شست به کف دست، قاعده‌ی فرم سه‌گوش آن است که از یک نقطه به مچ و از نقطه‌ی دیگر به میانه کف می‌باشد و بلندی آن تقریباً به میانه بند انگشت دوم می‌رسد. شست دارای یک مفصل متحرک مستقل است که موجب می‌شود حرکات متنوعی را انجام دهد.
- با توجه به نکات موجود، شکل ظاهری دست مانند فرم تخم مرغی است که از تناسبات ویژه‌ای برخوردار است.

- **کف و انگشتان دست:** طول کامل دست، برابر $\frac{3}{4}$ طول سر است. عرض کف دست معادل $\frac{1}{2}$ طول کف و انگشتان دست است. بر این اساس، کف دست و انگشتان دو مربع ناهموار را تشکیل می‌دهند که به یکدیگر متصل شده‌اند.
- بلندی کف دست از جایی که انگشت شست به آن متصل شده، بیشتر از سمت دیگر است.
- عرض دست در قسمت اتصال انگشتان، بیشتر از عرض آن در قسمت اتصال به مچ است. و اما قطر و ضخامت آن در مچ بیشتر می‌باشد.
- عرض مچ در نمای تمام رخ تقریباً معادل $\frac{3}{5}$ عرض کف می‌باشد.
- انگشتان نیز بخش قابل توجهی از کف دست را فراگرفته‌اند.
- هر انگشت از سه بند تشکیل یافته است و بلندی بندها تقریباً با یکدیگر برابر می‌باشد ولی قطر و ضخامت آن‌ها از اولین تا سومین بند که نوک انگشت می‌باشد بتدریج کمتر می‌شود.




۳ تقسیمات لازم را بروی سه خط نوک و اتصال انگشتان و مج دست مطابق شکل انجام دهید.


۲ با توجه به نسبت‌های طولی و عرضی کف و انگشتان کادر اولیه را برای طراحی رسم کنید. خط اتصال انگشتان در زمینه کادر قرار می‌گیرد.



۱ طول کف و انگشتان دست معادل $\frac{3}{4}$ طول یک سر است. پهناى کف دست معادل $\frac{1}{2}$ طول آن است.



۶ انگشت شست را طراحی کرده و بلندی هر انگشت را به سه قسمت تقسیم کنید تا بندھای انگشتان مشخص گردد. سپس خطوط محیطی انگشتان را طراحی کنید.



۵ با خطوط منحنی انگشتان را با حجم‌های مخروطی شکل از یکدیگر تفکیک کنید.




۴ فرم اساسی و خارجی کف و انگشتان شبیه یک تخم مرغ است. منحنی خط اتصال انگشتان را مطابق شکل رسم کنید. خط داخلی انگشت شست بر نیمه کف دست متصل می‌شود.

▲ تصویر ۱۲-۴- مراحل طراحی کف دست و انگشتان با توجه به اندازه و نسبت‌های آن

خطوط محیطی عضلات دست

مطابق تصویر به فرورفتگی‌ها و برجستگی‌های عضلات دست در ناحیه‌ی شانه، بازو، آرنج و ساعد، کف و انگشتان توجه



در حالت خم شدن دست از ناحیه آرنج، توجه به تناسبات بسیار ضروری است.

با استفاده از انداه‌های خطی متناسب، مراحل طراحی خطوط محیطی را بر روی آن پیاده کنید.


▲ تصویر ۱۳-۴- طراحی خطوط محیطی دست در دو حالت دست افتاده و دست خم شده از ناحیه‌ی آرنج



تصویر ۱۴-۴- طراحی خطوط محیطی کف و انگشتان دست در حالت‌های مختلف ▲



▲ تصویر ۱۵-۴- طراحی خطوط سه‌بخش دست در حرکات و حالت‌های مختلف



▲ تصویر ۱۶—۴ فرم‌های استوانه‌ای ران و ساق پا

● پا: پا که از سه بخش اساسی ران، ساق و پایه‌پا تشکیل می‌شود، نه تنها برای نقل و انتقال بدن طرح ریزی گردیده بلکه باید تمامی وزن بدن را تحمل کرده، موجب تعادل و ایستایی شود. بنابراین پاهای، ضمن داشتن قابلیت حرکت، از استحکام و قدرت نیز برخوردارند.

● فرم‌های اساسی و نسبت‌ها


دو بخش ران و ساق پا نیز مانند دست، دارای اشکال استوانه‌ای هستند با این تفاوت که استوانه‌های پا، کشیده‌تر و پُرتر از استوانه‌های دست می‌باشند (تصویر ۱۶-۴). با بررسی تناسبات طولی و عرضی این عضو بدن پی‌بردهایم که بلندی دو قسمت ران و ساق با یکدیگر یکسان است و پهنای آن‌ها از بالا به سمت پایین باریک می‌شود به طوری که باریک شدن ران تا زانو تدریجی است و در زیر زانو که ابتدای ساق می‌باشد قطر پا دوباره به خاطر عضلات ساق زیادتر و سپس به طرف قوزک پا باریک‌تر می‌شود.



▲ تصویر ۱۷—۴ فرم‌های اساسی سه بخش پا در حرکت‌ها و حالات مختلف با توجه به اصل کوتده‌نمایی و تغییر اندازه و نسبت‌های آن‌ها در حرکت و پرسپکتیو.


خطوط محیطی عضلات پا

دو بخش ران و ساق که زانو در میان آنها قرار گرفته است با تنشیات و حالاتی خاص، دارای فرورفتگی ها و برجستگی هایی در نواحی مختلف هستند. همانطور که اشاره شد با قرارگرفتن پا در وضعیت های سه رخ، تمام رخ و نیم رخ شکل محیطی عضلات تغییر می کند. با طراحی از روی تصاویر و مدل های زنده می توان مهارت لازم را برای طراحی صحیح خطوط محیطی عضلات ران و ساق، به دست آورد.




▲ تصویر ۱۸-۴- طراحی خطوط محیطی عضلات پا در وضعیت تمام رخ و سه رخ

● پایه‌ی پا — فرم اساسی و نسبت‌ها



اگرچه ساختمان داخلی و اسکلت کف دست و پایه‌ی پا، بسیار مشابه‌اند اما شکل ظاهری و نسبت‌های آن دو با هم متفاوت است. حالا با توجه به فرم، شکل و تنشیات به طراحی پایه‌ی پا می‌پردازیم.

- طول کف پا تقریباً به اندازه‌ی طول سر است.




- طول پاشنه که از ناحیه‌ی مج تا کف پا محاسبه می‌شود تقریباً برابر $\frac{1}{3}$ بلندی یک سر است. نکته قابل توجه در طراحی پایه‌ی پا از دید رویه‌رو، این است که در این حالت، اگرچه پاشنه‌ی پا دیده نمی‌شود اما فرم و مقدار بلندی آن بر بلندی روی پا تأثیر می‌گذارد. به طوری که در حالت عادی، زمانی که کف پا کاملاً بر روی زمین قرار گرفته است روی پا نیز به اندازه‌ی همان $\frac{1}{2}$ طول سر است و در حالتی دیگر که پاشنه از زمین فاصله می‌گیرد و شخص بر روی پنجه‌ها ایستاده، بلندی روی پا بیشتر از اندازه‌ی $\frac{1}{2}$ طول سر می‌شود.

۱- پهناهی پنجه‌ی پا که انگشتان و مقداری از کف را دربر می‌گیرد برابر $\frac{1}{2}$ عرض سر است.

هنگام طراحی از پایه‌ی پا به نحوه‌ی قرارگرفتن آن در وضعیت تمام رخ، سه رخ یا نیم رخ توجه کنید.

▲ تصویر ۱۹- نمایش فرم‌های اساسی پایه‌ی پا در وضعيت‌های مختلف تمام رخ، نیم رخ و سه رخ




▲ تصویر ۲۰- اندازه‌های طولی و عرضی قسمت بالایی و کف پا نسبت به طول و عرض یک سر متناسب

در تصویر شماره‌ی ۱ پاشنه پا بر روی زمین قرار گرفته است و بلندی روی پا معادل $\frac{1}{3}$ طول سر می‌باشد.

در تصویر شماره‌ی ۲ پاشنه پا بالاتر از سطح زمین قرار گرفته است و بلندی روی پا کمی بیشتر از $\frac{1}{2}$ طول سر است.


و برجستگی یا فورونگی‌های لازم به کمک خطوط محیطی، می‌توان نمایی واقعی از پایه‌ی پا را به تصویر کشید.

خطوط محیطی پایه‌ی پا
پس از طراحی فرم‌های اساسی پایه‌ی پا، با افزودن انگشتان



- ۱ نسبت‌ها و چهارچوب اولیه‌ی پایه‌ی پا را به شکل خطی رسم کرده و آن را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید تا خط اتصال انگشتان حاصل شود. اتصال انگشتان را مطابق شکل طراحی کنید.
- ۲ ضلع داخلی و پنجه (انگشتان) را مطابق شکل، تقسیم‌بندی نمایید.
- ۳ خطوط محیطی را با توجه به فورونگی‌ها و برجستگی‌ها طراحی کنید. خط اتصال انگشتان را با توجه به پهنانی انگشتان به سه قسمت مساوی تقسیم کنید. پهنانی انگشت شست معادل $\frac{1}{3}$ پهنانی پنجه می‌باشد و $\frac{2}{3}$ باقی مانده از پهنانی پنجه به چهار انگشت دیگر پا اختصاص دارد.
- ۴ با طراحی انگشتان و بافت‌ها شکل را کامل کنید.

▲ تصویر ۲۱-۴—مراحل طراحی پایه‌ی پا در نمای تمام رخ.



- ۱ فرم اساسی پایه‌ی پا را در حالت سه‌رخ رسم کنید.
- ۲ طول پاشنه را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده و خط روی ساق پا را امتداد دهید تا خط کف را در نقطه‌ای قطع نماید. سپس این نقطه را به نقطه‌ی میانی پاشنه متصل کنید. در نهایت خط اتصال انگشتان را به موازات خط نوک انگشتان رسم کنید.
- ۳ کف پا و پنجه را مطابق شکل طراحی کنید.
- ۴ به طراحی خطوط محیطی پا بپردازید.
- ۵ با اضافه کردن انگشتان و ناخن‌ها شکل را کامل کنید.


▲ تصویر ۲۲-۴—مراحل طراحی پایه‌ی پا در نمای سه‌رخ.



تصویر ۲۳-۴- طراحی خطوط محیطی پایه‌ی پا

به شکل تخصصی یکی از شاخه‌های هنر طراحی لباس است اما در طراحی مدل لباس‌ها، یکی از عناصر کامل‌کننده‌ی طرح محسوب می‌شود. داشتن شناخت صحیح از فرم و شکل پایه‌ی پا در طراحی کفش نکه‌ای الزامی است. قسمت‌های مختلف یک کفش مانند دهانه، پاشنه و پنجه در ارتباطی مستقیم با قسمت‌های مختلف پایه‌ی پا، طراحی می‌شوند.

پاها و کفش‌ها
در طراحی یک مدل لباس، ضروری است که عناصر کامل‌کننده‌ی یک طرح در آن نمایان باشد. این عناصر که در فصل‌های پیشین کتاب درباره آن‌ها صحبت شد، شامل طراحی یک اندام ایده‌آل به همراه فیگوری مناسب، طرحی صحیح از یک مدل لباس همراه با طرح کفشه‌ی مناسب است. طراحی کفش اگرچه




۱ پایه‌ی پا را رسم نمایید.

۲ نوک پنجه کفش را به پایه‌ی پا اضافه نمایید (نوک پنجه کفش با توجه به مدل آن می‌تواند به خط انگشتان پا نزدیک یا از آن دور باشد)

۳ دهانه و طرفین کفش را طراحی کنید.

۴ شکل را کامل کنید.


تصویر ۲۴-۴- مراحل طراحی کفش پاشنه‌دار در نمای تمام رخ



مطابق مراحل طراحی، ابتدا پایه‌ی پا را در حالتی که پنجه بر روی زمین و پاشنه در بالاتر از سطح زمین قرار گرفته است رسم کرده، سپس بر روی چهار چوب اولیه، کفش را طراحی کنید.


- ۱ با فشار پنجه بر روی زمین به میزان بلندی پاشنه کفش، پاشنه پا را از زمین بلند کنید و پایه پا را در حالت تصویر (۱) رسم کنید.
- ۲ پاشنه کفش و کف کفش را مطابق تصویر طراحی کنید.
- ۳ دهانه‌ی کفش را طراحی کنید.
- ۴ شکل را کامل کنید.

▲ تصویر ۲۵—۴—مراحل طراحی کفش پاشنه‌دار در نمای نیم‌رخ.




- ۱ پایه‌ی پا را در نمای سه‌رخ طراحی کرده، سپس سطوح آن را مشخص نمایید.
- ۲ خط مرکزی پایه‌ی پا را در حالت $\frac{1}{3}$ ترسیم کنید.
- ۳ مطابق خط مرکزی، دهانه‌ی کفش را طراحی کرده، سپس در قسمت انگشتان پنجه‌ی کفش را اضافه نمایید.
- ۴ با توجه به میزان فاصله پاشنه از سطح زمین، پاشنه‌ی کفش را طراحی کنید.

▲ تصویر ۲۶—۴—مراحل طراحی در نمای سه‌رخ.




▲ تصویر ۲۷-۴- چند نمونه طراحی از پا و کفش در وضعیت‌های مختلف




تصویر ۲۱-۴- چند نمونه طراحی از تنشات و حرکات مختلف پا و گفشن در نسای تسامرخ و سدرخ

تجربیات به دست آمده را جمع‌بندی کرده، همه‌ی آن‌ها را برای طراحی اندام به کار گرفت.

در بخش‌های پیشین کتاب، سعی کردیم تا با تفکیک قسمت‌های مختلف بدن و بررسی هر بخش، به‌طور جداگانه، شناخت و درک کافی برای طراحی آن‌ها حاصل شود. حالا باید



▲ تصویر ۲۹-۴- شیوه‌ی طراحی این اندام‌ها کاملاً به همان گونه‌ای است که تا به حال آموخته‌اید. یعنی طراحی یک سر مناسب و یافتن تناسبات طولی و عرضی قسمت‌های مختلف اندام در قالب یک اندام اسکلتی به‌کار گرفتن عناصر حرکت و تعادل، پیدا کردن ابعاد و سطوح مختلف و در نهایت طراحی خطوط محیطی.




▲ تصویر ۴-۳۰

زنید. چون در این صورت، بدن مثل یک لوله‌ی شیاردار خواهد بود و سطح خارجی آن بسیار خشن به نظر می‌رسد بلکه برای سایه‌زدن بدن و استوانه‌ها می‌باید حرکت آرام و ملایم دست با نوک گند مداد به‌شکل منحنی به کار گرفته شود. این حرکت دایره‌وار هنگام استفاده از نوک انگشت و یا محوکن نیز انجام می‌گیرد تا سطحی صاف و حجمی صحیح از اندام با سایه‌روشن ایجاد شود.

● حجم‌پردازی اندام با سایه‌روشن
با توجه به این نکته که فرم‌های اساسی بدن، مشابه استوانه‌ها هستند بدیهی است مناطق سایه‌دار برابر روی اعضای بدن که فرم استوانه‌ای دارند با توجه به جهت تابش نور، هرگز حالتی شکننده و خشک به‌خود نمی‌گیرند. دقت کنید با حرکت دست و مداد به‌شکل عمودی و ایجاد خطوط عمودی در امتداد فرم استوانه‌ای بدن سایه

نیم سایه ها می شوند، شناسایی کرده، سپس سایه روشن را با به کارگیری تُن های خاکستری با درجه روشن برای نیم سایه ها و با درجه تیره برای سایه ها اجرا کنید.

قبل از سایه زدن، فرورفتگی بدن را که در محدوده سایه قرار می گیرند و یا مناطق برجسته را که در محدوده روشنایی هستند و فضای مابین فرورفتگی و برجستگی را که باعث ایجاد



جهت تابش نور در تصویر ۱ و ۲ از زاویه 45° نسبت به مانکن می باشد و در تصویر ۳ جهت تابش نور مستقیم است.

▲ تصویر ۴-۳۱ - ایجاد سایه روشن بر روی اندام با توجه به برجستگی ها و فرورفتگی های عضلات

آزمون تئوری

- ۱- تناسبات طولی و عرضی کف دست انگشتان را توضیح دهید.
- ۲- تناسبات طولی و عرضی پایه‌ی پا را توضیح دهید.

آزمون عملی

- ۱- فرم‌های اساسی سه بخش دست و پا را طراحی کنید.
- ۲- فرم‌های اساسی قسمت‌های مختلف اندام را طراحی کرده، سپس خطوط محیطی عضلات را بر روی آن‌ها ترسیم کنید.
- ۳- پا و کف‌ش یک مدل زنده را در حالات مختلف طراحی کنید.