



نازک دوزی زنانه – دوخت (ویژه دختران)

(جلد دوم)

پایه دهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کارداش

زمینه: هنر

گروه تحصیلی: هنر

رشته‌های مهارتی: خیاطی لباس زنانه، خیاطی لباس شب و عروس، خیاطی دوخت‌های تزئینی،

خیاطی مردانه دوز، دوخت لباس‌های محلی

نام استاندارد مهارتی مبنا: نازک دوزی زنانه

کد استاندارد متولی: ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

صنعتی، فاطمه

نازک دوزی زنانه – دوخت (ویژه دختران) (جلد دوم) : شاخه کارداش، زمینه هنر، گروه هنر، رشته‌های خیاطی زنانه و... / مؤلف: فاطمه صنعتی. - تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۶.

۳۳۱ ص. : مصور (رنگی). (شاخه کارداش).

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.

۱. خیاطی - (لباس زنانه) - راهنمای آموزشی. ۲. خیاطی - الگوها. ۳. پوشاس - الگوها.
الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش.
ب. عنوان.

۶۴۶/۴۰۴

TT ۵۰۸/۹ ن



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نازک دوزی زنانه - دوخت (ویژه دختران) (جلد دوم) - ۱۱۲۰ - ۳۱

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

فاطمه صنعتی (مؤلف)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

صغری عابدی (صفحه‌آرا) - فاطمه روفی (طراح گرافیکی تصاویر) - مهدی احمدی (رسامی الگوها) - علی

نجی (خوشنویسی رایانه‌ای)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۱۶۱-۸۸۸۳۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶، ۰۸۳۰-۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارویخش)

تلفن: ۰۹۱۶۱-۴۴۹۸۵۱، دورنگار: ۰۹۱۶۰-۴۴۹۸۵۱۶، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهایی خاص»

چاپ دوم ۱۳۹۶

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی خودتان غافل
نشاید و از اتکای به اجانب پرهیزید.
امام خمینی (قدس سرّه الشّریف)»

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب های درسی
فنی و حرفه ای و کار دانش ، ارسال فرمایند.

پیام نگار (ایمیل) tvoccd@roshd.ir

وبگاه (وبسایت) www.tvoccd.sch.ir

فهرست مطالب

مقدمه

سخنی با هنرآموزان محترم

پیمانه همارتی شماره ۱

هدف کلی: توانایی کار با انواع ماشین دوخت



۱

۲

۳

۵

۹

۱۲

۱۵

۲۴

۳۴

۳۷

۴۰

۴۴

کارگاه خیاطی

سوژن

نخ دوخت

شافت انواع ماشین دوخت

راه اندازی ماشین دوخت


پیمانه همارتی شماره ۲

هدف کلی: توانایی کار با انواع اتو


انواع اتو و وسائل آن

بائست های مخصوص اتو

چگونگی اتوكردن بباس



۴۶	اُتوكردن درزهای پنس
۵۲	پیمانه مهارتی شماره‌ی سه
۵۲	هدف کلی: توانایی انتخاب پارچه
۵۵	شاختهای ایاف پارچه
۶۸	مخوم علامت‌بین‌المللی
۷۳	پیمانه مهارتی شماره‌ی چهار
۷۳	هدف کلی: توانایی انتقال الکوروی پارچه
۷۴	واحد کار شماره‌ی یک
۷۴	هدف کلی: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن و طرز قرار گرفتن الکوروی پارچه‌های مختلف
۷۶	تچیچی
۷۹	وزنهای برش
۷۹	وسایل اندازه‌گیری
۸۰	روش پس کردن الکوروی پارچه
۸۵	طریقه‌ی برش پارچه‌هایی با تقویش سربالا

	۸۷	<p>پارچه‌هایی حاشیه دار</p>
	۹۶	<p>واحده کارشماره‌ی دو</p>
	۹۶	<p>هدف‌گلی: برش پارچه‌های خاص</p>
	۹۷	<p>دخت پارچه‌های محل</p>
	۱۰۳	<p>پارچه‌های حیر (شیفون)</p>
	۱۰۹	<p>واحده کارشماره‌ی سه</p>
	۱۱۰	<p>هدف‌گلی: انتقال الکلوروی پارچه توطیگوکشل، کاربن و پرتو زدن پارچه</p>
	۱۱۲	<p>وسایل علامت‌گذاری</p>
	۱۱۶	<p>طریق انتقال الکلوروی پارچه</p>
	۱۱۶	<p>پیمانی مهارتی شماره‌ی پنج</p>
	۱۱۶	<p>هدف‌گلی: توانایی دخت اولیه</p>
	۱۱۹	<p>انواع گفت بادست</p>
	۱۲۰	<p>انواع دخت درزه</p>
	۱۲۲	<p>انواع پاکدوزی</p>
	۱۲۵	<p>انواع پس دوزی</p>

کوشہ های بحاف



۱۴۰



۱۳۴

پیمانه‌یی مهارتی شماره‌یی شش



۱۳۸

هدف کلی: توانایی دخست انواع بس زمانه

واحد کار شماره‌یی یک

هدف کلی: دخست انواع زیپ



۱۴۰

۱۴۰

زیپ

واحد کار شماره‌یی دو

هدف کلی: دخست انواع دامن پلی دار و کوده دار



۱۴۳



۱۵۱



۱۵۲

دخست پلی ها

۱۵۹

دخست دامن کوده دار

۱۶۰

دخست دامن پلی دار

۱۶۲

اکوکشی پلی ها

۱۶۴

واحد کار شماره‌یی سه

۱۶۴

هدف کلی: دخست آستری و حل کردن آن به دامن



۱۶۵

انتخاب پارچه‌ی آستری

۱۶۷

اتصال آستری در محل زیپ

۱۶۸

اتصال آستری به چاک پایین دامن

۱۶۹

روش دیگر آستری چاک پلی

۱۷۳

واحد کار شماره‌ی چهار

۱۷۳

بُف کلی؛ دوخت انواع کمر لباس

۱۷۴

انواع لایی

۱۸۸

واحد کار شماره‌ی پنج

۱۸۸

بُف کلی؛ دوخت شلوار

۱۹۵

واحد کار شماره‌ی شش

۱۹۵

بُف کلی؛ دوخت انواع جیب

۱۹۷

جیب خارجی لباس بدون آستری

۲۰۰

جیب داخل درز پلوی لباس

۲۰۲

جیب داخلی جلوی شلوار و دامن

واحد کارشماره‌ی هفت




۲۰۵

هدف کلی: دوخت انواع مفرزی و بجاف یقه‌ی جلوی لباس



۲۰۶

قیچی رو تی



۲۰۷

مفرزی دوزی



۲۱۴

بجاف مخنی با علیطی

۲۱۷

یک نوع بجاف مخنی (جادکه‌ای)

۲۲۱

بجاف دبل



۲۲۳

بجاف لباس های جلوسته

۲۲۵

بجاف یکره متد



۲۳۰

واحد کارشماره‌ی هشت

۲۳۰

هدف کلی: دوخت انواع یقه



۲۳۱

طریقه‌ی دوخت بجاف یقه و علقة آستین

۲۳۱

دوخت یقه کرد



۲۳۲

دوخت یقه هفت

	۲۳۴	بجا ف حلقه‌ی نیکر و جلوسته (چاکدار)
	۲۳۹	بجا ف یکروه حلقه کردن و آستین
	۲۴۰	دوخت یقه ب
	۲۴۲	دوخت یقه انگلیسی قابل تبدیل
	۲۴۶	دوخت یقه انگلیسی بدون بجا ف دیقه‌ی پشت
	۲۴۸	دوخت یقه‌ی ایستاده (فرخ، آخوندی، سرداری و پصی)
	۲۴۹	یقه‌ی پیراهن مردانه
	۲۵۱	یقه‌ی مدل شال و آرشال
	۲۵۲	یقه‌ی کراواتی
	۲۵۴	یقه‌ی ایستاده (رووزیر یقه سرجم)
	۲۵۵	بندیکت برای آویزان کردن لباس
	۲۵۶	پل کمر
	۲۵۹	واحد کار شماره‌ی ن
	۲۵۹	هدف کلی: دوخت انواع جاکمه
	۲۶۰	تعیین اندازه‌ی دلمه خور - جاکمه



۲۶۱

امدازه‌ی دکمه‌خور



۲۶۲

جادکه‌ای افقی

۲۶۳

جادکه‌ای عمودی

۲۶۴

تعین محل جادکه



۲۶۴

روش تهیه جادکه بندینگات پارچه‌ای



۲۷۷

واحد کار شماره‌ی ده

۲۷۷

هدف کلی: دوخت انواع دکمه

۲۷۹

طریقه‌ی علامت گذاری دکمه

۲۸۵

قرن قفلی

۲۸۶

دوخت دکمه فشاری



۲۸۹

واحد کار شماره‌ی یازدهم

۲۸۹

هدف کلی: دوخت انواع پچ و سجاف چاک آستین

۲۹۰

دوخت انواع سجاف با جت چاک آستین

۲۹۸

چند روش برای دوخت کش در لبه‌ی آستین





۲۹۹	اتصال مج بآستین (مدل پیراهن مردانه «شمیزه»)
۳۰۵	واحد کار شماره هی دوازدهم
۳۰۵	بُف گلی؛ دوخت انواع آستین و اتصال اپل بآن
۳۰۶	دوخت و اتصال انواع آستین
۳۰۷	روش وصل آستین های جدای یک شکن
۳۱۴	اپل گذاری
۳۲۰	واحد کار شماره هی سیزدهم
۳۲۰	بُف گلی؛ دوخت انواع چین ها، والان (یقه حلزونی) و کش دوزی
۳۲۱	دوخت چین و والان
۳۲۶	کش دوزی
۳۲۶	منابع و مأخذ

مقدمه

کلمه‌ی لباس در فارسی، واژه‌های پوشش، تن‌پوش و پوشاسک را تداعی می‌کند. لباس برای پوشاندن شکل اصلی بدن و تغییر‌شکل آن به نحوی زیبا، به کار می‌رود؛ یعنی لباس برای پوشاندن تن و نمایاندن آن برای هر طبقه‌ای قابل فهم است، منشأ اصلی پیدایش لباس محفوظ ماندن (از سرما، گرما، عوامل طبیعی)، عفت، پرهیزکاری، زیبایی و وقار است. «به عبارت دیگر لباس هر انسان نشانه‌ی شخصیت وجودی اوست». انسان تازمانی که به ارزش‌ها و بینش‌ها معتقد و دلیسته باشد، لباسی متناسب با آن‌ها به تن خواهد کرد. قبل از گسترش فرهنگ غرب، صرف نظر از اختلافات ظاهری و البسه‌ی اقوام مختلف بشر، وجه مشترک همه‌ی لباس‌ها خاصیت پوشیدگی آن‌ها بود. در جامعه‌ای که ارزش‌های والای معنوی و انسانی، بی‌اعتبار باشد و شخصیت و عالم درون انسان قهرآشخاصیت انسانی به کلی برپایه‌ی توجه و اظهار نظر دیگران شکل بگیرد، افراد سعی می‌کنند با هر وسیله‌ی از جمله لباس، برای خود تشخض و تعین ایجاد کنند.

هدف اصلی تألیف این کتاب ارائه‌ی روش صحیح و تطبیق‌پذیر برای آموزش پیمانه‌ای^{*} (مدولار) نازک‌دوزی لباس زنانه، و ارتقای سطح کیفی دانش علاقه‌مندان و فراغیران رشته‌ی خیاطی شده است. در تألیف این کتاب سعی بر آن بوده که با انکاء بر تجارب و امکانات آموزشی چند ساله، روش کاربر پایه‌ی ساده‌ای قرار گیرد و مطالب با کمک الگوهای روشن، گویا و شیوه‌های عملی و کاربردی برش ارائه شده است.

در الگوسازی چون سایر فنون و هنرها تخصص زمانی حاصل خواهد شد که شخص خود در پی فراغیری باشد، پدیده‌های جدید بیاید و با نکته‌سننجی و دقیق، تکنیک کار را دریابد.

گفتنی است که مدل سازی لباس یا ژورنال شناسی معمولاً^{**} از الگوی خاصی تبعیت نمی‌کند، بلکه با درنظر گرفتن نوع لباس و مدل انتخابی می‌توان الگوی مناسب را طراحی کرد.

در این کتاب از روش «متریک»^{***} استفاده شده که به هنگام تألیف، طراحی و تدوین این مجموعه کتب با انجام اصلاحات اساسی و رفع اشکالات موجود و با توجه به ارتباط بین روش «متریک» و «مولر»^{****} تا حد زیادی بر کیفیت کار افزوده شده و پایه‌ی علمی به کار داده شده است.

* پیمانه = modular

** روش متريک، متدي است که در كشور انگليس استفاده می‌شود.

*** روش «مولر» متعلق به مؤسسه‌ی «مولر و پسران» و دارای قدامت ۱۰۰ ساله می‌باشد؛ به علت بودن اين مؤسسه در آلمان به روش «آلماني» نيز

معروف است.

این مجموعه کتاب‌ها مشتمل بر پیمانه‌های مهارتی اند که براساس استاندارد نازک‌دوزی زنانه (درجه ۲) وزارت کار و امور اجتماعی تدوین شده و عبارتند از: متدهای اندازه‌گیری اندام، الگوهای اساس دامن، شلوار، بالاتنه، آستین و رفع عیوب آنان، مدلسازی دامن، شلوار، پنس‌های بالاتنه، انواع یقه، انواع آستین، انواع مدلسازی، انواع دوختهای لباس و به صورت محدود با روش کار روی مانکن (الگوی غیرمسطح) آشنا می‌شوید، این مجموعه بستری را آماده می‌سازد تا هنرجویان با آموزش الگوسازی تجربیات خود را به عرصه ظهور برساند.

هنرجویان محترم در این قسمت توصیه می‌شود اگر قصد یادگیری این فن را دارید مدلها، برشها، انتقال پنسها و ... را روی پارچه‌های ارزان قیمت (به اصطلاح پاترون) بدوزید تا به تمام نکات کوچک و ریز آن آگاه شوید، زیرا هر اثر هنری وقتی با ارزش تلقی می‌شود که نکات کوچک در آن رعایت گردد.

هنرآموزان محترم با توجه به این که ارائه مطالب تئوری در زمینه الگو و دوخت (که بنیادی عملی دارد)، پیش طرح مسئله‌ی غیرضروری است، می‌بایست قبل از طرح مباحث، با تجربه‌ی عملی مناسب، ذهن هنرجویان را با موضوع موردنظر درگیر کنید، سپس مطالب مورد نیاز و روش‌های مناسب را ارائه دهید.

برای تمرینات عملی می‌توانید از طرحها و مدل‌های مورد نیاز با عالیق و مناسب با توان عملی هنرجویان، تمرینات بیشتر یا پیشرفت‌های تری را ارائه کنید.

هنرآموزان عزیز، در هنگام تدریس مراحل عملی را تکرار کنید. پیش از این که هر مرحله کار را انجام دهید کلیت آن را برای هنرجویان معلوم کنید. از روش‌های غلط استفاده نکنید، برای انتقال مطالب لازم است مثلاً در گفتار، تلفظ واژه‌ها و اصطلاحات روشی باشد. الگوهای ترسیم شده به وسیله‌ی خط کش‌های مخصوص و با اندازه‌های سانتی متر کشیده شود، استفاده از اشل $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$ در ترسیم الگو و دوخت آنان غیرقانونی می‌باشد. برای اینکه روی مطالب مهم تر تأکید شود، با استفاده از رنگها و بزرگ‌نویسی و برجسته کردن کلمات ... و در گفتار با تأکید بر روی برخی کلمات این کار را انجام دهید. بدیهی است برای حصول تیجه‌ای بهتر باید از راهنمایی‌های صحیح و شیوه‌های درست کمک گرفت، آنگاه با پیگیری و کسب تجربیات شخصی بر میدان پیش برد کار افزود.

مؤلف: فاطمه صنعتی

سخنی با هنرآموزان محترم

خياطی هنری است که در تولید ناخالص ملی هر کشور نقش دارد و همانند رشته های دیگر در حال تکامل است . نیاز بشر جامعه ایجاب می کند تعداد کثیری از نیروهای فعال ، وقت و توان خویش را به فراگیری صحیح و گسترش این حوزه های تخصصی و تکنیکی صرف کنند . مجموعه‌ی حاضر برای برطرف کردن احتیاج جامعه ، احیای هنر خیاطی و نیز خودکفایی اقتصادی ارائه شده است .

این مجموعه با توجه به اهداف و ویژگی های آموزش در شاخه‌ی کار و دانش و براساس برنامه ریزی درسی به شیوه‌ی پیمانه‌ای تدوین شده است . سازماندهی پیمانه‌ای ، یکی از روش‌های سازماندهی محتواهای آموزشی است که بیشترین تأکید را بر کسب شایستگی های لازم برای یک یا چند مهارت در راگیرندگان دارد . براین اساس ، هر پیمانه ، از مجموعه تکالیف عملی ، شناختی و عاطفی لازم برای کارها و پاره کارهای موجود در شغل ، که به یادگیری یک مهارت خاص می انجامد ، تشکیل شده است . ویژگی این شیوه ، سازماندهی در انعطاف پذیری هر پیمانه (واحد یادگیری) از یک مهارت ، مستقل از واحدهای دیگر است و به گونه‌ای سازماندهی می شود که بر حسب نیاز ترکیب جدیدی با سایر پیمانه‌ها برای رسیدن به یک مهارت خاص فراهم آورد .

لازم است قبل از شروع آموزش ، هنرآموزان محترم به نکات ذیل دقت کنید :

این کتاب های براساس استاندارد مهارتی نازک دوزی زنانه درجه ۲ تهیه شده است و باید در یک سال تحصیلی استفاده شود .

محتواهای این کتاب های شامل دو بخش اساسی است بخش اول شامل کتاب دوخت ، که به بررسی نکات اساسی دوخت و مراحل آن گام به گام آموزش می دهد بخش دوم شامل الگو و مدل سازی لباس ها است .
جلد اول مطالب مربوط به دوخت قسمت های مختلف لباس و اطلاعات لازم آن ارایه شده است .

بخش دوم کتاب های جلد دوم تا پنجم به بررسی و شناخت فرم های اندامی ، ساختار بصری رنگ ، خطوط و نقوش پارچه تنظیم گردیده است ، هدف آن ارائه عوامل تأثیر گذار بر روی لباس است . (در این قسمت نباید طراحی لباس اجرا شود ، بلکه هدف آن صرفاً شناخت عوامل مؤثر بر روی لباس است .)

قسمت های دیگر این کتاب های الگوهای اساس دامن ، بالاتنه ، آستین و شلوار با توجه به فرم اندامی تنظیم شده است ، طول و عرض پنس های جلو و پشت الگو ، آزادی و اضافات لباس با توجه به فرم اندام ها ثابت نخواهد بود و تغییر می کند .

در این کتاب ها سعی شده با توجه به تنوع بسیار زیاد مدل های لباس ، پایه و اساس مدل سازی بالاتنه ، براساس



انتقال پنس‌های به وجود آمده روی لباس، آموزش داده شود و مدل‌های ارائه شده در شروع هر درس، مدل‌هایی خواهد بود که می‌توان براساس درس تدریس شده الگوی آن را تهیه کرد.

معمولًاً در پایان واحد کار و درس، خودآزمایی یا آزمون‌های عملی، طرح‌های لباس ارائه شده که با توجه به اساس مدل‌سازی لباس انتخاب شده‌اند.

مربیان محترم، با توجه به این که ارائه‌ی مطالب تئوری در زمینه‌ی الگو و دوخت (که بنیادی عملی دارد)، پیش طرح مسئله‌ای غیر ضروری است، باید قبل از طرح مباحث، با تجربه‌ی عملی مناسب، ذهن هنرجویان را با موضوع مورد نظر در گیر کنید. سپس مطالب مورد نیاز و روش‌های مناسب را ارائه دهید.

برای تمرینات عملی بیشتر یا پیش‌رفته تر می‌توانید از طرح‌ها و مدل‌های متناسب با علائق و توان عملی هنرجویان استفاده کنید.

مربیان عزیز، در هنگام تدریس مراحل عملی را تکرار کنید و پیش از این که هر مرحله‌ی کار را انجام دهید کلیت آن را برای هنرجویان معلوم کنید. برای انتقال مطالب لازم است مثلاً در گفتار، تلفظ واژه‌ها و اصطلاحات روش‌شن باشد و الگوهای ترسیم شده به وسیله‌ی خط‌کش‌های مخصوص و با اندازه‌های سانتی‌متری کشیده شوند. استفاده از اشلهای در ترسیم الگو و دوخت آن‌ها غیر قانونی است.

برای این که روی مطالب مهم تر تأکید شود، با استفاده از رنگ‌ها و بزرگ‌نویسی و برجسته کردن کلمات ... و در گفتار با تأکید بر برخی کلمات این کار را انجام دهید، بدیهی است برای حصول نتیجه‌ای بهتر باید از راهنمایی‌های صحیح و شیوه‌های درست کمک بگیرید، آن‌گاه با پی‌گیری و کسب تجربیات شخصی بر میدان پیش برد کار بیفزایید.

سخنی با هنرجویان عزیز

در تهیه و ارائه بسیاری از نمودهای هنری نیاز به ابزار کار و وسائل محسوس است، حال آن که در مورد هنر ظرفی خیاطی، در حقیقت انگشتان دست هترمند ایفاگر نقش‌های پرثمر است.

برای نیل به هدف غایی، هیچ معلم و استادی تواناتر از تجربه شخصی نیست. از دوختن و بریدن و دوبار دوختن و دوبار بریدن نهرا سید و به تصور بروز اشتباه از مستقل کار کردن بیم نداشته باشد؛ به شرط آن که هر سهو و اشتباه را همواره به خاطر بسپارید و بار دیگر، آن را تکرار نکنید.

به خاطر داشته باشید که تحصیل مهارت در دوخت و الگو تنها با «پر» کاری میسر است. به هر لباسی که دوخته می‌شود، با چشمی باز و نگاهی موشکافانه بنگرید؛ زیرا الگو و دوخت لباس‌ها از یکدیگر مجزا نیستند. در هر سطح از دوخت به پوشاك از زاویه کنجکاوی نگاه کنید؛ زیرا بسیاری از مطالب را انسان با نگاه دقیق نیز می‌تواند فراگیرد و بالاخره، سعی کنید هر روز نکته‌ای تازه از تکنیک مورد علاقه خود را بیاموزید. باشد که روزی خود «آموزگار» دیگران شوید.

به هنرجویان عزیز توصیه می‌شود اگر قصد یادگیری این مهارت را دارند مدل‌ها، برش‌ها، دوخت‌ها و ... را روی پارچه‌های ارزان قیمت (به اصطلاح پارچه‌های مخصوص تهیه پاترون) بدوزنده تابه تمام نکات کوچک و ریز آن‌گاه شوند، زیرا اثرمندی وقتی با ارزش تلقی می‌شود که نکات کوچک در آن رعایت شده باشد.

برای رسیدن به مهارت حرفه‌ای باید تمرینات و طرح‌های شروع هر درس را براساس آموزش داده شده، مدل‌سازی لباس را صحیح اجرا کنند.

در اینجا با توجه به سازمان بندی کلی کتاب که بدان اشاره گردید و به منظور سهولت مطالعه و یادگیری بیشتر، نظر هنرجویان عزیز را به نکات زیر جلب می‌نماییم:

۱) پیشنهاد می‌شود که قبل از مطالعه هر پیمانه، پیش آزمون، هدف‌های کلی و رفتاری و انتظارات برآمده از مطالعه هر واحد کار را به دقت در نظر داشته باشید.

۲) مطالب و مراحل اجرای هر درس را با دقت و با هوشیاری کامل مطالعه فرمایید: چنانچه در یادگیری مطالب با مشکلی مواجه شدید، بار دیگر، با حوصله‌ی بیشتر، مطالب را مطالعه کنید و به پرسش‌های نمونه هر درس یا واحد کار پاسخ گویید.



پیمانه‌ی مهارتی شماره‌ی کات

هدف کلی: توانایی کار با انواع ماشین دوخت



فرست تجیز است و سایل هر دنیا ز:

- انواع سوزن دستی و سوزن مخصوص ماشین‌های دوخت (سوزن‌های شارپ، منجوق دوزی بیتوبین—سرسوخته یا استرج، دوقلو، ژوردوزی، سه‌گوش)
- انواع نخ دوخت (نخ مرسریزه، نایلوونی، ابریشمی، کش قیطانی باریک، نخ کوک، ابریشم تابیده و عمده‌ی نخ)
- انواع ماشین دوخت (همه کاره ساده و خانگی، راسته دوز صنعتی، سردوزی یا اول لوک...)
- ملزمات ماشین‌های دوخت (پیچ گوشتی، روغن دان، برس تمیز کردن...)
- انواع پایه (بنبه دوزی—دکمه دوزی، پیچ رُل، پس دوزی، پاک دوزی، چین دان، تکه دوزی...)

پیمانه‌ی پیش نیاز: ندارد

زمان به ساعت	
نظری	عملی
۴	۲

هدف های رفتاژی

انتظار می‌رود فراگیرنده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف ریز دست یابد:

- ۱- مشخصات و روش قرارگرفتن وسایل کارگاه خیاطی را توضیح دهد.
- ۲- چیدمان یک کارگاه خیاطی را صحیح انجام دهد.
- ۳- انواع سوزن را نام ببرد.
- ۴- انواع سوزن را صحیح استفاده کند.
- ۵- انواع نخ را نام ببرد.
- ۶- انواع نخ را صحیح به کار ببرد.
- ۷- انواع ماشین دوخت را نام ببرد.
- ۸- ماشین دوخت را راه اندازی کند.
- ۹- نخ کردن ماسوره را انجام دهد.
- ۱۰- کشش نخ را تنظیم کند.
- ۱۱- مراحل نخ کردن ماشین دوخت را انجام دهد.
- ۱۲- بتواند به وسیله‌ی ماشین دوخت، عمل دوخت را انجام دهد.
- ۱۳- کاربرد پایه‌های ماشین دوخت را توضیح داده و از آن‌ها استفاده کند.
- ۱۴- پایه‌های ماشین دوخت را تعویض کند.
- ۱۵- روغن کاری ماشین دوخت را انجام دهد.
- ۱۶- عیوب چرخ و علل آن را بداند و رفع عیوب را انجام دهد.
- ۱۷- هنگام کار با ماشین دوخت و نگهداری از آن نکات مهم ایمنی را رعایت کند.

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)

پیمانه مهارتی: توانایی کار با انواع ماشین دوخت

شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۷-۹۱/۴۱/۲/۴

شماره شناسایی: ۱-۴-۹۱/۴۱/۲/۴



تصویر ۱-۱

کارگاه خیاطی




برای عرضه یک «مصنوع خوب» مسلماً به وسائل مخصوص، زمانی کافی، مهارت و در نهایت، استفاده از روش صحیح نیاز است.

زمانی که به ارزش هر یک از نکات ذکر شده پی بردید و در آن تکنیک (فن)، متخصص شدید، می‌توانید از هنر خود بهره بگیرید و از آن برای کسب درآمد بیشتر استفاده کنید؛ بنابراین خیاطی فنی است که علاوه بر داشتن جنبه‌ی هنری، از نظر اقتصادی نیز حائز اهمیت است.

چنان‌چه نیاز به یک کارگاه کوچک خیاطی دارید باید به نکات زیر دقت کنید:

محل کار باید در مرحله‌ی اول تمیز باشد، بهتر است کف اتاق کار با کفپوش‌های قابل شستشو مانند موzaیک پوشانده شود تا شستشوی کف و جمع‌آوری سنجاق و سوزن از روی آن آسان باشد. (سوزن و سنجاق معمولاً روی فرش و قالی عمود می‌ایستد؛ از این‌رو، ممکن است به پا فرو رود.)
 اتاق کار باید از نور کافی برخوردار باشد. از نورهای خیره کننده بپرهیزید و حتماً از شیوه‌ی نور غیرمستقیم استفاده کنید.



تصویر ۱-۲

ماشین‌های دوخت همه کاره غالباً دارای چراغ مخصوصی هستند که صفحه‌ی کار را به خوبی روشن می‌سازند، ولی بهتر است از چراغ‌های کوچک رو میزی یا دیواری «متحرک» استفاده کنید. چنانچه میز اتو را از نوع پایه‌دار تهیه کردید، بلندی آن را با قد خود متناسب سازید. در سمت راست میز اتو، میز کوچک فلزی‌ای قرار دارد که برای گذاشتن اتوست. چنان‌چه این میز کوچک فلزی به میز اتو وصل نبود، می‌توانید از یک کاشی سیمانی تمیز استفاده کنید.

سعی کنید از صندلی‌های نسبتاً بلند متحرک استفاده کنید تا کاملاً مسلط به کار باشید. روی صندلی، به طور مستقیم بنشینید و برای برش پارچه از میزی استفاده کنید که از جنس چوب باشد، روکش‌های لغزند و شیشه‌ای نداشته باشد و محکم و ثابت باشد. برای این کار، از میزهای کشودار نیز می‌توانید استفاده کنید.

برای رولت کردن و علامت‌گذاری روی الگوها جهت جلوگیری از خراشیدن سطح صیقلی آن، از یک ورقه‌ی ضخیم مقوا استفاده کنید (تصویر ۱-۲).

پیمانه مهارتی: توانایی کار با انواع ماشین دوخت

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)

شماره شناسایی: ۴-۱/۴۱/۲ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸

شماره شناسایی: ۴/۴۱/۲ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸



تصویر ۱-۳

سوزن



سوزن خیاطی انواع مختلف دارد که هر یک برای پارچه‌ای مخصوص، به کار می‌رود. در واقع، هر سوزن برای دوخت خاصی ساخته شده و دارای شماره‌ی مخصوصی است (تصویر ۱-۳).

به طور کلی سوزن نباید قابل انعطاف باشد. انواع سوزن‌های دستی و به خصوص ماشین دوخت عبارتند از:



تصویر ۱-۴

الف - سوزن دستی

◀ **سوزن شارپ*** (*Sharp*): این نوع سوزن دارای نوک بسیار تیز است. برای قرقه‌ی ابریشمی، سوزن شماره‌ی ۷ شارپ، برای پارچه‌های لطیف مانند حریر شماره‌ی ۹ یا ۱۱ و برای پارچه‌های ضخیم، سوزن‌های شماره‌ی ۳، ۱ و ۶ توصیه می‌شود. به طور کلی انواع سوزن‌های شارپ دارای طولی متوسط است (تصویر ۱-۴).



تصویر ۱-۵

◀ **سوزن منجوق دوزی**: این سوزن دارای طول زیاد بوده و خیلی ظریف است. برای پارچه‌های خیلی لطیف و ظریف می‌توان از این سوزن استفاده کرد (شکل ۱-۵).



تصویر ۱-۶

◀ **سوزن بیتوبین** (*Between*): این سوزن دارای طول متوسط است و برای دوخت پارچه‌هایی با ضخامت زیاد و ضخامت متوسط به کار می‌رود. برای پارچه‌های نسبتاً ضخیم از سوزن شماره‌ی ۸ و برای پارچه‌های کلفت‌تر از شماره‌های ۴، ۱ و ۶ استفاده می‌شود (تصویر ۱-۶).

* شارپ به معنای تیز و برنده است.



ب- سوزن های مخصوص ماشین دوخت



تصویر ۱-۷



تصویر ۱-۸



تصویر ۱-۹

◀ سوزن سرسوخته یا سرسیاه (سترج): این سوزن مخصوص پارچه هایی است که از طول یا عرض کش می آیند؛ مانند پارچه کشیاف که در ایران به نام استرج معروف است. هم چنین از این سوزن برای پارچه هایی که در زیر دست حالت نرم و لطیف دارند (مانند کرپ، حریر و ...) استفاده می شود. سر این سوزن به رنگ تیره است؛ به همین علت به نام سوزن «سرسوخته یا سرسیاه» معروف است (تصاویر ۱-۷ و ۱-۸).


◀ سوزن دوقلو: با سوزن دوقلو می توان دو ردیف دوخت را به طور همزمان انجام داد. معمولاً قسمت پشت پارچه به صورت زیگزاگ است. قبل از دوخت، توبی ماشین دوخت را بچرخانید و مطمئن شوید که سوزن با صفحه برخورد نمی کند. در این صورت، از شکسته شدن سوزن جلوگیری می شود (تصویر ۱-۹).

◀ سوزن ژوردوزی: نوک این سوزن انحنای گرد دارد و مخصوص پارچه های لطیف کتانی و ارگانزا است. از این سوزن برای زیگزاگ و طرح دوزی نیز استفاده می شود (جدول ۱-۱).

◀ سوزن سه گوش: مخصوص پارچه های چرم و جیر است و به علت شکل نوک آن، اصطلاحاً به «نوک تیغه ای» معروف است. این سوزن به راحتی در پارچه های ضخیم فرو می رود (جدول ۱-۱).

جدول ۱-۱ اندازه نوک سوزن

استفاده از یک سوزن مناسب ضمانت کننده دوخت ایده آل می‌باشد

پارچه‌های ضخیم اندازه سوزن ۱۰۰/۱۱۰/۱۲۰	پارچه‌های متوسط اندازه سوزن ۸۰/۹۰	پارچه‌های نازک یا ظرفی اندازه سوزن ۶۰/۷۰/۷۵	
مناسب برای:	نوک و چشم سوزن	برش عمودی	سیستم و شماره*
برای دوخت الیاف ریز بافت مصنوعی، ملحفه، اورگاکترا، پارچه شیفون، پشمی، محمل، باتیست، دوخت تزیینی و برودری دوزی		نوک سوزن نازک یا ظرفی	۱۳۰/۷۰۵ H ۶۰/۱۲۰
پارچه‌های بافت ریز، لاستکس، ژرسه، کویانا، سیمپلکس		نوک سوزن متوسط (سوزن سوخته)	۱۳۰/۷۰۵ H-SUK ۷۰/۱۱۰
سوزن مخصوص پارچه‌های کشدار و کشاف		نوک سوزن متوسط	۱۳۰/۷۰۵ H-PS ۷۵/۹۰
پارچه‌های بافت درشت، لیکرا، سیمپلکس و لاستکس		نوک سوزن ضخیم	۱۳۰/۷۰۵ H-SKF ۷۰/۱۱۰
پارچه با خطوط ارب، پارچه لباس کار، ملحفه سنگین، جین، کریاس سبک		نوک سوزن گرد تیز	۱۲۰/۷۰۵ H-J ۹۰/۱۱۰
چرم و جیر		نوک سوزن سه گوش	۱۳۰/۷۰۵ H-LR ۱۳۰/۷۰۵ H-LL ۷۰/۱۲۰
چرم مصنوعی، پارچه پلاستیکی، پارچه‌های نفتی و پارچه‌های شمعی پلاستیکی		نوک سوزن باریک سه گوش با شیار در سمت چپ	۱۳۰/۷۰۵ H-PCL ۸۰/۱۱۰
برای دوخت الیاف ریز بافت مصنوعی، ملحفه، اورگاکترا، پارچه شیفون، پشمی، محمل، باتیست، دوخت تزیینی و برودری دوزی		نوک سوزن ظرفی با چشم درشت مخصوص اشخاصی است که قوه بینای آنها کم و هنگام نخ کردن سوزن دچار زحمت می‌شوند.	۱۳۰/۷۰۵ H-N ۷۰/۱۱۰
ژوردوزی روی پارچه سنگین، اورگانزا و پارچه‌های لطیف کتان شیشه‌ای (برای زیگزاگ و طرح دوزی نیز استفاده می‌شود.)		سوزن ژوردوزی	۱۳۰/۷۰۵ H-WING ۱۰۰

*براساس سیستم هسکوارنای آلمان است.

نخ دوخت

الیاف نخ مانند پارچه، در جنس، ضخامت و رنگ تنوع فراوانی دارد. موقع انتخاب و خرید نخ رنگ آن را قدری پر رنگ‌تر از رنگ پارچه انتخاب کنید؛ زیرا رنگ نخ پس از بازشدن کم رنگ تراز آن‌چه که روی قرقره پیچیده شده است به نظر خواهد آمد. نخ باید با جنسیت و ضخامت پارچه هماهنگ باشد. برای انتخاب نوع نخ با پارچه به جدول ۱-۲ مراجعه کنید. انواع مختلف الیاف دوختنی عبارتند از: قرقره‌ی نخی مرسنر، قرقره‌ی ابریشمی، قرقره‌ی نایلونی، قرقره‌ی پلی‌استری، کش قیطانی، عمame‌ی نخی، ابریشم تاییده و نخ کوک.



تصویر ۱-۱

قرقره‌ی نخی مرسنر

◀ این نوع قرقره دارای الیافی تاب‌دار است و بیشترین مصرف را در دوخت دارد (تصویر ۱-۱).

قرقره‌ی نایلونی

◀ از قرقره‌ی نایلونی برای دوخت پارچه‌هایی که الیاف آن مصنوعی است مانند پوشاسک «بشور و بپوش» استفاده می‌شود؛ زیرا این نوع پارچه نیاز به اتو ندارد و الیاف نایلونی نیز جهت صاف کردن احتیاجی به اتو نخواهد داشت. هرگز الیاف پشمی و نخی را با الیاف نایلونی ندوزید؛ زیرا آنان به اتوی داغ احتیاج دارند و الیاف نایلونی در اثر تماس با اتوی داغ ذوب می‌شوند.



قرقره‌ی ابریشمی

◀ برای دوختن انواع پارچه ابریشمی از این قرقره استفاده می‌شود؛ زیرا به خوبی روی پارچه می‌خوابد، گره نمی‌افتد و به علت ظرافت زیاد، اثر آن روی پارچه باقی نمی‌ماند. از این رو، می‌توان روی پلی‌های پارچه‌های لطیف را توسط این قرقره کوک زد، اتو کرد و سپس کوک را شکافت بدون آن که اثر آن روی پارچه باقی بماند (تصویر ۱-۱۱).



تصویر ۱-۱۱



تصویر ۱-۱۲

کش قیطانی باریک

◀ کش قیطانی که در ضخامت بسیار نازک و گاه معادل با ضخامت الیاف قرقه‌ی نخی بافتی می‌شود، برای چین‌کش کردن پارچه به کار می‌رود. دارای خاصیت ارتقای زیاد است. پس از دوخت، الیاف کش قیطانی در سمت زیر پارچه دوخته می‌شود (تصویر ۱-۱۲).



تصویر ۱-۱۳

نخ کوک

◀ نخی که برای کوک زدن به کار می‌رود باید آهار نداشته باشد. در موقع خرید توجه کنید که نخ دارای گره نبوده و ضخامت آن کم یا زیاد نباشد (تصویر ۱-۱۳).



تصویر ۱-۱۴

ابرشم تاییده

◀ از ابریشم تاییده برای دوخت جادکمه استفاده می‌کند. رنگ آن ثابت بوده و گاه به صورت کلاف‌های کوچک شش لایه در بازار موجود است (تصویر ۱-۱۴).



تصویر ۱-۱۵

عمامه‌ی نخی

◀ از عمامه‌ی نخی جهت شلال‌دوزی روی درزها استفاده می‌کنند. کافی است سوزن ماشین دوخت را در اندازه‌ی درشت تهیه کنید و سپس نخ عمامه را روی ماشین دوخت بیندازید و نخ قرقه‌ی همنگ آن را به ماسوره بپیچید. سپس میزان دوخت بخیه‌ی ماشین دوخت را درشت کنید (تصویر ۱-۱۵).



توجه کنند:

□ هنگام خرید و استفاده از نخ به موارد زیر دقت کنید:

- ۱- چنان‌چه از نخ‌هایی با الیاف فانتزی - که به گروه نخ‌های گلابتون دوزی اطلاق می‌شود - استفاده می‌کنید، هنگام دوخت باید کشش نخ در قسمت زیر، شل باشد.
- ۲- نمره‌ی نخ رویی و زیری هر دو باید از یک نمره و یک رنگ باشد، مگر در موارد استثنایی که در این صورت، رنگ و نمره آن‌ها طبق دلخواه تعییر می‌یابد.
- ۳- در دوخت انواع پارچه از نخ‌های معمولی از نوع پنبه‌ای* برآق با علامت (Cotton) استفاده شود.
- ۴- از نخ نامرئی، تا حد امکان، استفاده نکنید؛ زیرا باعث کوتاه شدن عمر چرخ می‌شود.

جدول ۱-۲- نخ و پارچه

اندازه سوزن	نوع نخ	نام پارچه	ضخامت پارچه
۱۱ یا ۹	ابریشم نازک نخ پنبه‌ای نازک نخ نازک پنبه‌ای با روکش پلی استر	کرب دوشین، وال، اُرگانزا، ژورژت و تریکو	پارچه‌های نازک و ظرف
۱۱ یا ۱۴	ابریشم ۵° پنبه‌ای ۵۰ تا ۸۰ سینتیک ۵۰ تا ۶۰ پنبه‌ای با روکش پلی استر	کتان، نخ، پارچه نخی، کبریتی، فاستونی، تریکو دولا و چلوار	پارچه‌های متوسط
۱۴ یا ۱۶	ابریشم ۵° پنبه‌ای ۴۰ تا ۵۰ سینتیک ۴۰ تا ۵۰ پنبه‌ای با روکش پلی استر	پشمی، گاباردین، پارچه روکش‌دار و رومبلی	پارچه‌های ضخیم

* الیاف پنبه‌ای در ایران به «نخی» موسوم است.



تصویر ۱-۱۶

شاخت انواع ماشین دوخت



کارکردن با ماشین‌های دوخت به علت وجود انواع و نمونه‌های مختلف، نیاز به دقیق و مطالعه‌ی زیاد دارد. ماشین‌های دوخت تنوع زیادی دارند، ولی به طور کلی می‌توان آن‌ها را به دو دسته‌ی ماشین‌های دوخت خانگی و صنعتی، تقسیم کرد.

الف- ماشین‌های دوخت خانگی



ماشین‌های دوخت دستی؛ ماشین‌های دوخت دستی قدیمی‌ترین نمونه‌ی مدل ماشین دوخت است. دوختن با ماشین دوخت دستی سرعت عمل را کم‌تر* و نحوه‌ی اجرای دوخت را مشکل‌تر می‌کند؛ زیرا دست راست دسته‌ی ماشین دوخت را می‌گرداند و تنها با دست چپ می‌توان کار کرد (تصویر ۱-۱۶).



تصویر ۱-۱۷


◀ **ماشین‌های دوخت همه کاره خانگی:** این نوع ماشین‌های دوخت توانایی انجام چندین کار را دارند. با این ماشین‌های دوخت می‌توان کارهایی چون گلدوزی، پاکدوزی، جادکمه، دوخت‌های تزئینی و ... را انجام داد (تصویر ۱-۱۷).



تصویر ۱-۱۸

پ- ماشین‌های دوخت صنعتی

◀ **چرخ راسته دوزر (صنعتی):** این نوع ماشین‌های دوخت راسته دوزند (معمولًاً یک نوع کار را انجام می‌دهند) و دارای سرعت بسیار بالایی (گاه تا ۵۰۰۰ بخیه در یک دقیقه) هستند. این نوع ماشین دوخت معمولاً دوخت را سر قائمی می‌زند، نخ «رو و زیر» را قیچی می‌کند و سوزن را در حالت بال به ایست و می‌دارد. لگن زیر این نوع ماشین‌های دوخت باید همیشه پر از روغن ماشین‌های دوخت باشد. نوع کامپیوترا آن حتی تعداد بخیه‌ها و درجات را نیز تنظیم می‌کند (تصویر ۱-۱۸).



تصویر ۱-۱۹

◀ **ماشین دوخت مادگی دوز:** این ماشین مخصوص دوختن جادکمه برای کت، شلوار، پالتو و انواع لباس است. این ماشین دوخت کلیه‌ی عملیات دوخت و برش جادکمه را به طور اتوماتیک انجام می‌دهد. با تعویض ابزار مخصوص ماشین دوخت می‌توانید هر نوع جادکمه را با آن بدوزید (تصویر ۱-۱۹).



تصویر ۱-۲۰

◀ ماشین دوخت سردوزی یا پاکدوزی (اورلوک): این ماشین‌های دوخت را در فارسی اصطلاحاً زیگزاگ دوز و به لاتین اورلوک می‌نامند. این ماشین مخصوص پاکدوزی‌های لبه‌ی کار است. این ماشین دوخت امروزه در انواع مختلف در بازار موجود است. یک نوع آن مخصوص تولید انبوه و به نام اورلوک‌های صنعتی معروف است. اورلوک‌های تریکودوزی و اورلوک خانگی نیز کاربرد زیادی دارد. این نوع ماشین‌های دوخت همراه پاکدوزی، لبه‌ی اضافه‌ی پارچه را نیز می‌چینند. معمولاً با تعداد ۳ نخ به بالا کار می‌کنند. بعضی از آن‌ها همراه پاکدوزی، دوخت ساده (بخیه‌دوختی) را نیز انجام می‌دهند (تصویر ۱-۲۰).



تیغ تیز اورلوک لبه‌ی اضافی پارچه را می‌چیند



ماشین دوخت سردوزی صنعتی



توجه کنند:

▪ هنگام کارکردن با اورلوک برای بریدن نخ باید از قیچی استفاده کنید و هیچ‌گاه نخ را نکشید؛ زیرا نخ داخل ماشین دوخت پاره می‌شود و نخ کردن مجدد ماشین دوخت وقت‌گیر است.

در موقع کارکردن مراقب باشید قسمت‌های اصلی لباس (به جز اضافه درزها) زیر تیغ ماشین دوخت نرود.



اورلوک ۲ سوزن دارد



جا انداختن سوزن نیاز به وسایل مخصوصی دارد

پیمانه مهارتی: توانایی کار با انواع ماشین دوخت

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)

شماره شناسایی: ۴-۱/۴۱/۲ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸

شماره شناسایی: ۲/۴ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸

راه اندازی ماشین دوخت



پایه‌ی قرقره

میله‌ی ماسوره پیچ

توبی

اولین کنترل کننده نخ

اهرم بالا نگهدارنده
نخ (شیطانک)

درجه‌ی تنظیم کشش نخ

راهنمای عبور نخ
میله‌ی سوزن
پایه و تکه‌ی
پایه

درجه‌ی پهناور
زیگزاگ
درجه‌ی تنظیم
طول دوخت

کارپیش بر


صفحه‌ی سوزن

صفحه‌ی مدل‌های دوخت

تصویر ۱-۲۱




تصویر ۱-۲۲ - انواع ماسوره ماشین
دوخت خانگی ساده، همه کاره و صنعتی




بعضی از ماشین‌های دوخت کلید اصلی روشن شدن ماشین دوخت دارند؛ در این صورت ابتدا


کلید اصلی را فشار دهید. سرعت ماشین دوخت بستگی به میزان فشار روی پدال دارد. هر چه بیشتر پدال را به طرف پایین فشار دهید، سرعت ماشین دوخت بیشتر می‌شود (تصویر ۱-۲۴).




پدال پایی را روی زمین قرار دهید، دوشاخه N را در سمت پشت ماشین دوخت متصل کنید و دوشاخه O را در داخل پریز برق قرار دهید (تصویر ۱-۲۳).




بازوی آزاد (میز اضافی) شما را قادر می‌سازد تا اجزای لوله‌ای مانند لباس را به سهولت بدوزید؛ مانند آستین یا پای شلوار (تصویر ۱-۲۶).




بعضی از ماشین‌های دوخت دارای بازوی آزاد (میز اضافی) هستند. میز اضافی را به طرف ماشین دوخت فشار دهید تا زمانی که خارها جای یافتد (تصویر ۱-۲۵).



ب




الف



با گرداندن ماشین دوخت بالا سوزن را به بالاترین نقطه ممکن ببرید، پیچ سوزن را شل کنید و سوزن را خارج کنید. هنگام نصب سوزن جدید، قسمت نیم دایره‌ای انتهای آن را به طرف خود قرار دهید، سپس سوزن را تا جایی که می‌توانید به بالا فشار دهید (تصویر ۱-۲۸ الف و ب).

با قراردادن اهرم پایه‌ی بالابر، در تحتانی‌ترین نقطه، ماشین دوخت را آماده دوخت کنید (تصویر ۱-۲۷).



نخ کردن ماسوره


نخ را از قسمت خارج قرقه به میله‌ی ماسوره
وصل کنید (تصویر ۱-۲۹).



نخ را از ماسوره باید داخل میله‌ی پرکننده
ماسوره قرار گیرد (تصویر ۱-۳۲).



در بعضی از ماشین‌های دوخت برای
پرکردن ماسوره باید تویی ماشین دوخت را
خلاص (شل) کنید تا پایه ماشین دوخت حرکت
نکند (تصویر ۱-۳۱).




ماسوره را روی میله‌ی پرکننده ماسوره قرار
دهید (تصویر ۱-۳۰).



ماسوره را داخل جلد قرار دهید. دقت
کنید بازشدن نخ در جهت فلش باشد (تصویر
۱-۳۵).




میله‌ی پرکننده ماسوره را به طرف بازوی
فشار دهند، فشار دهید (تصویر ۱-۳۴).




نخ را از یکی از سوراخ‌های ماسوره رد کنید
(تصویر ۱-۳۳).



تا زمانی که دریچه‌ی فلزی باز است،
ماسوره خارج نمی‌شود (تصویر ۱-۳۸).




نخ را از زیر فنر عبور دهید و از سوراخ
برون بکشید (تصویر ۱-۳۷).




نخ را از داخل شکاف عبور دهید (تصویر
۱-۳۶).

کشش نخ را تنظیم نمایید. کشش دلخواه نخ به نوع پارچه و تعداد لایه های پارچه ای که می دوزید بستگی دارد. قبل از آن که لباسی را بدوزید، بهتر است کیفیت دوخت را روی یک تکه پارچه امتحان کنید.


تنظیم کشش نخ




درجه‌ی تنظیم کشش نخ را می‌توانید با چرخاندن آن کم یا زیاد کنید. معمولاً کشش نخ توسط درجه‌ی کشش نخ تنظیم می‌شود (تصویر ۱-۴۱).



درجه‌ی فنری ماکو را باز کنید و ماکو را داخل برآمدگی قرار دهید (تصویر ۱-۴۰).




با حرکت سریع و کوتاه دست، ماسوره باید به آرامی به سمت پایین رانده شود. در این حالت نباید کشش نخ زیاد یا کم باشد (تصویر ۱-۳۹).



نحوه‌ی کشش صحیح برای دوخت مستقیم به این شکل می‌باشد (تصویر ۱-۴۲).

درجه‌ی کشش نخ سوزن خیلی محکم است؛ در این حالت نخ ماسوره روی سطح بالای پارچه دیده می‌شود درجه‌ی تنظیم کشش نخ را کم کنید (تصویر ۱-۴۳).



درجه‌ی کشش نخ سوزن خیلی شل است؛ در این حالت نخ سوزن از زیر پارچه دیده می‌شود. درجه‌ی تنظیم کشش نخ را زیاد کنید (تصویر ۱-۴۴).

چگونه کشش نخ ماسوره را تنظیم کنید؟



زمانی از تنظیم کشش نخ ماسوره استفاده می‌کنیم که توانیم کشش موردنظر را به وسیله‌ی درجه تنظیم کشش نخ، تنظیم نماییم.



ماسوره صحیح
پُر شده است



ماسوره صحیح
پُر نشده است



تصویر ۱-۴۷




برای زیاد کردن کشش نخ ماسوره، پیچ را در جهت حرکت عقربه‌ی ساعت و به اندازه‌ی یک دهم دور بچرخانید (تصویر ۱-۴۶).

برای کم کردن کشش نخ ماسوره، پیچ را در جهت عکس حرکت عقربه‌ی ساعت و به اندازه‌ی یک دهم دور بچرخانید (تصویر ۱-۴۵).

انواع دوخت با طول‌های مختلف

طول بخیه ۱۲ عدد	طول بخیه ۱۰ عدد	طول بخیه ۸ عدد	طول بخیه ۴ عدد
-----------------	-----------------	----------------	----------------



* ارتباط درجه‌ی تنظیم دوخت و درجه‌ی پهنای زیگزاگ

زیگزاگ: ماشین‌های دوخت همه کاره دارای درجه‌ی تنظیم دوخت و زیگزاگ هستند. درجه‌ی تنظیم دوخت، طول بخیه یا زیگزاگ و درجه‌ی زیگزاگ، پهنای زیگزاگ را مشخص می‌نماید.

شکل روبرو طول بخیه را در $\frac{2}{5}$ سانتی‌متر نشان می‌دهد؛ برای مثال: در صورتی که درجه‌ی تنظیم دوخت روی درجه‌ی بیشتر باشد، تعداد بخیه‌ها در $\frac{2}{5}$ سانتی‌متر ۶ عدد بوده و اگر روی درجه‌ی کمتر باشد تعداد بخیه‌ها در $\frac{2}{5}$ سانتی‌متر ۱۲ عدد است (تصویر ۱-۴۷).




* $\frac{2}{5}$ سانتی‌متر برابر با یک اینچ است.


نخ کردن ماشین دوخت




مسیر نخ کشی تمام ماشین های دوخت تقریباً شبیه به یکدیگر است. سوزن را در بالاترین نقطه خود قرار دهید.



تصویر ۱-۴۹




تصویر ۱-۴۸




تصویر ۱-۵۰

- ▲ مطابق شکل ماشین دوخت را نخ کنید (تصویر ۱-۴۸).
- ▲ نخ را در جهت عقربه ها از قسمت کشش نخ عبور دهید (تصویر ۱-۴۹).
- ▲ نخ را از سوراخ سوزن عبور دهید (تصویر ۱-۵۰).
- نخ سوزن را با دست چپ نگهدارید. تویی ماشین دوخت را به طرف خود بچرخانید تا نخ ماسوره بیرون بیاید (تصویر ۱-۵۱).
- تویی را به طرف خود بچرخانید و دو نخ زیر و رو را کمی بکنید تا رها شود (تصویر ۱-۵۲).
- هر دو سر نخ را پشت پایه قرار دهید (تصویر ۱-۵۳).




تصویر ۱-۵۱




تصویر ۱-۵۲

تصویر ۱-۵۳







تصویر ۱-۵۴



تصویر ۱-۵۵



تصویر ۱-۵۶



تصویر ۱-۵۷ ب

اهم پایه‌ی بالا را به سمت بالا بکشید و پایه را بلند کنید. سپس پارچه را دور سوزن بچرخانید تا در جهت دلخواه قرار گیرد. پایه را پایین بیاورید و به دوختن ادامه دهید (تصویر ۱-۵۷ ب).


شروع به دوخت

ابتدا مطمئن شوید که هر دو نخ از زیر پایه به سمت عقب کشیده شده است. در حالی که سر هر دو نخ را با انگشتان دست چپ گرفته‌اید، تویی را به طرف خود بچرخانید تا سوزن در نقطه‌ای که می‌خواهید دوخت را شروع کنید، وارد پارچه شود. هنگام شروع دوخت، ابتدا لبه‌ی پارچه را به اندازه‌ی (۶ میلی‌متر) عقب‌تر از سوزن قرار دهید و سپس پایه‌ی بالا را پایین بیاورید (تصویر ۱-۵۴).

هنگام دوخت لبه‌ای (تا) شده (به خاطر آن که در زیر پایه ثابت بماند) یک تکه پارچه (تا) شده را قبل از دوخت قسمت اصلی مطابق شکل، زیر پایه قرار دهید، سوزن دوخت را در پایه فرو کنید و به دوختن ادامه دهید (تصویر ۱-۵۵).


برای تنظیم فاصله‌ی لبه‌ی پارچه تا بخیه (به اندازه‌ی مورد نیاز) از نوک سوزن تا آن فاصله را با متر علامت بگذارید و یک تکه چسب کاغذی روی صفحه ماشین دوخت بچسبانید. (استفاده از این روش در صورتی است که میله‌ی مخصوص پنبه‌دوزی در دسترس نباشد). (تصویر ۱-۵۶).

تغییر جهت دوخت




الف

هنگام دوخت نقاط زاویه‌دار (گوش‌ها) ماشین دوخت را متوقف کنید و تویی را به سمت خود بچرخانید تا سوزن وارد پارچه شود (تصویر ۱-۵۷ الف).



سوزن را به بالاترین نقطه‌ی ممکن ببرید. میله‌ی پایه را به طرف بالا فشار دهید تا پایه بالا رود (تصویر ۱-۵۸).

تصویر ۱-۵۸




دکمه‌ی قرمز را در پشت پایه فشار دهید تا پایه آزاد شود (تصویر ۱-۵۹).

تصویر ۱-۵۹




تصویر ۱-۶۰

دکمه‌ی قرمز را فشار دهید. خار پایه دوشاخ را زیر شکاف پایه قرار دهید (تصویر ۱-۶۰).



تصویر ۱-۶۱

پایه‌ی دوشاخ را توسط بازوی بالابرنده آهسته پایین بیاورید. خار داخل پایه چفت می‌شود (تصویر ۱-۶۱).



تصویر ۱-۶۲



پایه را کج کنید و خار عقب را در جای خود قرار دهید (تصویر ۱-۶۲-الف).

قسمت جلوی پایه را به طرف بالا فشار دهید تا پایه محکم شود (تصویر ۱-۶۲-ب).

انواع پایه ماشین های دوخت





اتصال بازوی پنه دوزی (دوخت مستقیم)



► بهتر است در موقع دوخت زیگزاگ های موازی نیز از بازوی پنه دوزی استفاده کنید (تصویر ۱-۶۴).

► پیچ تنظیم پنه دوزی را شل کنید. بازوی پنه دوزی (دوخت مستقیم) را در جای خود قرار دهید و تنظیم کنید. پیچ را محکم نمایید و شروع به دوخت کنید.
بازوی پنه دوزی از روی دوخت قبلی عبور می کند (تصویر ۱-۶۳).

دوخت زیپ




► برای دوخت سمت راست زیپ، پایه دوخت باید سمت راست سوزن قرار گیرد (تصویر ۱-۶۶).

► پایه دوخت باید سمت چپ سوزن قرار گیرد. توجه کنید که سوزن به دندانه های زیپ برخورد نکند؛ زیرا ممکن است سوزن کند شود یا بشکند (تصویر ۱-۶۵).

دوخت دکمه




► پایه مخصوص دکمه دوزی را وصل کنید. درجه زیگزاگ را تنظیم نمایید. دکمه را روی پارچه قرار دهید به طوری که سوراخ چپ زیر سوزن قرار گیرد. سپس پایه را پایین بیاورید، توبی ماشین دوخت را با کمک دست مختصراً حرکت دهید و اطمینان حاصل کنید که سوزن به طور دقیق از مرکز سوراخ دکمه عبور نماید. سپس با ملاحت رُوی بدال پایی فشار آورید. انتهای هر دو نخ را از پشت نگهدارید و آن را در حدود ۶ تا ۸ بخیه بدوزید (تصویر ۱-۶۷).




پیمانه مهارتی: توانایی کار با انواع
ماشین دوخت
شماره شناسایی: ۱-۴/۲/۴۱/۹۱ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۱-۴/۲/۴۱/۹۱ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴




ب

▲ قسمت تاخورده را از داخل شکاف پایه عبور دهید و پایه را پایین بیاورید.
یک بخیه بدوزید سپس نخ ماسوره و سوزن را به طرف عقب بکشید و به دوختن
ادامه دهید (تصویر ۱-۶۸-ب)



ب


▲ پارچه را مطابق شکل «تا» نمایید، پارچه را زیر پایه قرار دهید و لبه پارچه‌ی
«تا» شده را برای لبدادن، در سمت چپ راهنمای پارچه قرار دهید (تصویر
۱-۶۹-ب).



ب

▲ پارچه را آهسته در موقع دوخت از زیر پایه عبور دهید (تصویر ۱-۷۰-ب)


لبه دوزی (پیچ زل)



الف

▲ پارچه را در حدود $2/5$ میلی‌متر و به طول 6 سانتی‌متر «تا» کنید
(تصویر ۱-۶۸-الف).


پس دوزی (دوخت نمرئی)



الف

▲ پایه‌ی پس دوزی را روی ماشین دوخت نصب کنید (تصویر ۱-۶۹-الف).

پاکدوزی




الف

▲ نخ سوزن و ماسوره را به سمت عقب پایه ببرید. لبه پارچه را نزدیک
راهنمای پایه قرار دهید و دوخت کنید (تصویر ۱-۷۰-الف).

پایه های دیگر ماشین دوزت



▲ پایه های مخصوص تکه دوزی
(تصویر ۱-۷۳).



▲ پایه های مخصوص چین دادن
(تصویر ۱-۷۲).



▲ پایه های تفلون مخصوص دوزت
بارچه های پلاستیکی یا جیر (تصویر ۱-۷۱).




▲ پایه های مخصوص حاشیه دوزی
(تصویر ۱-۷۶).



▲ پایه های مخصوص چشم دوزی برای
ترین لباس (تصویر ۱-۷۵).



▲ پایه های لبه های بافته شده مخصوص
بارچه بافتی (تصویر ۱-۷۴).



▲ پایه های مخصوص درزهای لباس جین
(تصویر ۱-۷۹).



▲ پایه و دستگاه مخصوص لبه دوزی
(نوار ارب) (تصویر ۱-۷۸).




▲ پایه های مخصوص قیطان دوزی یک
شاخه (تصویر ۱-۷۷).

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)

پیمانه مهارتی: توانایی کار با انواع ماشین دوخت

شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴

شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴




پایه‌ی مخصوص لبدوزی (تصویر ۸۲). ▲



پایه‌ی مخصوص دوخت شبه قالی (تصویر ۸۱). ▲



پایه‌ی مخصوص قبطان‌دوزی پهن (تصویر ۸۰). ▲







تصاویر ۸۳-۱

احتیاط:

دو شاخه اصلی را از پریز برق بیرون بکشید.

روغن کاری ماشین دوخت



نقاطی که باید روغن زده شود.




نقاط زیر ماشین دوخت که باید روغن زده شود (تصاویر ۸۴-۱).

پیاده و سوار کردن دستگاه ماسوره


پایه را بالا بیاورید. توپی را به طرف خود بچرخانید تا این که میله سوزن در بالاترین وضعیت خود قرار گیرد. اهرم ها را از روی قاب ماکو به عقب ببرید (تصویر ۸۴-۱).



نقاطی که روی صفحه سوزن باید روغن زده شود (تصویر ۸۵-۱).

احتیاط:**دو شاخه اصلی را از پریز برق بیرون بکشید.**



ب





الف

▶ پریزهای انباشته شده روی دندانه کار پیش بر را با یک برس تمیز کنید. صفحه‌ی سوزن را دوباره در جای خود نصب کنید (تصویر ۸۶-۱-ب).

▶ برای این که دوخت نرم و مطمئن داشته باشد لازم است که همیشه دندانه‌ای کار پیش بر تمیز باشد. سوزن و بایه را بیرون بیاورید. برای پیاده کردن صفحه سوزن، پیچ‌های آن را با پیچ‌گوشتی باز کنید (تصویر ۸۶-۱-الف).

**شکل ۸۷-۱ دو مدل مختلف از بدنی دستگاه ماسوره**

▶ پس از بیرون آوردن حلقه‌ی نگهدارنده و قاب ماکو، با یک بُرس کوچک طرف داخل کار پیش بر را پاک کنید. سپس نخ و بُز روی تمام قسمت‌های قاب ماکو را با یک کنه‌ی آغشته به روغن، به آرامی تمیز کنید (تصویر ۸۷-۱).

**شکل ۸۸-۱ دو مدل مختلف از بدنی دستگاه ماسوره**

▶ پس از هر ۱۵ تا ۲۰ ساعت کار با ماشین‌های دوخت، قطرهای روغن در محل گردش قلاب بریزید (تصویر ۸۸-۱).

جدول ۳-۱ عیوب ماشین دوخت و علل آن

رفع عیب	علت	عیب
از نخ مناسب استفاده کنید. کشش نخ را تنظیم کنید. سوزن را تعویض کنید. نخ را عوض کنید. فر را تعویض کنید. سوزن را به درستی جا بیندازید. تعویض کنید.	سوزن به درستی نخ نمی‌شود. کشش نخ فوقانی خیلی سفت است. سوزن اشکال دارد، خم یا کند شده است. نخ برای سوزن مناسب نیست. فرن درجه کشش نخ شکسته است. سوزن به درستی جا نیافردا است. صفحه‌ی سوزن یا قاب ماکو یا پایه صدمه دیده است.	نخ سوزن پاره می‌شود
MASOORAH RA DRISTI BEYGHID. AN RA DRISTI UBUR DEHID.	NEX MASOORAH BE DILIL BD BEYGHIDEH SHDEN GIBR MI KEND. NEX MASOORAH AZ ZIBR FERN MAKOU UBUR NOKERDEH AST.	NEX MASOORAH PAREH MI SHOD
سوزن را به درستی ثابت کنید. تعویض کنید. عوض کنید.	سوزن به درستی در میل سوزن ثابت نشده است. سوزن خم یا کند شده است. سوزن کهنه شده است.	DOXHT BIROON MI MAND
TEWUIPASH KENID. SOZUN RA DQFQA TABT KENID. AZ SOZUN ANDAZEH MANASB ASTFADAH KENID. PARCHEH RA NAKSHID.	SOZUN XM SHDE AST. SOZUN DQFQA DR JAI HOD NIST. PARCHEH XILLYI PDXHIM YA SFT AST. PARCHEH RA MI KSHID.	SOZUN MI SHKND
طریقه‌ی تنظیم کشش نخ سوزن و نخ ماسوره را در کتاب راهنمای مطالعه کنید. سوزن را به طور کامل نخ کنید یا ماسوره را به درستی بیچید. جدول اندازه نخ و سوزن را بینید. فرن را تعویض کنید.	کشش نخ به درستی تنظیم نیست. سوزن یا ماسوره به دقت نخ نشده است. سوزن یا نخ برای پارچه خیلی مناسب نیست. فرن درجه کشش نخ به درستی کار نمی‌کند.	NEX HLFQEHAI MI SHOD
طریقه‌ی تنظیم کشش نخ سوزن و نخ ماسوره را در این کتاب بخوانید. طریقه‌ی تنظیم فشار پایه را در این کتاب بخوانید.	کشش نخ خیلی سفت است. فشار پایه خیلی زیاد است.	BXYHE JMM YA CHROWK MI SHOD
از نخ‌های عالی استفاده کنید. نخ ماسوره را برگردانید.	نخ سوزن و ماسوره از کیفیت‌های پایین است. MASOORAH NAHEMOWAR BEYGHIDEH SHDE AST.	DOXHT HAHAY BI QAUDEH
نحوه‌ی روغن کاری را در این کتاب بخوانید. نحوه‌ی تمیز کردن ماکو و قاب ماکو را در این کتاب بخوانید. ماشین دوخت را تمیز کنید و مجدداً با روغن اعلا رونگ کاری کنید. کشش تسمه خیلی سفت است.	ماشین‌های دوخت به روغن کاری نیاز دارد. گرد و غبار و نخ در قاب ماکو گیر کرده است. روغن نامناسب به کار رفته یا ماشین‌های دوخت کند شده است. کشش تسمه خیلی سفت است.	MAOSHIN HAHAY DOXHT RAHAT WBODUN CHUDA KAR NEMI KND

احتیاط

نکات مهم ایمنی

- هنجام استفاده از ماشین های دوخت برقی، لازم است به مراقبت های مهم ایمنی زیر توجه کنید:
- * وقتی ماشین دوخت در حال استفاده نیست نباید دوشاخه‌ی آن در پریز برق باشد. حتماً پس از اتمام کار دوشاخه را از پریز خارج کنید.
- * هنگام بالا و پایین رفتن سوزن، کاملاً مواضع باشید؛ به طوری که هنگام دوخت به ماشین دوخت توجه کنید.
- * هیچ شیء سنگینی روی پدال ماشین دوخت قرار ندهید؛ زیرا، چرخ به طور غیر ارادی به کار می‌افتد و ممکن است پدال یا موتور بسوزد.
- * وقتی برای اولین بار از ماشین دوخت استفاده می‌کنید، یک تکه پارچه‌ی باطله، زیر پایه‌ی دوخت آن قرار دهید و ماشین دوخت را بدون نخ، چند دقیقه به کار اندازید. چنان‌چه روغنی از آن نشت کرد، آن را پاک کنید.
- * اگر سیم یا دوشاخه‌ی ماشین دوخت خراب است از آن استفاده نکنید. اگر ماشین دوخت خوب کار نمی‌کند، اگر زمین خورده یا صدمه دیده یا در آب افتاده است، هرگز از آن استفاده نکنید و برای آزمایش، تعمیر یا رفع اشکالات مکانیکی یا فنی به نزدیک ترین نمایندگی مجاز یا مرکز سرویس مراجعه نمایید.
- * زمانی که جریان هوا به راحتی داخل ماشین دوخت نمی‌شود، هرگز از ماشین دوخت استفاده نکنید. مجاری ورود هوا به داخل ماشین دوخت و پدال را از تجمع پرز، گرد و غبار و تکه‌های پارچه، باز و پاکیزه نگه دارید.
- * هیچ گونه مایع یا شیئی را درون روزنه‌ها قرار ندهید.
- * برای بیرون آوردن دوشاخه از پریز، سیم را نکشید؛ دوشاخه را با انگشت بگیرید و بیرون بیاورید.
- * انگشتان را از تمام قطعات متحرک دور نگذارید، به خصوص مواضع انگشتان خود در اطراف سوزن باشید.
- * از سوزن خم شده استفاده نکنید.
- * هنگام دوخت، پارچه را فشار ندهید یا نکشید.
- * هنگام نخ کردن سوزن، تهییض سوزن، نخ کردن یا تعویض ماسوره، تعویض پایه یا کارهای دیگر، ابتدا کلید اصلی ماشین دوخت را خاموش کنید.
- * قبل از تعویض لامپ، دوشاخه را از برق بیرون بیاورید و لامپ ۱۵ وات دیگری جایگزین آن کنید.



خودآزمایی نظری



خودآزمایی عملی

- ۱- مراحل راه اندازی ماشین دوخت (همه کاره خانگی و راسته دوز) را انجام دهید.
- ۲- چند نمونه دوخت مستقیم، زیگزاگ و شکسته را با فواصل مختلف روی کاغذ بدون استفاده از نخ انجام دهید. سپس همین عمل را روی پارچه با نخ کردن ماشین دوخت انجام دهید.
- ۳- روی پارچه‌ی 15×15 سانتی‌متر در هر $2/5$ سانتی‌متر با تنظیم درجه‌ی طول دوخت و درجه‌ی پهنه‌ی زیگزاگ، دوخت ساده و زیگزاگ را انجام دهید.
- ۴- پایه‌های مختلف ماشین دوخت را عوض کنید و با هر کدام کار نمایید.
- ۵- ماشین دوخت همه کاره خانگی و ساده را روغن کاری کنید



پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- از یک ورقه‌ی ضخیم مقوا استفاده می‌شود.
- ۲- سرسیاه (استرچ)
- ۳- نوک تیغه‌ای
- ۴- چیرکشی
- ۵- مصنوعی
- ۶- جادکمه
- ۷- سردوزی یا اورلوك
- ۸- جادکمه‌دوز
- ۹- می‌تواند گلدوزی، پاکدوزی، جادکمه و دوخت‌های تزیینی را انجام دهد.
- ۱۰- زیرا اگر نخ داخل چرخ پاره شود، نخ کردن مجدد آن وقت‌گیر است.
- ۱۱- پ
- ۱۲- ب
- ۱۳- ب
- ۱۴- الف

پیانه‌ی مهارتی شماره‌ی دو

هدف کلی: توانایی کار با انواع اتو



فهرست تحریر است: وسائل پردازش:

- اتوی بخار و ساده،
- اتوی پرس خانگی،
- میز اتو،
- انواع بالشتک‌های اتو،
- ژانت،
- پارچه‌ی مخصوص اتوکشی،
- چوب مخصوص کوبیدن پارچه،
- لایی چسب.

زمان به ساعت	
نظری	عملی
۳	۱



هدف های رفّاری

- انتظار می‌رود فراگیرنده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف زیر دست یابد:
- ۱- انواع لایی را نام ببرد.
 - ۲- انواع لایی را صحیح استفاده کند.
 - ۳- انواع اتورا نام ببرد.
 - ۴- انواع اتورا صحیح استفاده کند.
 - ۵- وسائل و ملزمات اتوكاری از قبیل، بالشترک‌ها، میز اتو، ژانت، پارچه‌ی مخصوص اتو و چوب مخصوص کوییدن پارچه ... را به‌طور صحیح مورد استفاده قرار دهد.
 - ۶- هنگام اتو زدن نکات ایمنی را انجام دهد.
 - ۷- هنگام اتوكاری مواردی از قبیل حرارت، رطوبت و راستای پارچه را به‌طور صحیح انجام دهد.
 - ۸- اصول اتوكاری انواع درز دوخته شده را انجام دهد.
 - ۹- با اتو لایی چسب را روی پارچه وصل کند.
 - ۱۰- اصول اتو زدن انواع پنس، سجاف و چین دوخته شده را انجام دهد.
 - ۱۱- روش اتوكردن یک پیراهن را صحیح انجام دهد.

پیش آزمون



بله خیر

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ۱- ویژگی های کارگاه خیاطی را می دانم.
- ۲- نحوه قرار گرفتن صحیح وسایل و تجهیزات داخل کارگاه خیاطی را می دانم.
- ۳- انواع سوزن و کاربرد آنها را می دانم.
- ۴- انواع نخ و کاربرد آنها را می دانم.
- ۵- انواع ماشین دوخت و کاربرد آنها را می دانم.
- ۶- راه اندازی ماشین های دوخت را می دانم.
- ۷- استفاده از پایه های ماشین دوخت را می دانم.
- ۸- چگونگی رفع عیوب ماشین دوخت و علل آن را می دانم.
- ۹- رعایت نکات ایمنی در کار با ماشین دوخت را می دانم.

هرچوی محترم

در صورت منفی بودن پیش آزمون اتا ۹ پیمانه‌ی مهارتی اول را دوباره مرور کنید.

انواع اتو و سیل آن



تخصص در اتو کردن برای جلوه بخشیدن به لباس، به اندازه‌ی تخصص در دوخت مهم است. مهم‌ترین لوازم اتوکشی جهت حرفة‌ی خیاطی عبارتند از: اتو، میز اتو، بالشتک‌های مخصوص، زانت، پارچه‌ی مخصوص اتوکشی، اسفنج و ... انواع مختلف اتو عبارتند از: اتوی ساده، اتو بخار، اتو بخار با فرم منحنی، اتو پرس خانگی.

آتوی ساده:



◀ این مدل از اتو، معمول‌ترین نوع آن به شمار می‌رود. حتماً قبل از شروع به کار، حرارت اتو را امتحان کنید. این کار را روی تکه‌ی پارچه‌ای بی‌صرف از همان جنس مورد نظر انجام دهید این نوع اتوها قادر مخزن بخار هستند (تصویر ۱-۱).



تصویر ۱-۱



تصویر ۱-۲

اتو بخار:

◀ در اتوهای بخار، مخزن میانی* جهت ریختن آب وجود دارد. اتوی بخار چروک‌ها را به آسانی برطرف می‌کند. پس از اتمام کار، آب اتو را خالی کنید (تصویر ۱-۲).

اتوی با فرم منحنی:

▼ این اتو بخار به فرم منحنی و ثابت است (برعکس اتوی دستی که پارچه ثابت است و اتو متحرک). از این اتو برای راحت‌تر اتو کردن قسمت‌هایی از لباس که دارای فرم منحنی‌اند و نمی‌توان روی قسمت خارجی آن اتو گذاشت، استفاده می‌شود؛ زیرا اگر از اتوی معمولی استفاده گردد، لباس فرم اصلی خود را از دست می‌دهد. مانند کاپ آستین یا اتو کردن لبه‌های تور و (تصویر ۱-۳).



تصویر ۱-۳



* مدل‌های جدیدی از اتو بخار به بازار آمده با مخزن جداگانه که بخار را با فشار زیادی از اتو خارج می‌کنند.

اتومی پرس:



این نوع اتوها که شبیه اتوپرس خشکشویی است در منزل و کارگاههای دوخت مورد استفاده قرار می‌گیرند و قابل حمل و نقل هستند. برای اتوکردن پوشاسکی مانند مانتو، پراهن یا ملاوه‌های منزل یا پرس لایی بیشترین کاربرد را دارند (تصویر ۱-۴).



تصویر ۱-۴



تصویر ۱-۵

میز اتو:



برای اتوکردن می‌توانید از میز اتوی قابل حمل و نقل و پایه‌دار استفاده کنید یا سطح میز معمولی‌ای را با دولا پتوی ضخیم پوشانید و به عنوان میز اتو استفاده نمایید. قرارگرفتن پایه‌ی میز در هر شیار، ارتفاع میز از زمین را تغییر می‌دهد. روی میز اتو تکه‌ای پارچه‌ی سفید نخی پهن کنید و هر دفعه پس از چند بار استفاده، روکش را بشویید (تصویر ۱-۵).



تصویر ۱-۶


بالاشک های مخصوص اتو:

بالاشک های اتو انواع مختلفی دارند که

عبارتند از :

بالاشک بینی:

◀ این نوع بالاشک برای اتوی درزهای منحنی، پنس های بالاتنه و همچنین فرم دادن به قسمت هایی از لباس به کار می رود. سطح بالاشک را توسط پارچه های سفید نخی روکش کنید تا هر بار بتوانید آن را باز نمایید، بشویید و دوباره در جای خود بدوزید (تصویر ۱-۶).




تصویر ۱-۷

بالاشک دستی:

◀ در بازار از این بالاشک دو نوع وجود دارد؛ در یک مدل آن، قسمت بیرونی بالاشک باز است و داخل ژانت می شود (مطابق شکل رویه رو) و در مدل دیگر آن، سمت داخل بالاشک به یک نوار کشی متصل است. موقعی که بخواهید قسمتی از لباس را روی دست اتو کنید کافی است انگشتان را از زیر نوار کش بگذرانید. آن گاه پارچه را روی آن قرار دهید و به ملایمت اتو بزنید. با در دسترس داشتن این وسیله، اتوی کاپ آستین آسان تر خواهد شد (تصویر ۱-۷).

هزانت:



تصویر ۸-۱

◀ از هزانت جهت اتوکشی قسمت‌هایی از لباس که به فرم لوله‌ای هستند (مانند آستین) استفاده می‌شود. قسمت عریض‌تر آن برای اتوی بالای آستین و قسمت باریک‌تر آن برای اتو کردن مج آستین به کار می‌رود. با این وسیله، اتوی درز آستین از مج و حلقه آستین آسان‌تر خواهد بود (تصویر ۸-۱).



تصویر ۹-۱

پارچه‌ی مخصوص اتوکشی:

◀ پارچه‌ی «رواتوبی» باید نخی، لطیف و فاقد پرز باشد. هرگز بدون این وسیله پوشک را اتو نکنید؛ زیرا، سطح پارچه برق می‌افتد (تصویر ۹-۱).



تصویر ۱۰-۱

چوب^{*} مخصوص کوبیدن پارچه:

◀ این وسیله یک قطعه چوب گرد است که برای حفظ «تای» پارچه‌ی ضخیم استفاده می‌شود. لبه‌ی ضخیم لباس ابتدا با اتوی بخار اتو می‌گردد، سپس با این وسیله کوبیده می‌شود. این عمل سبب می‌شود تا بخار به سرعت از روی پارچه از بین برود و پس از خشک شدن پارچه خط اتوی خود را حفظ کند (تصویر ۱۰-۱).

* به جای چوب می‌توان از یک تکه سنگ مرمر استفاده نمود

▲ احتیاط

نکات مهم اینی

هنگام استفاده از اتو به مراقبت‌های مهم اینی زیر دقت کنید:

- * پس از پایان کار، اتو را از پریز برق بیرون بکشید تا کاملاً سرد شود. سپس، آن را جمع کنید و در جای محفوظ قرار دهید.

* هرگز کف اتو را با اشیای تیز مانند کارد، قیچی و ... تمیز نکنید؛ زیرا سطح صیقلی آن ناصاف می‌شود.

* روی قزن قفلی، دکمه‌ی فشاری و انواع دکمه را هرگز اتو نزنید؛ زیرا، باعث خرابی کف اتو می‌گردد.

* هرگز اتو را روی پارچه محکم نکویید؛ زیرا در این صورت به سرعت خراب می‌شود.

- * در فاصله‌ی کار، اتو را روی پایه‌ی مخصوص بگذارید و هرگز آن را عمودی قرار ندهید؛ زیرا به مجرد کوچک ترین تکان، خواهد افتاد.

* اتوهای اتوماتیک را هیچ گاه نباید در فواصل کار روی یک درجه‌ی ثابت باقی گذارد؛ زیرا، خاصیت

تنظیم حرارت را از دست می‌دهد.

* قبل از وصل کردن اتو به جریان برق از سلامت سیم و پریز مطمئن شوید.

* تماس دست مرطوب با سیم و پریز برق باعث برق گرفتگی می‌گردد.

- * عمل اتوزدن، حتماً باید در روز و در اتاق کاملاً روش انجام شود؛ زیرا در شب، علاوه بر آن که فشار زیادی به شبکه‌ی برق کشور تحمیل می‌گردد، باعث می‌شود لکه‌های برق افتادگی پارچه و هم‌چنین چروک‌های ریز آن، از چشم پنهان بماند.

روش میزکردن اتو



* یکی از مشکلاتی که در کاربرد اتوهای بخار پیش می‌آید، رسوب املاح آب در داخل محفظه‌ی اتو و مسدودشدن سوراخ‌های کف آن است. برای رفع این مشکل، توصیه می‌شود ابتدا مقداری آب و سرکه (به نسبت مساوی) به داخل محفظه‌ی آب اتو ببریزید و آن را به برق وصل کنید و اجازه دهید اتو چند دقیقه بخار کند. سپس اتو را از برق بکشید و مدت یک ساعت آن را به همان حال باقی بگذارید. در این صورت، رسوبات کاملاً پاک می‌شود.

* گاهی ممکن است بر اثر عدم دقت، پارچه‌ی نایلونی سوخته شده و به کف اتو چسبیده باشد. برای از بین بردن لکه‌ی چسبیده شده می‌توان هنگامی که اتو کاملاً داغ است، تکه‌ای صابون رختشویی روی محل لکه مالید و سپس با پارچه‌ی تمیزی آن را پاک کرد.

* لکه‌های قهوه‌ای رنگی که از سوخت پارچه به جا مانده را نیز می‌توان به وسیله‌ی محلول گرم شده‌ی سرکه و نمک پاک کرد.

برق افتادگی لباس



تصویر ۱۱-۱

▲ معمولاً لباس‌های تیره رنگ بر اثر اتوكردن غلط یا پس از مدتی استفاده، برق می‌افتد و کهنه به نظر می‌آید. برای رفع این اشکال، می‌توانید حوله‌ی تمیز را در سرکه‌ی خالص فرو ببرید و بعد از چلاندن کامل آن را روی قسمت برق افتاده بکشید. برای لباس‌های پشمی با الیاف مصنوعی، حدود دو قاشق آمونیاک در نیم لیتر آب بریزید و محلول را به وسیله‌ی ماهوت پاک کن بر روی لباس بمالید. بعد از اتمام کار، بهتر است یک بار نیز با آب خالص و ماهوت پاک کن، لباس را تمیز کنید. در مورد لباس‌های ابریشمی نیز همانند روش قبل عمل نمایید، البته با این تفاوت که مقدار کمی آمونیاک با چند قطره الکل مخلوط کنید و توسط یک قطعه اسفنج روی لباس بمالید (تصویر ۱۱-۱).

چگونه اتوکردن لباس



* نحوه اتوکشی، کاملاً در دوخت لباس مؤثر است. اتوکردن خوب و دقت در آن، لباس را خوش دوخت نشان می‌دهد. در غیر این صورت، لباس کم ارزش و بدفرم به نظر می‌آید.

* اتو و میز اتو را نزدیک چرخ خیاطی قرار دهید تا پس از دوختن هر درز، بتوانید بلاfacسله آن را اتو کنید. چنان‌چه هر تکه را بلاfacسله پس از چرخ کردن و قبل از اتصال به تکه‌ی دیگر اتو نکنید، هرگز لباس مورد نظرتان جلوه‌ای نخواهد داشت.

* قبل از برش لباس، پارچه و نیز الگو را به خوبی اتو کنید. برای اتوی الگوهای کاغذی حرارت باید کم باشد. برای این کار هرگز از بخار یا اتوی بخار استفاده نکنید. برای اتوکردن روی لباس حتماً از پارچه‌ی روتوبی استفاده نمایید.



حرارت لازم




هنگام اتو زدن باید به دقت حرارت مورد نیاز هر نوع پارچه را رعایت کنید. لازم است بعد از گرم شدن اتو، با سر انجشت یک قطره آب به کف آن بچکانید. اگر آب بدون بخارشدن بر سطح فلز پخش گردد، دمای اتو پایین‌تر از 15° درجه است و باید قدری صبر کنید تا گرم تر شود، ولی اگر آب بلاfacسله تبخیر گردد، شانه‌ی آن است که حرارت اتو به حدود 18° تا 20° درجه رسیده است و بالاخره، اگر قطره‌ی آب به صورت گلوله‌های کوچک درآید و سپس بخار شود، مشخص می‌گردد که اتو حدود 25° درجه حرارت دارد (تصویر ۱-۱۲).



لباس بداتو

◀ برخی از انواع پارچه به قول معروف بداتو هستند و به راحتی اتو نمی‌شوند، ولی اگر یک ورقه‌ی فویل آلومینیومی در زیر پوشش میز اتو یا زیر پتو یا پارچه زیراتوبی قرار گیرد، حتی برای بداتورین پارچه‌ها، عمل اتوکردن با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد (تصویر ۱۳-۱).

تصویر ۱۳-۱



روبوت لازم

انواع پارچه در صورتی که میزان معینی رطوبت داشته باشند، راحت‌تر اتو می‌شوند.

باید توجه داشته باشید که آب پاشیدن بر روی پارچه هنگام اتوکاری، چند اشکال به وجود می‌آورد؛ از جمله، قسمت مرطوب بهتر اتو می‌شود و حتی مقداری کش می‌آید یا ممکن است نقاط خیس به صورت براق درآید و پارچه‌ی اتو شده لکه‌دار شود.

◀ همیشه به موازات راسته‌ی پارچه، اتو را روی پارچه بکشید، در غیر این صورت پارچه کش خواهد آمد. هرگز پارچه را در جهت اربیب و بی‌راه اتو نزنید؛ زیرا لباس ترکیب خود را از دست می‌دهد. برای وصل کردن لایی چسب نیز همین روش را مطابق شکل انجام دهید (تصویر ۱۴-۱).


تصویر ۱۴-۱

اتوکردن درزها پنجه


اتوی درزهای صاف



پس از چرخ کردن و قبل از آن که ضخامت جادرز را به طرفین باز کنید، روی خط دوخته شده اتو بزنید (تصویر ۱-۱۵).




تصویر ۱-۱۵




تصویر ۱-۱۶

درزها را از سمت پشت اتو نمایید. جادرزها را توسط انگشتان دست چیز کاملاً باز کنید و سپس به وسیله‌ی نوک اتو (به طوری که سطح کف اتو مماس با پارچه نشود) خط درز را اتو نمایید (تصویر ۱-۱۶).




تصویر ۱-۱۷

هرگز ضخامت اضافی درزها را روی پارچه اتو نکنید؛ زیرا رَد درزها، روی بعضی پارچه‌ها (مانند ساتن ابریشمی) منعکس می‌شود و در این صورت، برطرف کردن آن غیر ممکن خواهد بود. دوباره از کاغذ برش بچینید و زیر ضخامت جادرز قرار دهید. سپس با ملاحت آن را اتو کنید (تصویر ۱-۱۷).



تصویر ۱-۱۸


پس از اتوکردن جادرزها، جادرز را بلند نمایید و زیر آنها را اتو کنید (تصویر ۱-۱۸).



تصویر ۱-۱۹

اتومی درزهای منحنی

◀ درزهای خمیده و منحنی را روی بالشتک بیضی شکل قرار دهید. درزها را چرت بزنید، جادرزها را باز کنید و هر بار در حدود ۴ تا ۵ سانتی متر از طول درز را اتو کنید تا درز، کشنید نماید (تصویر ۱-۱۹).



تصویر ۱-۲۰

اتومی پنس

◀ پس از دوختن پنس، ابتدا دو طرف آن را روی خطوط دوخته شده اتو بزنید. سپس آن را روی بالشتک بیضی شکل قرار داده و به یک سمت بخوابانید. زیر پنس را تکه‌ای کاغذ (مانند شکل رو به رو) بگذارید. همیشه از قسمت عریض پنس به طرف نوک آن اتو بکشید (تصویر ۱-۲۰).



تصویر ۱-۲۱

◀ اگر پارچه ضخیم است، میان پنس را بچینید. سپس درز آن را باز کنید، زیر پنس را تکه‌ای کاغذ برش بگذارید، نوک اتو را در جهت رأس پنس حرکت دهید و با دقت اتو کنید (تصویر ۱-۲۱).

پنس‌های دامن در جهت درز پهلو و پنس‌های آستین در جهت پایین اتو می‌شود.


اتومی سجاف

◀ درز سجاف را قدری به طرف داخل پارچه بغلتانید و آن را کوک بزنید. سپس روی آن را با پارچه‌ی رواتویی بپوشانید و اتو بزنید (تصویر ۱-۲۲).




تصویر ۱-۲۲

اتوی چین ها



تصویر ۱-۲۳

◀ اگر قسمتی از لباس را چین کش کرده اید، هرگز روی ضخامت چین ها را اتو نزنید، بلکه نوک اتو را در داخل چین ها فرو ببرید و خارج سازید تا بدون آن که روی چین ها «تا» بخورد، پارچه صاف شود (تصویر ۱-۲۳).



تصویر ۱-۲۴

◀ تکه ای سنگ مرمر (یا چوب) در ابعاد 17×6 سانتی متر و با قطر ۴ سانتی متر تهیه کنید. پس از گذاشتن اتوی داغ روی درز یا سجاف اتو را بردارید و بلا فاصله سنگ مرمر (یا چوب) سرد را جای اتو بگذارید تا محل های اتوکشی شده صاف شود (تصویر ۱-۲۴).

روش اتوكردن یک پیراهن



▲ سپس لباس را مچاله کنید و مدتی در کیسه‌ی نایلونی قرار دهید (تصویر ۱-۲۷).

▲ اگر ناچارید لباس کاملاً خشکی را فوراً اتو بزنید، با آب پاش، سطح لباس را مرطوب کنید (تصویر ۱-۲۶).

▲ پارچه‌ها و پوشاك شسته شده را قبل از خشک شدن کامل، جمع آوري کنید (تصویر ۱-۲۵).



▲ درز زیر دست آستین را بکشید و اتو کنید. به طوری که خط روی آستین به خوبی اتو شود (تصویر ۱-۳۰).

▲ مچ را از سمت رو اتو کنید (تصویر ۱-۲۹).

▲ ابتدا پشت پایه‌ی یقه و سپس داخل پایه‌ی یقه را اتو کنید آن‌گاه یقه را از دو سمت اتو نمایید (تصویر ۱-۲۸).



▲ پس از اتمام اتوکشی، پیراهن را آویزان کنید (تصویر ۱-۳۳).

▲ پیراهن را صاف روی میز پهن کنید. سپس سرتاسر جلو را اتو نمایید. فاصله‌ی بین دکمه‌ها را مطابق شکل اتو کنید (تصویر ۱-۳۲).

▲ پیراهن را از سمت پشت، روی میز پهن کنید. پیلی سطح لباس را اتو نمایید (تصویر ۱-۳۱).

خودآزمایی نظری



- ۱- سه نوع اتو را نام ببرید.
- ۲- بالشتک یعنی برای اتوی و به کار می رود.
- ۳- اگر بعد از گرم شدن اتو با سرانگشت یک قطره‌ی آب به کف آن بچکانید و آب بدون بخارشدن بر سطح فلز پخش گردد، دمای اتو درجه است.
- الف - پایین تر از ۱۰° ب - بالاتر از ۲۰° پ - پایین تر از ۱۵°
- ۴- اگر بعد از گرم شدن اتو، با سرانگشت یک قطره‌ی آب به کف آن بچکانید و آب به صورت گلوله‌های کوچک درآید و سپس بخار شود، دمای اتو درجه حرارت دارد.
- الف - پیش تر از ۲۰° ب - پیش تر از ۱۵° پ - کمتر از ۱۲°
- ۵- پارچه‌های بدانو را با چه روشی می توان اتو کرد؟
- ۶- چرا باید به موازات راستای پارچه اتو را روی آن بکشید؟
- ۷- آب پاشیدن بر روی پارچه هنگام اتوکاری، چه اشکالی به وجود می آورد؟
- ۸- چرا زیر ضخامت اضافی درزهای لباس هنگام اتوکاری، کاغذ برش می گذارند؟

خودآزمایی عملی

- ۱- انواع درز را اتو کنید.
- ۲- یک لباس چین دار را اتو کنید.
- ۳- پنس‌ها و سجاف یک لباس را اتو کنید.
- ۴- لایی چسب را به وسیله‌ی اتو روی یک قسمت از لباس وصل کنید.





پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- اتوی ساده، بخار و پرس خانگی
- ۲- درزهای منحنی - پنس‌های بالاتنه
- ۳- پ
- ۴- ت
- ۵- یک ورقه‌ی فویل آلومینیومی در زیر بوشش میز اتو یا زیر پتو یا پارچه‌ی زیر اتویی قرار گیرد.
- ۶- در غیراین صورت پارچه‌کش خواهد آمد.
- ۷- قسمت مرطوب کش می‌آید، نقاط خیس به صورتی برآق درمی‌آید و پارچه‌ی اتو شده حالتی لکه‌دار می‌یابد.
- ۸- زیرا رد درزها، روی بعضی پارچه‌ها (مانند ساتن ابریشمی) منعکس می‌شود و در این صورت برطرف کردن آن غیرممکن خواهد شد.

پیانه‌ی مهارتی شماره‌ی سه

هدف کلی: توانایی انتخاب پارچه



فهرست تجیزات و وسائل هر دنیا:



- الیاف طبیعی (پنبه، پشم و ابریشم)،
- الیاف مصنوعی و نیمه‌مصنوعی (ویسکوز، نایلون و پلی استر)،

● نمونه‌ی پارچه‌های مختلف (از نظر جنس و بافت)

● اتو

● ظرف جوشاندن آب

● صابون و پودرهای شست و شو

زمان به ساعت	
نظری	عملی
۳	۳

هدف های رفتاژی



انتظار می‌رود فرآگیرنده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف ریز دست یابد:

- ۱- طبقه‌بندی اصلی الیاف طبیعی، مصنوعی و نیمه‌مصنوعی را توضیح دهد.
- ۲- موارد استفاده، روش‌های نگهداری و شست و شوی پارچه‌هایی با الیاف طبیعی را شرح دهد.
- ۳- موارد استفاده، روش‌های نگهداری و شست و شوی پارچه‌هایی با الیاف مصنوعی و نیمه‌مصنوعی را شرح دهد.
- ۴- پارچه‌های پنبه‌ای، کتانی، ابریشمی، پشمی، ویسکوز، نایلون و پلی استر را به‌کار ببرد.
- ۵- روش‌های نگهداری، شست و شوی پارچه‌هایی با الیاف طبیعی، مصنوعی و نیمه‌مصنوعی را انجام دهد.
- ۶- علایم بین‌المللی برچسب لباس‌ها را توضیح دهد.
- ۷- روش نگهداری منسوجات را با توجه به علایم بین‌المللی رعایت کند.

پیش آزمون



خیر بله

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ۱- ویژگی های کارگاه خیاطی را می دانم.
- ۲- نحوه قرار گرفتن صحیح وسایل و تجهیزات کارگاه خیاطی را می دانم.
- ۳- انواع سوزن و کاربرد آنها را می دانم.
- ۴- انواع نخ دوخت و کاربرد آنها را می دانم.
- ۵- انواع ماشین دوخت و کاربرد آنها را می دانم.
- ۶- راه اندازی ماشین های دوخت و استفاده از ماشین های دوخت را می دانم.
- ۷- چگونگی رفع عیوب اولیه ماشین دوخت را می دانم.
- ۸- رعایت نکات ایمنی در کاربا ماشین دوخت را می دانم.
- ۹- انواع اتو و کاربرد آنها را می دانم.
- ۱۰- نحوه استفاده از وسایل کار با اتو (بالشتک، میزان تو، پارچه های مخصوص اتو کشی، زانت) را می دانم.
- ۱۱- روش های مراقبت از اتو و رعایت نکات ایمنی را می دانم.
- ۱۲- چگونگی اتو کردن لباس، حرارت و رطوبت لازم برای اتو کشی را می دانم.
- ۱۳- روش صحیح اتو کردن درزها و پنس ها را می دانم.

هر جوی محترم

در صورت منفی بودن پیش آزمون تا از پیمانه هی مهارتی اول، واحد کار را دوباره مرور کنید.

در صورت منفی بودن پیش آزمون تا از پیمانه هی مهارتی اول، واحد کار را دوباره مرور کنید.

شاخت الیاف پارچه



الیاف، ماده‌ی اولیه‌ی صنعت نساجی است. امروزه شناسایی الیاف اهمیت زیادی پیدا کرده است؛ به خصوص برای آن دسته از افرادی که حرفة‌ی آنان تولید پوشاس (طراح پارچه، طراح لباس و دوزنده) است. هنگام طراحی الگو، برش پارچه، شستشو و لکه‌گیری پارچه باید با خواص الیافی که در پارچه به کار رفته است آشنایی داشته باشیم.

الیافی که در صنایع نساجی مورد استفاده قرار می‌گیرد به دو طبقه اصلی، الیاف طبیعی (که بشر در ساخت آن دخالتی نداشته) و الیاف مصنوعی (که بشر در ساخت و شکل‌گیری آن دخالت داشته) تقسیم‌بندی می‌گردد. الیاف طبیعی مانند پنبه، پشم، ابریشم و الیاف مصنوعی مانند نایلون، پلی‌استر و ریون.



الیاف طبیعی

پنبه* (Cotton)



پنبه یکی از مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین الیاف طبیعی است که همواره در خدمت صنعت نساجی بوده و هست.

موارد استعمال پارچه‌های پنبه‌ای

چون الیاف پنبه‌ای هادی حرارت هستند، حرارت بدن را به بیرون منتقل می‌کنند؛ از این‌رو، البسه‌ی تابستانی را از پارچه‌های پنبه‌ای انتخاب می‌کنند. این نوع پارچه به راحتی لکه‌گیری و شسته می‌شود؛ به همین دلیل برای لباس‌های مراکز بهداشتی، بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها به کار می‌رود. چون پارچه‌های پنبه‌ای در برابر ساییدگی از خود مقاومت نشان می‌دهند، از این‌رو، لباس‌های سربازی را از آن تهیه می‌کنند.

مراقبت و نگهداری پارچه‌های پنبه‌ای

پس از بیرون آوردن لباس از تن، آن‌ها را به چوب رختی آویزان کنید و تا وقتی که رطوبت دارند در کمد لباس‌ها نگذارید؛ زیرا، بوی بدن شخص در پارچه باقی خواهد ماند. لباس را در صورت امکان دو روز متوالی نپوشید و آن را در جای خشک نگه‌داری کنید. عرق بدن باعث آسیب به پارچه می‌شود.

روش شستن پارچه‌های پنبه‌ای

لباس‌های پنبه‌ای را قبل‌اً در آب گرم و صابون خیس کنید. بعد از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه که در آب ماند آن‌ها را خوب چنگ بزنید. لباس‌هارا در سایه خشک کنید؛ زیرا آفتاب رنگ آن‌ها را خراب می‌نماید.



تصویر ۱-۲

در کشورهای تولیدکننده لباس، روی لباس‌های دوخته شده تصویر غوزه‌ی پنبه، نشان پارچه‌ی پنبه‌ای می‌باشد.


* پنبه در ایران به نام نخ معروف است و اشتباهًا با نام کاتن Cotton معروف می‌شود.

کتان (Leinen)



کتان گیاهی است از خانواده لیناسه و از نظر خصوصیات کلی شبیه به پنبه است. (کتان در ایران کشت نمی‌شود.)

موارد استعمال پارچه‌های کتانی:



پارچه‌های کتانی چون دارای سطح صاف و درخشندۀ ای هستند چرک و کثافت به آسانی از روی آن برطرف می‌شود؛ از این‌رو، شستشوی پارچه‌های کتانی آسان‌تر از پارچه‌های پنبه‌ای است. پارچه‌های کتانی برای کسانی که به لباس‌های بادوام و لطیف تابستانی علاقه‌مندند، بسیار مناسب هستند. الیاف کتانی مانند الیاف پنبه، آب را به خوبی جذب می‌کنند؛ ولی الیاف کتان پس از جذب آب زودتر از الیاف پنبه خشک می‌شود، به همین جهت، حوله‌های تهیه شده از الیاف کتان مناسب‌تر از پنبه است.



روش شستن پارچه‌های کتانی

هنگام شستشو، لکه‌های باقی مانده روی پارچه‌های کتانی آسان‌تر از پارچه‌های پنبه‌ای برطرف می‌شود. خاصیت آبرفتگی کتان مانند پنبه نیست.



تمام کتان




نصف کتان

در کشورهای اروپایی و امریکایی برای اطلاع مصرف‌کنندگان، روی لباس‌های دوخته شده علامت تمام کتان (Leinen-Rein) و علامت نصف کتان (Leinen-Halb) وصل می‌کنند. علامت «L» نشان‌دهنده کتان است. (تصویر ۱-۳)

پشم (Wool)



این دسته از الیاف از پوشش حیوانات مختلف به دست می‌آیند و براساس خصوصیات و مشخصات مختلف، تحت نام‌های منشعب شده از حیوان دسته‌بندی می‌شوند. (نظیر گوسفند مرینوس و پشم لاما)



موارد استعمال پارچه‌های پشم



پوسته‌ی خارجی الیاف پشم از بولک‌ها یا فلس‌های ریز تشکیل شده است که بر اثر فشار، حرارت یا رطوبت، این اجزا در هم گره می‌خورند و حالتی نمدگونه پیدا می‌کنند. هوای ذخیره شده در بین الیاف، به پشم خاصیت عایق بودن می‌دهد. به علت خاصیت رطوبت‌پذیری و داشتن خلل و فرج، عرق بدن را جذب و آن را به آرامی تبخیر می‌کند و به همین دلیل شخص در زمستان کمتر احساس سرما می‌کند.

تصویر بالا، مهر پشم گوسفند مجاز است (یعنی پشم متعلق به حیوان سالم و زنده است) که از طرف دیرخانه بین‌المللی پشم مورد آزمایش قرار گرفته است. (تصویر ۱-۴)

روش شستن پارچه‌های پشمی



آب گرم و صابون، مواد قلیایی قوی و چنگ زدن به پشم آسیب می‌رساند و باعث نمدی شدن و کوتاه گشتن عمر منسوجات پشمی می‌گردد. برای این کار، از صابون‌های خشی و کمی اسیدی استفاده کنید. معمولاً صابون یا پودر لباسشویی در پارچه‌های پشمی متراکم می‌گردد و بعد از خشک شدن ذرات سفیدک بسیار ریزی (اصطلاحاً صابون‌زدگی) در سطوح آن دیده می‌شود. برای رفع صابون‌زدگی دو قاشق چایخوری سرکه در هر لیتر آب بریزید و لباس را به مدت ده دقیقه در آن قرار دهید. سپس با آبی که چند قطره آمونیاک به آن افزوده شده، شست و شو دهید و با آب خالص آبکشی کنید. از قرار دادن لباس‌های پشمی در مقابل نور شدید خورشید جهت خشک کردن پارچه خودداری کنید. طریقه‌ی خشک کردن پارچه‌های پشمی بدین صورت است که آن‌ها را بر روی پارچه‌ای نخی پهنه می‌کنند (به علت تعییرشکل، از اویزان کردن خودداری کنید) یا آن را در داخل یک توری می‌گذارند و توری را به بند لباس آویزان می‌نمایند. بهتر است برای این کار، یک جوراب نایلون زنانه را به داخل یکی از آستین‌های لباس پشمی فرو ببرید و سر دیگرش را از آستین دیگر ببرون بکشید و سپس گیره‌های لباس را به دو سر جوراب وصل نمایید. در این صورت، لباس به اصطلاح از ریخت نمی‌افتد.

ابریشم (Silk)

موارد استعمال پارچه های ابریشمی



نخ های ابریشمی خیلی سبک و براق هستند و کشش آن ها زیاد بوده و مقاومت آن ها در برابر پارگی و چروک پذیری بالاست. الیاف ابریشم به علت وجود پروتئین در ساختار آن، هادی حرارت نیست و حرارت را در خود نگهداری می کند؛ از این رو، برای پوشش زمستانی مناسب هستند. از طرفی دیگر این نوع پارچه ها به دلیل لطافت و نازکی در فصول دیگر سال از جمله تابستان به خوبی استفاده می شوند.

روش شستن پارچه های ابریشمی



باید با آب ملایم و صابون یا پودرهای قلیایی ضعیف و آبکشی مکرر شست و شو شود. اگر پارچه های ابریشمی سفید بعد از چند بار شست و شوی غلط، زردرنگ شد و جلای سابق خود را از دست داد، باید مدتی آن را در محلول آب و شیر خوراکی خیس کنید و سپس نسبت به شست و شوی آن اقدام نمایید. پس از آبکشی، آن را در پارچه های حوله ای می پیچند تا کمی خشک گردد. نور شدید خورشید به الیاف ابریشم صدمه می زند. به خصوص رنگ آن را از بین می برد.

کشورهای تولیدکننده منسوجات روی
البسی ابریشمی، حرف S (Silk) را
نصب می نمایند. (تصویر ۱-۵)



100%
Seide
Silk
Soie
Seta



الیاف نیمه مصنوعی و مصنوعی

ویکوز (Viscose)



ویکوز جزء الیاف بازیافته (رژنره) بوده و ماده تشکیل دهنده آن لیف طبیعی است که الیاف نیمه مصنوعی نیز نامیده می شود.

موارد استعمال پارچه های ویکوزی

پارچه های ویکوزی گرم را هدایت می کنند لذا پوست بدن در مقابل حرارت، احساس خنکی می کند؛ به عبارت دیگر لباس های ویکوزی خنک تر از ابریشم طبیعی است. می توان با به کار بردن الیاف ظریفتر ویکوز، منسوجات بسیار لطیف با زیر دست نرم تهیه کرد.

روش شستن پارچه های ویکوزی

◀ ویکوز در اثر رطوبت استحکام خود را به طور قابل ملاحظه ای از دست می دهد و پس از خشک شدن، استحکام اولیه خود را دوباره به دست می آورد. از این رو، هنگام شست و شو لازم است به این موضوع توجه کنید که اگر پارچه های ضخیم را پس از شست و شو آویزان نمایید کش می آید، شل می شود و باعث تغییر شکل آن می شود. (تصویر ۱-۶)

نمایلون (Nylon)



نمایلون جزء الیاف کاملاً مصنوعی است.

موارد استعمال پارچه های نمایلونی

پارچه های نمایلونی استحکام خوبی در برابر سایش و کشش دارند. این الیاف موارد استعمال زیادی دارند؛ از جمله، این الیاف در جوراب های نمایلونی به علت قابلیت الاستیکی زیاد، در قسمت زانو و مفاصل کیسه های فوراً خشک می شوند، زیرا رطوبت کمی به خود جذب می کند. از نخ فیلامنت برای تهیه جوراب ساق بلند، آستری، مایوی شنا، لباس ورزشی، پارچه های داتل، پارچه های بارانی، پوشک پلیسه دار و پارچه های کشبا ف استفاده می شود.

روش شستن پارچه های نایلونی

شست و شوی پارچه های نایلونی بسیار ساده است؛ چون دارای سطح صافی هستند. از این رو، چرک و کثافتات به آسانی از روی آنها پاک می شود. نایلون در مقابل مواد شیمیایی بسیار مقاوم است. می توان برای شست و شوی آنها از آب ملایم و صابون یا پودرهای لباسشویی استفاده کرد. بهتر است پارچه های نایلونی را جداگانه شست؛ زیرا رنگ لباس های دیگر را به خود جذب می کند. برای خشک کردن هرگز آنها را در برابر بخاری خشک نکنید؛ چون امکان جمع شدن الیاف وجود دارد. قبل از آن که کاملاً خشک شود، آن را با دست صاف کنید تا به اتو احتیاجی نداشته باشد.

پلی استر*

پلی استر جزء الیاف مصنوعی است.

موارد استعمال پارچه های پلی استری

◀ پارچه های پلی استر مقاومت فوق العاده ای در برابر چروک شدن دارند. کت و شلوارهای بافته شده از الیاف پلی استر، شکل خود را در هوای مرطوب حتی در موقع خیس شدن به خوبی حفظ می کنند. این الیاف در مخلوط با الیاف طبیعی، در تهیه پارچه های نازک و منسوجات سبک وزن مانند پارچه های پرده ای و ساتن، پیراهن و بلوز مورد استفاده قرار می گیرد. هم چنین به علت خاصیت اتوپنیری زیاد آنها، در تهیه پارچه های پلیسیه زنانه مصرف می شود. این الیاف برای تهیه البسه و پارچه های بشور و بپوش بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. (تصویر ۱-۷)

تصویر ۱-۷



روش شست و شوی پارچه های پلی استری

پلی استر به علت جذب کم رطوبت و جمع شدن الکتریسیته ساکن تمایل زیادی به گرد و خاک دارد. این عیب را می توان با استفاده از مواد ضدالکتریسیته ساکن (مواد نرم کننده لباس در ایران) رفع کرد؛ چون این الیاف آب جذب نمی کند و در آب متورم نمی شود؛ لذا، منسوجات حاصله به راحتی شسته می گردد و فوراً خشک می شود.



أنواع پارچه



۱—بروکات (Brokat)

نوعی پارچه با نخ‌های برجسته و درخشان است. نام این نوع پارچه از زبان ایتالیایی گرفته شده و به معنی زربفت است.

۲—بورکن کرپ (Borken krepp)

نوعی پارچه با سطح بافته شده شبیه به پوست درخت است.

۳—بوکله (Bouclé)


نوعی پارچه با گره‌های نامنظم و سطحی گردان که به دلیل نخ‌های گردان، ضخیم است.

۴—چینل (Chenille)

نوعی پارچه شبیه به محمل و ضخیم که دارای کرک‌هایی در هر دو روی (هردو سطح) پارچه است.

۵—کلوکه (Cloqu.)

نوعی کرپ بادی که از دو بافت کنار هم شکل گرفته است. هنگام عملیات شیمیایی، سطح زیرین پارچه جمع می‌شود و سطح فوقانی از نقوش برجسته نامنظم شکل می‌گیرد. کلوکه نیازی به اتو ندارد.



⑥



۶— محمل کبریتی یا کورد (Cord)

نامی برای نوعی پارچه با تارهای شبیه محمل بوده که از نخهای نازک بسیار نرم با نخهای ضخیم بافته شده است.

۷— دینم (Denim)

پارچه‌های جین هستند که فقط نخهای تار آن‌ها رنگ شده و پودهای آن سفید رنگ‌اند. سطح روی پارچه در جین‌های آبی‌رنگ، آبی و در جین‌های مشکی، سیاه بوده و اغلب، سطح پشت پارچه سفید است.

⑦

۸— فاکون (Faconné)

پارچه‌ای بدون طرح است که طی روند بافت ناهمگون و متفاوت بافته می‌شود و اغلب تلفیقی از مات و براق است.

⑧



۹— دوشس (Duchesse)

پارچه‌ی ساتن براق و محکم بوده که از ابریشم و الیاف مصنوعی بافته شده است.

۱۰— کرنیکل، کرش (Crinkle, Crash)

نوعی پارچه بوده که دارای بافتی برجسته و چین‌دار است. (پفکی) چین‌ها اغلب در جهت تار بافته می‌شود.

⑩

۱۱- تیغ ماهی یا فیشگرات (Fischgrat)

با استفاده از نخ های رنگی مختلف در تار و پود پارچه، پارچه ای طرح دار با طرح بافت جناغی شکل می گیرد.

۱۲- گاباردین (Gabardine)

نوعی پارچه با بافت ریز از پنبه، پشم یا الیاف مصنوعی با نقوش برجسته تیغ ماهی یا جناغی با خطوط راه راه اریب است که همواره از سمت راست پارچه به چپ و از پائین به بالا بافته می شود.

۱۳- گلن چک (Glencheck)

نوعی پارچه چهارخانه، برجسته یا سایه روشن است که از چهارخانه های کوچک دیگری شکل گرفته است.

۱۴- ژاکارد (Jacquard)

نامی است برای همه ای پارچه هایی که طرح آنها از روند بافت شکل گرفته است. از طریق استفاده از نخ های مختلف در تار و پود مات، براق، تیره و روشن، می توان این تأثیرات را در طرح و رنگ پارچه افزایش داد.

۱۵- هانتریت (Hahnentritt)

پارچه ای با چهارخانه های کوچک است که در گوشه هی هر طرح چهارخانه نیز زائد های اریب مانندی وجود دارد.



۱۶- جین (محکم، ضخیم) (Jean - Stoffe)

پارچه‌ای شبیه پارچه‌ی پنبه‌ای است که اغلب سنگ‌شوی می‌شود. از این پارچه برای لباس‌های جین سبک استفاده می‌شود.

۱۷- لم (Lam.)

پارچه‌ای رنگارنگ و براق که از الیاف رنگی یا نخ‌های براق بافته می‌شود.

۱۸- ماهوت (Loden)

پارچه‌پشمی یا غیرضخیم با نام ماهوت است که از طریق روشی مشابه نمدمالی، بسیار ضخیم و بادوام می‌شود. بین ماهوت‌های راه راه با پرزهای بلند و زبر در یک جهت و ماهوت‌های بدون خط و گونی مانند، تفاوت وجود دارد.

۱۹- مواره (Moir.)

پارچه‌ای با راهراه‌های اریب و طرحی موج‌دار است که از طریق پرس کردن پارچه شکل می‌گیرد.

۲۰- موسیلن (Musseline)

پارچه‌ای لطیف با بافتی بسیار نرم بوده که شبیه پارچه کتانی است و اغلب از پنبه یا پشم بافته می‌شود.

۲۱- پانه‌زامت (Pannesamt)

مخمل ضخیم و براق با کرک‌های فشرده است.



۲۲—پیتا (Pepita)

نوعی پارچه با چهارخانه‌های کوچک تیره و روشن است که بخلاف پارچه طرح جناغی کنگره‌دار نیست.

۲۳—پارچه پرزدار یا پوست مصنوعی (Pelzimitation)

پارچه‌هایی هستند که بوشش مویی ضخیمی دارند. (از الیاف مصنوعی تهیه می‌شوند). رنگ پارچه و اندازه‌ی莫ها شبیه خرزاقعی است.

(این نوع پارچه در ایران به نام پولیش معروف است).

۲۴—پیکی (Pikee)

پارچه‌ی دو بافت با طرح‌های برجسته است که به نظر لایی می‌آیند.

۲۵—پارچه کشاف یا استرچ (Rippen Strich Stoff)

نوعی پارچه با بافت‌هایی از راست به چپ (مانند لباس‌های بافتی با دست) است که خاصیت ارتجاعی دارد و در ایران به استرچ معروف است.

۲۶—ریپس (Rips)

نوعی پارچه با نخ‌های برجسته است که به صورت اریب بافته می‌شود.

۲۷—ژرسه رومانیت (Romanit Jersey)

نوعی پارچه محکم با کمی خاصیت ارتجاعی (حالت استرچ) است که اغلب از پشم گوسفند بافته می‌شود و در هر دو رویه دانه‌های بافته شده کاملاً واضح هستند.



۲۸- پارچه راه راه (Seer Sucher)

نوعی پارچه راه راه که سطح «روی» آن شبیه پوسته درخت، راه راه است. در پارچه های راه راه واقعی (بافتی با دست) این حالت راه راه شکل، در طی روند بافت شکل گرفته است، ولی در پارچه های مصنوعی از طریق عملیات شیمیایی شکل می گیرد.

۲۹- پارچه پلووری یا سویت شیرت اشتوف (Sweat shirt stoffe)

اغلب از نوع پارچه های تریکوی ضخیم یا ژرسه است و در بافت آن از پنبه یا پنبه های محلوت استفاده می گردد.

۳۰- ترموفلورز یا فلیسه (Thermovelours)

هر دو روی پارچه کاملاً ضخیم، زبر و پشمی مانند است و از الیاف مصنوعی بافته می شود. این پارچه گرم را کاملاً در خود نگاه می دارد.

۳۱- توخ (Tuch)

پارچه های شترنجی است که اغلب با طرح های مختلف ارائه می گردد.

۳۲- چیت ویچی (Vichy)

نوعی پارچه های چهارخانه است که از دو رنگ بافته می شود و معمولاً آن را از پنبه می بافند.

۳۰

۳۹

۲۸

۳۱

۳۲

مفهوم علامت‌های ملکی

علامتی روی برقب اغلب لباس‌های (خارجی) ویده‌می شود که معنا و مفهوم آن پاچین است:



نقش تشت با شماره‌های درون آن، مفهومش آن است که لباس را می‌توان با دست یا به وسیله‌ی ماشین شست. شماره داخل تشت نمایشگر درجه‌ی حرارت آب بر حسب سانتی‌گراد است.



نقش دست در داخل تشت، مفهومش آن است که لباس را باید فقط با دست شست نه به وسیله ماشین.



نقش یک مثلث؛ مفهومش آن است که می‌توان ماده سفید‌کننده به کار برد.



نقش اتو، مشخص‌کننده درجه حرارت اتو یا امکان اتو کشیدن را نشان می‌دهد.



نقش دایره با حروف لاتین «A»، «F» و «P» نشان‌دهنده‌ی آن است که هنگام خشک‌شویی، کدام یک از حلال‌ها را باید به کار برد.



دمورو و چکوئی **حذف** کردن لباس علامتی وجود دارد. این علامت، بسته‌ی طریق حذف کردن لباس را نشان می‌دهد.



روی بند یا طناب خشک کنید.




بی آن که بچلا نیز خشک کنید.



روی سطح مسطحی بهن کنید تا خشک شود.



می‌توان با چرخاندن در ماشین لباس‌شویی، آن را خشک کرد.



جدول ۱-۳ - علائم بین المللی نگهداری منسوجات

عملیات منوع	با احتیاط	احتیاط متوسط	بدون احتیاط	عملیات	علام
	ملایم	گرم	جوش	تست «درجه حرارت آب»	
	ملایم	متوسط	داغ	اتو «امکان اتوکشی»	
	وايت اسپيريت ضعيف بنزین معدني	پرکلرواتيلن متوسط (مادة سفیدکننده حاوی کلر)	هر نوع ماده خشک شویی	دایره «خشک شویی»	
			در آب سرد حل می شود.	مثلث «استفاده از آب راول یا سفیدکننده محتوی کلر»	
				می توان با چرخاندن در ماشین لباس شویی خشک کرد.	



جدول ۲-۲

نام الیاف	الیاف طبیعی	پارچه‌ی پنبه و کتان	اتوکشی	شستشو و درجه حرارت آب
گیاهی	* پارچه‌ی پنبه	پارچه‌های رنگی ۶۰ درجه‌ی سانتی‌گراد؛ پارچه‌های نخی ظرفیت ۴۰ درجه‌ی سانتی‌گراد؛	مقاومت منسوجات پنهانی و کتانی در برابر حرارت اتو زیاد است. حرارت اتو را می‌توان روی ۲۰۰ تا ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کرد.	60 40
حیوانی	پارچه‌ی پشمی	لباس‌های پشمی حساس مانند کت‌های بلیزر، شلوارها، دامن‌ها، باید به خشک‌شویی فرستاده شود. درجہ حرارت نباید بیش از ۳۰ درجه سانتی‌گراد باشد؛	به علت خاصیت ارتجاعی بسیار زیاد، دیر چروک می‌شوند. پارچه‌ی نخی مرطوبی روی پارچه‌ی پشمی قرار دهد، زیرا اتو کردن مستقیم پارچه، آن را برق می‌اندازد. اتو را روی درجه حرارت ملایم ۱۶۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید.	30
نیمه‌مصنوعی	پارچه‌ی ابریشمی	پارچه‌های ابریشمی با طرح‌های چابی و تیره، تافه، برای این بردن چروک، از پارچه‌ای نخی زربافت، شیفون، ارگانزا، ساتن، به خشک‌شویی فرستاده شود. درجہ آب ۳۰ درجه سانتی‌گراد؛	برای از بین بردن چروک از پارچه‌ای نخی که رطوبت داشته باشد استفاده کنید. با درجه‌ی ملایم اتو کنید. پس از اتوکردن پارچه را نمدار نکنید؛ زیرا پارچه لکدار می‌شود.	30
الیاف بازیافتی	پارچه‌ی ویسکوز	لباس را در ماشین لباس‌شویی خشک نکنید و آب آن را نگیرید. با وسیله‌ی دست یا ماشین، با آب ۳۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد؛	پارچه‌ی ویسکوز درجه‌ی حرارت اتو ملایم باشد.	40 30
الیاف	پارچه‌ی نایلون	درجہ حرارت ماشین لباس‌شویی از ۴۰ درجه سانتی‌گراد تجاوز نکند.	در مقابل حرارت بسیار حساس است و معمولاً نیازی به اتوکشی ندارد. اگر اتوکردن ضروری است، از اتو با درجه‌ی حرارت بسیار پایین و بدون بخار استفاده شود.	40
ترکیبی مصنوعی	پارچه‌ی پلی‌استر	خشک کردن آن در ماشین لباس‌شویی امکان‌پذیر نیست. درجہ حرارت ۳۰ درجه سانتی‌گراد؛	به علت داشتن خاصیت ارتجاعی و ثبیت حرارتی به وسیله‌ی اتو می‌توان پلیسیه‌ی ثابتی روی منسوجات به وجود آورد. حرارت مطمئن برای اتوکردن ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد باشد.	30

* این دو نوع الیاف تقریباً شبیه به یکدیگر هستند.

پیمانه مهارتی: توانایی انتخاب پارچه	استاندارد مهارت: نازکوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۳-۴/۲/۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸	دوقت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸



۱- در کشورهای تولیدکننده لباس، علامت نشان دهنده پارچه‌ی پنبه‌ای است.



۲- چرا چرک و کنافات به آسانی از سطح پارچه‌های کتانی برطرف می‌شود؟

۳- علامت رو به رو روی لباس‌های دوخته شده، نشان چیست؟



۴- علامت رو به رو، روی لباس‌های دوخته شده، نشان چه نوع پارچه‌ای است؟

۵- پارچه‌های کتانی مخصوص به چه نوع لباس‌هایی است؟

۶- از چه نوع صابون‌هایی برای شست و شوی منسوجات پشمی استفاده می‌شود؟

۷- کشورهای تولیدکننده منسوجات روی لباس‌های ابریشمی حروف را نصب می‌کنند.

۸- پارچه‌های ویسکوزی خنک‌تر از، که یک لیف طبیعی است، می‌باشد.

۹- برای تهیه‌ی جوراب ساق بلند، مایوی شنا، لباس ورزشی و پوشاسک پلیسه‌دار از پارچه‌های استفاده می‌شود.

۱۰- مقاومت پارچه‌های نایلونی در برابر مواد شیمیایی چگونه است؟

۱۱- پارچه‌های پلی‌استر تمایل زیاد به گرد و خاک دارند. چگونه این عیب را رفع می‌کنند؟



پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- غوزه‌ی پنبه
- ۲- زیرا دارای سطح صاف و درخشندگی است.
- ۳- تمام کتان
- ۴- پنبه
- ۵- لباس‌های بادوام و لطیف تابستانی
- ۶- از صابون‌های خشی و کم اسیدی استفاده کنید.
- (Silk) S -۷
- ۸- ابریشم طبیعی
- ۹- نایلون
- ۱۰- بسیار مقاوم است.
- ۱۱- از مواد ضد الکتریسیته ساکن استفاده شود.

پیانه‌یی همارتی شماره‌یی چمار

هدف کلی: توانایی انتقال الگورومی پارچه



* واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه جهت برش و محاسبه مقدار پارچه و طرز

قرار گرفتن الگورومی پارچه‌های مختلف (از نظر طرح و نقش)

* واحد کار دو: برش و دوخت پارچه‌های خاص

* واحد کار سه: انتقال الگورومی پارچه توسط کوکشل، کاربن و

چرت زدن پارچه.



فهرست تجهیزات و وسائل مورد نیاز:

● انواع قیچی (ساده کوچک، برش ضخیم، زیگزاک

برقی خانگی، نخ چین دستی، مخصوص تور، نوک تیز)،

● وسایل اندازه‌گیری (متر، خطکش مدرج ساده و پا صاف کن)،

● بشکاف

● الگوهای مختلف لباس (بلوز، پیراهن، شلوار و دامن)،

● نکات برش و دوخت پارچه‌های حریر را بداند و اجرا کند.

● نکات برش و دوخت پارچه‌های محمل را بداند و انجام دهد.

● صابون، مل و کاربن،

● نخ کوک،

● سوزن مناسب با نخ، (نمراه)،

● متر،

● خطکش،

● قیچی برش،

● مو،

زمان به ساعت	
نظری	عملی
۴	۳

هدف کلی: توانایی آماده کردن پارچه بمنظور برش آن و طرز قرار گرفتن الگورودی پارچه های مختلف



هدف های رفتاری

انتظار می رود فراغت نده، پس از مطالعه این واحد درسی بتواند به اهداف زیر دست یابد:

- ۱- روش قرار دادن الگورودی پارچه را توضیح دهد.
- ۲- مقدار طول پارچه را با قرار دادن تکه های الگو، روی عرض های مختلف آن محاسبه کند.
- ۳- اصول آماده کردن پارچه و طرز قرار گرفتن الگورودی آن را شرح دهد.
- ۴- مقدار پارچه های مورد نیاز انواع مدل لباس ها را محاسبه کند.
- ۵- روش های برش انواع پارچه را توضیح دهد.
- ۶- برش انواع پارچه با نقوش مختلف را اجرا کند.
- ۷- انواع قیچی را نام ببرد.
- ۸- انواع قیچی را صحیح استفاده کند.

پیش آزمون



خیر بله

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ۱- ویژگی‌های کارگاه خیاطی را می‌دانم.
- ۲- نحوه‌ی قرار گرفتن صحیح وسایل و تجهیزات داخل کارگاه خیاطی را می‌دانم.
- ۳- انواع سوزن و کاربرد آن‌ها را می‌دانم.
- ۴- انواع نخ و کاربرد آن‌ها را می‌دانم.
- ۵- انواع چرخ خیاطی و کاربرد آن‌ها را می‌دانم.
- ۶- راه اندازی چرخ خیاطی خانگی و استفاده از پایه‌های چرخ خیاطی را می‌دانم.
- ۷- چگونگی رفع عیوب چرخ خیاطی و علل آن را می‌دانم.
- ۸- رعایت نکات ایمنی در کار با چرخ خیاطی را می‌دانم.
- ۹- انواع اتو و کاربرد آن‌ها را می‌دانم.
- ۱۰- نحوه‌ی استفاده از وسایل کار با اتو (بالشتک، میزاتو، پارچه‌ی مخصوص اتوکشی و ژانت) را می‌دانم.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ۱۱- روش‌های مراقبت از اتو و رعایت نکات ایمنی را می‌دانم.
- ۱۲- چگونگی اتو کردن لباس، حرارت و رطوبت لازم برای اتوکشی را می‌دانم.
- ۱۳- طرز صحیح اتو کردن درزها و پنس‌ها را می‌دانم.
- ۱۴- شناخت انواع پارچه‌های طبیعی و مصنوعی را می‌دانم.
- ۱۵- روش شستشو و نگهداری پارچه‌های طبیعی و مصنوعی را می‌دانم.
- ۱۶- علائم بین‌المللی نگاهداری منسوجات را می‌دانم.

بهتر جوی محترم

در صورت منفی بودن پیش آزمون تا پیمانه‌ی مهارتی را دوباره مرور کنید.

در صورت منفی بودن پیش آزمون تا پیمانه‌ی مهارتی را دوباره مرور کنید.

در صورت منفی بودن پیش آزمون تا پیمانه‌ی مهارتی را دوباره مرور کنید.

واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن و طرز فرارگرفتن الگو روی پارچه های مختلف شماره شناسایی: ۴-۴۱ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۴-۴ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴-۴ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸
---	--	---

قیچی



هنگام خرید انواع قیچی، به جنس آن توجه کنید. قیچی باید فلزی بوده، تیغه‌ی آن از جنس فولاد مناسب ساخته شده و قابل تیزکردن باشد. در موقع خرید، چند تکه از پارچه‌های مختلف همراه خود بیرید و توسط قیچی موردنظر آن‌ها را بچینید. برای این منظور، تمام زبانه‌ی قیچی را باز کنید، پارچه را میان آن قرار دهید و با یک برش آن را ببرید. اگر بعد از برش، تارهایی از پارچه چیده نشد، قیچی مرغوبی نیست. قیچی‌هایی که دو تیغه‌ی آن توسط پیچ و مهره به هم متصل شده به مراتب بهتر از قیچی‌هایی است که تیغه‌های آن توسط پرج کردن به هم وصل گردیده است؛ زیرا قیچی‌های پیچ و مهره‌دار را می‌توان هنگام شل بودن سفت کرد. بعد از هر بار استفاده از قیچی، آن را به آرامی روی میز بگذارید تا به زمین نیفتد.

قیچی ساده خیاطی

این قیچی صاف بوده و دسته‌ی آن دارای دو حلقه‌ی مساوی است. قیچی‌های ساده معمولاً پشت و رو ندارند؛ یعنی هر دو تیغه‌ی آن‌ها کاملاً تیز و یک شکل است.

(تصویر ۱ شماره ۷)



تصویر ۱

قیچی برش کوچک

از این قیچی برای برش تکه‌های کوچک پارچه، شکافتن درزها و دوخت‌های ظریف استفاده می‌شود.

(تصویر ۱ شماره ۶)



تصویر ۲

قیچی زیگزاگ

لبه‌ی قیچی زیگزاگ به فرم زیگزاگ است و مورد استفاده‌ی آن برای تمیز کردن جادرزها و جلوگیری از ریشه شدن پارچه است. (تصویر ۲)

<p>واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف</p> <p>شماره شناسایی: ۴-۲۱/۲/۴۱/۹۱-۷۸ و ۷۹-۹۱/۲/۴۱/۴۱/۹۱-۷۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه</p> <p>شماره شناسایی: ۴-۲/۴۱/۴۱/۲/۴۱/۹۱-۷۸ و ۷۹-۹۱/۲/۴۱/۴۱/۹۱-۷۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>دوخت</p> <p>شماره شناسایی: ۴-۲/۴۱/۴۱/۹۱-۷۸ و ۷۹-۹۱/۲/۴۱/۴۱/۹۱-۷۸</p>
---	--	--



تصویر ۳-۱

قیچی کوچک نوک تیز

این قیچی کوچک دارای تیغه ای با نوک تیز و برنده است که برای باز کردن سوراخ جادکمه و انواع برودری دوزی به کار می رود. (تصویر ۱-۳)




برگاف

برای شکافتن درزها و گاه جهت باز کردن سوراخ جادکمه به کار می رود. هنگام استفاده کردن از این وسیله، باید دقت کرد؛ زیرا ممکن است باعث سوراخ شدن پارچه گردد. (تصویر ۱-۴)



تصویر ۱-۴



توجه نماید:

تیز کردن قیچی: در اغلب منازل وسایل مختلف و متفاوتی برای تیز کردن کارد و چاقو وجود دارد، ولی قیچی خیاطی را با این گونه وسایل نمی توان تیز کرد.

برای این منظور، کافی است که ورقه سمباده را به دست گرفته و چندبار به وسیله قیچی بریده شود. همین عمل بسیار ساده باعث تیز شدن تیغه های قیچی خیاطی خواهد شد.


<p>واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف</p> <p>شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۴۱</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه</p> <p>شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۴۱</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>دوخت</p> <p>شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴</p>
--	--	--



تصویر ۱-۵



تصویر ۱-۶



تصویر ۱-۷

قیچی برش ضخیم

قیچی برش ضخیم صاف نیست بلکه دارای خمیدگی قابل ملاحظه ای است. حلقه‌ی کوچک‌تر آن جهت قرار گرفتن شست و حلقه‌ی بزرگ‌تر برای قرار گرفتن انگشت دوم و سوم است. تیغه‌ی این قیچی روی برش صاف قرار می‌گیرد. اگر چپ دست هستید می‌توانید از قیچی‌های ساخته شده‌ی مخصوص استفاده کنید. (تصویر ۱-۱ شماره‌های ۱۲، ۱۱ و ۱۵ و تصویر ۱-۵)

نخ پیوندی

زمانی که نخ دوخت در قسمت «روی» پارچه باقی می‌ماند، باید توسط نوعی قیچی مخصوص این نخ را از بُن چید. (تصویر ۱-۶)

قیچی مخصوص چیدن تور*

تیغه‌ی زیری این نوع قیچی، تخت تر و بهن‌تر از تیغه‌ی روی آن است. این تیغه‌ی بهن به ما کمک می‌کند تا در موقع جدا کردن پارچه‌ی اضافی، تور دوخته شده سوراخ نشود. (تصویر ۱-۷)

* قیچی مخصوص چیدن تور همانند قیچی فرش می‌باشد.

واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف
شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴۱/۹۱/۷_۸۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴

پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی
پارچه
شماره شناسایی: ۴_۴۱/۷_۹۱/۸۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۴/۲/۹۱/۴۱/۷_۸۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴



تصویر ۱-۸

وزنه های برش

◀ این وزنه های سنگین برای نگاه داشتن الگو روی پارچه استفاده می شود. در این مورد می توانید به جای سوزن از این وزنه ها استفاده کنید و پس از گذاشتن آن ها روی الگو، پارچه را برش بزنید. (تصویر ۱-۸)



تصویر ۱-۹

وسایل اندازه گیری

لوازم اندازه گیری را از بهترین نوع تهیه کنید؛ زیرا اندازه گیری صحیح نیاز به وسایل دقیق دارد. مهم ترین ابزارهای اندازه گیری در دوخت عبارتند از : سانتی متر (متر خیاطی)، خط کش ساده‌ی مدرج و خط کش پاصلاف کن.



متر

◀ این وسیله باید روکش مشمع یا پلاستیکی داشته باشد. معمولاً طول سانتی مترهای موجود، ۱۵۰ سانتی متر است.
(تصویر ۱-۹)



تصویر ۱-۱۰


خط کش ساده و مدرج

◀ این نوع خط کش در وسط دارای درجه هی متوجه است. از این نوع خط کش برای اندازه گیری فواصل درزها، سجافها و... استفاده می شود. (تصویر ۱-۱۰)

واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف
شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۴۱

پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی
پارچه
شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۴۱

استاندارد مهارت: نازکوزی زنانه (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴



عرض پارچه ۱۱۵ cm (الف)

عرض پارچه ۱۴۵ cm (ب)

تصویر ۱۱-۱

روش پهن کردن الگو روی پارچه



* پهن کردن الگو روی پارچه نیاز به دقت و توجه فراوان دارد و دوخت صحیح و آسان زمانی میسر است که برش دقیقاً انجام پذیرد.

* تکه های الگو را اتو بزنید تا چروک و ناصافی آن برطرف شود. کناره ترکی پارچه باعث جمع شدن پارچه می گردد کناره «ترکی» را بچینید.

◀ کافی بودن مقدار و طول پارچه بستگی به عرض پارچه دارد. قبل از خرید پارچه تکه های الگوی لباس را روی زمین با محاسبه عرض های «۹۰ cm»، «۱۱۵ cm» و «۱۴۵ cm» جداگانه قرار دهید و بدین طریق طول پارچه مورد نظر برای خرید را مشخص کنید. (تصویر ۱۱-۱۱ الف و ب)

واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف
شماره شناسایی: ۴_۴۱/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸

پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی
پارچه
شماره شناسایی: ۴_۴۱/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸



استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۴_۴۱/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸



تصویر ۱-۱۲

◀ تکه های الگو اعم از قسمت های اساسی مانند الگوی جلو، پشت و آستین و الگوهای کوچک تر نظیر سجاف، مچ، جیب و ... را شماره گذاری کنید. (تصویر ۱-۱۲)

▼ در صورتی که الگوهای یک قسمت از لباس به صورت قرینه نبوده و «پشت و رو»ی پارچه یکسان نباشد (مانند دامن لنگی که جلوی آن، قسمت چپ و راستش، یکسان نیست)، باید دقت کنید که پس از برش تمام قطعات پارچه و دوخت آن به یکدیگر، لباس «پشت و رو» نشود. برای جلوگیری از اشتباه، باید روی تکه های متعلق به یک قسمت که قرینه نیست، سمت راست و چپ الگو را با علامت گذاری رو به رو هم قرار دهید. (تصویر ۱-۱۳)




تصویر ۱-۱۳

<p>واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف</p> <p>شماره شناسایی: ۴-۴۱/۲/۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه</p> <p>شماره شناسایی: ۴-۴۱/۲/۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>دوفخت</p> <p>شماره شناسایی: ۴-۴۱/۲/۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸</p>
--	--	---




تصویر ۱-۱۵



تصویر ۱-۱۶

به طور کلی، همیشه تکه های الگو روی سمت پشت پارچه قرار دهید و بیرید؛ مگر لازم باشد. برش الگو باید روی یک لای پارچه انجام گیرد که در آن صورت بهتر است از ابتدا الگو روی یک لای پارچه پهن و میزان کنید. (تصویر ۱-۱۵)

اگر پارچه دارای خواب و ناخواب یا نقوش سربالا نباشد می توانید الگو را «سرمه» قرار دهید. (تصویر ۱-۱۶)



تصویر ۱-۱۶

در بیشتر موارد پارچه را دولا «تا» کنید و سپس برش را انجام دهید. در بعضی از موارد با جایه جایی الگو روی پارچه سعی نمایید از پارچه های باقیمانده حداکثر استفاده را بکنید. (تصویر ۱-۱۶)

واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف شماره شناسایی: ۴-۴۱/۲/۴۱/۷-۹۱ و ۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۴-۴/۲/۴۱/۷-۹۱ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۷-۹۱ و ۸۸
---	--	--

صف کردن عرض پارچه



تصویر ۱-۱۷

◀ از کناره‌ی عرضی پارچه‌هایی مثل پارچه‌ی پنبه‌ای یا کتانی، یک نخ بکشید و از روی نخ پارچه را بچینید تا عرض پارچه صاف شود. هر دو سر پارچه را بدین ترتیب صاف کنید.
(تصویر ۱-۱۷)



تصویر ۱-۱۸

◀ در پارچه‌های چهارخانه و راه راه نمی‌توان نخ پارچه را کشید، بدین طریق، از روی راه و خط پارچه، آن را بچینید و صاف کنید. (تصویر ۱-۱۸)

آب رفتن پارچه

امروزه اغلب پارچه‌ها بر اثر تماس با رطوبت تغییر شکل نمی‌دهند و آب نمی‌روند. با این حال، بعضی از پارچه‌های ارزان قیمت مانند پارچه‌های پنبه‌ای، ریون و به‌طور کلی پارچه‌هایی که کمتر از ۶۵٪ الیاف مصنوعی دارند مختصراً آب می‌روند. تکه‌ای از پارچه «۱۰ × ۱۰ سانتی‌متر» را بچینید سپس با یک تکه پارچه معمولی که کاملاً آب را به خود جذب کرده وسط پارچه بکشید و بگذارید خشک شود. اگر پس از خشک شدن وسط پارچه آب رفت و کوچک‌تر شد، باید پارچه را قبل از برش در یک ظرف آب بگذارد.

<p>واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۴۱</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۴</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴</p>
---	--	--



تصویر ۱-۱۹



تصویر ۱-۲۱

▲ جادرزها را بیش از اندازه عریض نگیرید و سعی کنید تمام طول جادرزها میزان، صاف و بدون بریدگی انجام شود.
(تصویر ۱-۲۱)



تصویر ۱-۲۳


▲ درزهای پهلو را «۲/۵ سانتی متر» حلقه‌ی آستین «۱/۵ سانتی متر» حلقه‌ی دور گردن «۱/۵ سانتی متر» درزهای سجاف «۱ سانتی متر» و درزهای فاق شلوار «۱/۵ سانتی متر» پیشنهاد می‌شود. (تصویر ۱-۲۳)

◀ برای ثابت کردن الگو روی پارچه، گوشه و کنار آن را سنjac بزنید تا جایه‌جا نشود و دقیقاً در محل خود ثابت بماند. جهت سنjac‌ها را به طور عمودی داخل پارچه فروکنید تا موقع دوخت به دست آسیبی نرساند. (تصویر ۱-۱۹)



تصویر ۱-۲۰

▲ جادرزها را توسط مل و با استفاده از سانتی متر دقیقاً علامت گذاری کنید، سپس درزها را بچینید. (تصویر ۱-۲۰)



تصویر ۱-۲۲


▲ فاصله‌ی دوسر خط راسته‌ی پارچه را تا لبه‌ی ترکی به اندازه‌ی هم بگیرید و سنjac بزنید. بهتر است توسط یک خط کش یا متر این فاصله را دقیقاً تا لبه‌ی ترکی میزان کنید.

(تصویر ۱-۲۲)

واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف
شماره شناسایی: ۴-۲۱/۴۱/۲/۷-۹۱ و ۸۸


پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی
پارچه
شماره شناسایی: ۴-۲/۴۱/۴۱/۲/۷-۹۱ و ۸۸

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۴۱/۲/۷-۹۱ و ۸۸



نقوش سربالا

تصویر ۱-۲۴



نقوش سرازیر


تصویر ۱-۲۵

طريقه‌ی برش پارچه‌هایي با نقوش سربالا



گاه می‌توان این قبل پارچه‌ها را بنا به سلیقه‌ی دوزنده سرازیر یا سربالا برد؛ مانند پارچه‌هایی که دارای نقش گل، بته و... است. قبل از برش پارچه برای انتخاب جهت خواب یا ناخواب و طرح پارچه تصمیم بگیرید. روی تمام قطعات الگو فلاش‌هایی در یک سمت ترسیم کنید. به این ترتیب می‌توانید پارچه را به طرق صحیح بچینید. (تصاویر ۱-۲۴ و ۱-۲۵)

علاوه بر ترسیم فلاش راهنمای روش کاغذ پشت پارچه را نیز توسط مل، فلاش‌های متعددی در یک جهت رسم کنید. (تصویر ۱-۲۶)




طريقه‌ی قرار دادن الگو روی پارچه‌ی طرح دار

تصویر ۱-۲۶


واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور پرش آن
و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف
شماره شناسایی: ۴_۴۱/۲_۹۱ و ۷_۸۸

پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی
پارچه
شماره شناسایی: ۴_۴۱/۲_۹۱ و ۷_۸۸


استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه (درجه ۲)
دوفت
شماره شناسایی: ۴_۴۱/۲_۹۱ و ۷_۸۸



صحیح



غلط



واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف
شماره شناسایی: ۲/۴-۴۱/۴۱/۹۱-۷۸ و ۸۸

پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی
پارچه
شماره شناسایی: ۲/۴-۴۱/۴۱/۹۱-۷۸ و ۸۸

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه (درجه ۲)
دونخت
شماره شناسایی: ۲/۴-۴۱/۴۱/۹۱-۷۸ و ۸۸




تصویر ۱-۲۷

پارچه های حاشیه دار

نقوش و تزینات پارچه های حاشیه دار معمولاً به موازات طول پارچه است. مدل های فون زیاد و کلوش ها به علت منحنی بودن لبه لباس امکان اجرا را کم می کند.

◀ قد دامن را از ابتدا مشخص کنید. اگر بخواهید قد را کوتاه کنید حاشیه کم شده و باعث نازبایی لباس می شود. (تصویر

(۱-۲۷)



► **پارچه*** را یک لا روی میز برش یهند کنید، همه قطعات الگو را آماده سازید و قسمت هایی که حاشیه روی آن قرار می گیرد، مشخص نمایید. (مانند جلو، پشت و آستین) هر کدام از این الگوها را به صورت کامل آماده کنید؛ از جلو و پشت، دو عدد تهیه نمایید. قبل از برش پارچه از تلاقی خطوط در قسمت درز اطمینان حاصل کنید. (تصویر

(۱-۲۸)

تصویر ۱-۲۸


* به علت فضای ناکافی صفحه تصاویر الگو کامل آورده نشده است.

واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف
شماره شناسایی: ۲/۴-۴۱/۴۱/۲/۷-۹۱/۸۸ و ۷-۹۱/۲/۴

پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی
پارچه
شماره شناسایی: ۴-۴/۴۱/۲/۴-۹۱/۷-۸۸ و ۷-۹۱/۲/۴

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۲/۴-۴۱/۷-۹۱/۲/۴

پارچه های را در راه دار با خطوط ترسیمی در یک جهت




تصویر ۱-۳۰



تصویر ۱-۲۹

▲ پارچه را از عرض «تا» کنید و خطوط را روی هم منطبق نمایید. سپس با دقت الگو را روی آن پهن کنید و برش را دقیقاً انجام دهید. (تصویر ۱-۳۰)

▲ برای این نوع پارچه ها سعی کنید مدلی را انتخاب نمایید که ساده باشد و حتی المقدور یک درز سرتاسری در جلو و پشت داشته باشد تا لباس کیفیت بهتری پیدا کند. پس از اتصال درزها، خطوط را با هم مماس نمایید یا سعی کنید دامن برشی اربی داشته باشد. (تصویر ۱-۲۹)



تصویر ۱-۳۱


◀ طرز به دست آوردن راستای پارچه روی دولای باز لباس هایی که اربی روی پارچه قرار می گیرد، باید از دو گوشه پارچه به یک اندازه علامت بگذارید. مانند ۳۰ cm در (تصویر ۱-۳۱) سپس خط راستا را رسم کنید.

واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف
شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴-۴۱/۹۱/۷-۷۸ و ۸۸

پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی
پارچه
شماره شناسایی: ۴-۴/۲/۴۱/۹۱/۷-۷۸ و ۸۸


استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱/۷-۷۸ و ۸۸

راه راه عمودی



تصویر ۱-۳۲ روش تامیندن پارچه‌ی راه عمودی

◀ راه راه پارچه‌های عمودی، معمولاً در طول لباس قرار می‌گیرد. به هر حال، خطوط باید دقیقاً در محل درز پهلو و وسط جلو با یکدیگر مماس باشند؛ دامن چه راستای پارچه بریده شود و چه اریب. (تصاویر ۱-۳۲ الی ۱-۳۵)




تصویر ۱-۳۳



پ راه راه عمودی در طول پارچه
الف راه راه اریب
ب راه راه عمودی در طول پارچه (بلوز) راه راه اریب
ب راه اریب (دامن)


تصویر ۱-۳۵



تصویر ۱-۳۴

<p>واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف</p> <p>شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲_۴_۴۱</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه</p> <p>شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲_۴_۴۱</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>دخت</p> <p>شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲_۴</p>
--	--	---

راه راه افقی



تصویر ۱-۳۷



تصویر ۱-۳۶

با توجه به نحوه قرار گرفتن خطوط می توان الگو را «سرمه» روی پارچه قرار داد. (تصویر ۱-۳۷)

▲ این نوع پارچه را نمی توان برای مدل های مختلف یا دامنه ای گشاد (فون، کلوش، ترک) استفاده کرد؛ زیرا، خطوط در درزهای پهلو در امتداد هم قرار نخواهند گرفت. (تصویر ۱-۳۶)

واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف
شماره شناسایی: ۴_۴۱/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۸۸

پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه
شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۸۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲/۴

پارچه هایی با نشش چهارخانه (بیچاره)




برای افراد مبتدی توصیه نمی شود؛ زیرا، مستلزم دقت و مهارت بسیار است. دو نوع پارچه چهارخانه یافت می شود:



تصویر ۱-۳۹
طرز غلط «تا» کردن



تصویر ۱-۳۸
طرز صحیح «تا» کردن



تصویر ۱-۴۰

۱- چهارخانه های مساوی و خطوط ترسیمی دقیقاً در میان آن قرار گرفته است که به آن «بیچاره منظم» می گویند.
(تصویر ۱-۳۸)

۲- در این نوع، چهارخانه ها و خطوط مریع ها یکسان نیست و به آن «بیچاره نامنظم» می گویند. (تصویر ۱-۳۹)


خطوط شاخص مربعی شکل در پارچه، باید دقیقاً با یکدیگر در درز پهلوها مماس باشد. در موقع برش آستین چهارخانه، خطوط مریع شکل روی آستین باید در امتداد خطوط چهارخانه بالاتنه واقع شود. (تصاویر ۱-۴۲ الی ۱-۴۲)


تکه هی برش سرشاره، جیب و مچ روی ارباب پارچه چیده شود. (تصویر ۱-۴۳)



تصویر ۱-۴۳




تصویر ۱-۴۲



تصویر ۱-۴۱


واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن و طرز قرار گرفتن الگوروی پارچه های مختلف	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگوروی پارچه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۱۴-۴۱ / ۲۱-۷۹۱ و ۸۸-۷۹۱	شماره شناسایی: ۴-۴۱ / ۲۱-۷۹۱ و ۸۸-۷۹۱	دوخت شماره شناسایی: ۱۴-۴۱ / ۲۱-۷۹۱ و ۸۸-۷۹۱



تصویر ۱-۴۴

◀ هنگام برش پوشاسکی که جیب و یقه دارند روی پارچه چهارخانه، باید (مطابق شکل) روی جیب و یقه علامت‌گذاری شود تا هنگام برش، چهارخانه‌ها برهم منطبق شوند. (تصاویر ۱-۴۴ و ۱-۴۵)

▲ در برش دامن راسته و تنگ باید خطوط درزهای جلو، پشت و پهلوها با یکدیگر تلاقی داشته باشند. در اینجا دو برش یکی به طرق غلط و دیگری به طریق درست ترسیم شده است. (تصویر ۱-۴۶)




تصویر ۱-۴۶

واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن
و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف
شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴۱/۴۱/۷۹۱ و ۸۸۷

پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی
پارچه
شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۴۱/۷۹۱ و ۸۸۷

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۲/۴/۴۱/۷۹۱ و ۸۸۷



◀ برش دامن چهارخانه فون به صورت اریب زیباتر خواهد بود؛ البته به شرطی که خطوط دقیقاً جناقی بیفتند. (تصویر ۱-۴۷)

تصویر ۱-۴۷



تصویر ۱-۴۸

واحد کار اول: توانایی آماده کردن پارچه به منظور برش آن و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴۱/۹۱/۲/۴۱/۷۹۱/۲/۴۱/۷۹۱ و ۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۴-۴۱/۲/۴۱/۷۹۱ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱/۷۹۱ و ۸۸
--	---	---



خودآزمایی نظری

- ۱- موارد استفاده‌ی قیچی زیگزاک چیست؟
- ۲- از بشکاف در چه مواردی استفاده می‌شود؟
- ۳- کناره‌ی عرضی پارچه‌ی نخی را چگونه صاف می‌کنند؟
- ۴- آیا پارچه‌ی چهارخانه را می‌توان با کشیدن نخ صاف کرد؟ روش آن به چه صورت است؟
- ۵- جهت سنجاق‌ها روی پارچه باید چگونه باشد؟ چرا؟
- ۶- مناسب‌ترین اندازه‌ی جادرزها در پهلوی لباس چند سانتی‌متر است؟
- ۷- برای برش پارچه‌های حاشیه‌دار، الگوها را باید چگونه آماده کرد؟
- ۸- پارچه‌ی راه راه افقی را برای چه مدل لباس‌هایی نمی‌توان استفاده نمود؟

خودآزمایی عملی

- ۱- الگوهای دو مدل لباس را با عرض پارچه‌های «۱۱۵ سانتی‌متر و ۱۴۵ سانتی‌متر» محاسبه کنید. چه مقدار پارچه لازم است؟
 - ۲- یک مدل لباس با پارچه‌ی حاشیه‌دار را برش بزنید و بدوزید.
 - ۳- یک مدل لباس با الگوی غیرقرینه را برای برش آماده کنید.
 - ۴- یک مدل مناسب لباس برای پارچه‌ی چهارخانه انتخاب نموده، برش بزنید و بدوزید.




پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- برای تمیز کردن جادرزها و جلوگیری از ریشه شدن پارچه
- ۲- شکافتن درزها و گاه جهت باز کردن سوراخ
- ۳- یک نخ از پارچه بکشید و از روی نخ پارچه را بچینید، تا عرض پارچه صاف شود.
- ۴- خیر، روی راه پارچه آن را بچینید و صاف کنید.
- ۵- به طور عمودی داخل پارچه فرو کنید تا موقع دوخت آسیبی به دست وارد نیاید.
- ۶- معمولاً $\frac{2}{5}$ تا $\frac{2}{5}$ سانتی متر.
- ۷- الگوها به صورت کامل (مثلاً از جلو و پشت دو عدد) آماده شود.
- ۸- دامنهای گشاد مثل فون، کلوش و ترک.

واحد کارشناسی دو

هدف کلی: برش پارچه های خاص



هدف های رفتاری

انتظار می‌رود فرآگیرنده، پس از مطالعه این واحد درسی بتواند به اهداف ریز دست یابد:

- ۱- نکات برش و دوخت پارچه های مخمل را بداند.
- ۲- برش و دوخت پارچه های مخمل را انجام دهد.
- ۳- نکات برش و دوخت پارچه های کشی را بداند.
- ۴- برش و دوخت پارچه های کشی را انجام دهد.
- ۵- نکات برش و دوخت پارچه حریر را بداند.
- ۶- برش و دوخت پارچه های حریر را انجام دهد.

واحد کار اول: برش پارچه های خاص	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۱/۴۱/۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۴۱/۲/۲-۹۱ و ۸۸	دخت

دخت پارچه های مخل

پارچه های مخل



مخمل در انواع مختلف و از الیاف گوناگون بافته می شود، همان گونه که از بهم پیوستن الیاف مختلف تهیه می شود؛ مانند مخملی با الیاف ابریشمی بر روی زمینه نخی.

عالی ترین نوع مخمل، مخمل ابریشمی است که از ابریشم طبیعی خالص بافته می شود. یک نوع مخمل نیز از ریون خالص تهیه می گردد و به گونه ای در کارخانه بافته می شود که ضد چروک باشد.

مخمل نخی گونه ای دیگر از مخمل است. در مخمل نخی، پرزها و زمینه هر دو از پنبه تهیه می شود. نوع دیگری از مخمل که سطح شفاف و براق دارد و از الیاف مصنوعی بافته می شود. حُسن این مخمل در آن است که عیناً مانند یک پارچه ساده معمولی می توان روی آن عمل کرد؛ چون به راحتی با آب و صابون شسته می شود و به آسانی اتو می گردد. مخمل هایی که دارای خواب و ناخواب هستند و پُر آن ها به اصطلاح به یک سمت خوابیده است، برای شروع کار هنرجویان توصیه نمی شود. (تصویر ۲-۱)



واحد کار اول: برش پارچه های خاص	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۴۱/۲ و ۷_۹۱/۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۹۱/۴۱ و ۷_۹۱/۸۸
---------------------------------	---	--

انتخاب مدل




از مدل های تنگ و چسبان که دارای پنس های عریض هستند، بپرهیزید، زیرا اتو کردن پنس های عریض روی پارچه محمل مشکل است. به مبتدیان دوخت پارچه محمل توصیه می شود که از برش لباس های یکسره که فاقد درز کمر است بپرهیزند. بهتر است لباس دارای درز کمر بوده و حتی چند برش هم داشته باشد. (تصویر ۲-۲)



تصویر ۲-۲


واحد کار اول: برش پارچه های خاص شماره شناسایی: ۸۸/۷_۹۱/۴۱/۲	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۸۸/۷_۹۱/۴۱/۲/۴	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸/۷_۹۱/۴۱/۲/۴
---	--	---



برش محل

◀ قبل از برش، تمام تکه های الگو را با علامت فلش از یک جهت و به طرف خواب الگو مشخص کنید. (معمولًاً مخلل های خواب دار را به طرف خواب پارچه می دوزند.) (تصویر ۲-۳)

تصویر ۲-۳



تصویر ۲-۴

▲ برای علامت‌گذاری از صابون خیاطی استفاده نکنید؛ زیرا، رد آن در سمت روی پارچه ثابت می‌ماند. برای ثابت نگهداشتن الگو روی پارچه از سنjac های بلند و نوک تیز استفاده کنید و همواره از قیچی تیز برای برش آن استفاده نمایید. (تصویر ۲-۴)

واحد کار اول: برش پارچه های خاص	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۴-۴/۲۱/۲ و ۷-۹۱/۴۱/۲	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱ و ۷-۹۱/۴۱/۲
---------------------------------	---	---




تصویر ۵



کوك طرفين خط اصلی دوخت

تصویر ۶



تصویر ۶

▲ هر درز را دو بار و به فاصله‌ی «نیم سانتی‌متر» از طرفین خط اصلی درز، کوك بزنید. آن‌گاه در فاصله‌ی دو کوك بدوزید. درزهایی که فقط یک رج کوك داشته باشد، زیر ماشین دوخت می‌لغزد و بخیه‌های آن ناصاف می‌شود. (تصویر ۶-۷)



تصویر ۸

▲ «دستگاه تنظیم نخ رو» ماشین دوخت را شل نمایید تا بخیه‌ها کاملاً در ضخامت محمل فرو روند. اندازه‌ی طول بخیه‌ها را قدری درشت‌تر از اندازه‌ی عادی میزان کنید و سوزن ماشین دوخت را از نوع بلند و باریک و نوک تیز انتخاب نمایید. (تصویر ۶-۸)

* در این کار از زیپ ظریف استفاده نکنید؛ زیرا، چندلا ضخامت محمل روی هم (دوخت چاک لباس، سجاف یقه و) قرار گرفته است و زیپ به داخل پُر ز محمل فرو می‌رود و ایجاد چین و چروک می‌کند. از زیپ‌های محکم‌تری که دارای نوار نخی هستند استفاده کنید.

◀ درزها را همیشه در جهت خواب پارچه و از بالا به پایین بدوزید. (تصویر ۸-۹)


واحد کار اول: برش پارچه های خاص	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴
---------------------------------	--	--

- * لایی را از نوع لطیف انتخاب کنید و با چند بست مختصر به داخل لباس وصل نمایید. (لایی ضخیم از «رو» جا می اندازد)
- * اگر سجاف از خود پارچه محمل باشد، باید سجافها را در حداقل عرض تهیه کنید؛ زیرا، عرض زیاد باعث لوله شدن و ناصافی لباس می شود. بهتر است که سجافها را از پارچه ابریشمی هم رنگ انتخاب کنید.

آستر داخی مخل

از آستر دوبله استفاده نکنید؛ زیرا به علت لغزندگی پارچه محمل و در مقابل، ثابت ماندن آستر داخلي، تمام سطح روی پارچه کيس می شود.

پاکدوزی مخل



ب

تصویر ۲-۹

▲ پاکدوزی با دست توأم با ظرافت هرچه بیشتر انجام می شود، ولی پاکدوزی با ماشین های دوخت همه کاره خانگی باعث جمع شدن و ضخیم شدن کناره های درزها می گردد. برای این کار می توان از اورلوک نیز استفاده کرد. (تصویر ۲-۹ الف و ب)

اتوکردن مخل




تصویر ۲-۱۰

▲ بهترین روش برای اتو کردن محمل این است که از «تحته مخصوص اتو کردن محمل» استفاده کنید. پارچه را طوری روی تخته قرار دهید که پُر ز پارچه داخل سوزن های تخته فرو رود و آن گاه از پشت پارچه آن را با ملايمت اتو بزنيد. (تصویر ۲-۱۰)

واحد کار اول: برش پارچه های خاص	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۴۱/۲/۷_۹۱ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۷_۹۱ و ۸۸
---------------------------------	---	---


* در صورت در دسترس نداشتن وسیله ذکر شده، به این ترتیب عمل کنید:



تصویر ۲-۱۱

روش اول:

اتو را به طور عمود روی میز اتو قرار دهید و آن را روی حرارت زیاد میزان کنید. (تصویر ۲-۱۱)



تصویر ۲-۱۲

سپس پارچه‌ای مرطوب روی اتو بیندازید تا بخار آن خارج شود. آن گاه درزها را با ملایمت روی اتو بکشید تا همچنان که بخار پارچه مرطوب خارج می‌شود، اتو گردد. (تصویر ۲-۱۲)

روش دوم:

اتوی بخار را با فاصله‌ی چند میلی‌متر از درزها نگه دارید تا به وسیله‌ی بخار، چروک درز برطرف شود. (تصویر ۲-۱۳)



تصویر ۲-۱۳

* آن گاه همان‌گونه که پارچه مرطوب است، روی درزها بُرس بکشید تا خواب پارچه از بین نرود و پارچه برق نیفتد.

روش سوم:

برای اتو کردن مخمل پُر ز بلند می‌توانید تکه‌ای بی‌صرف از پارچه‌ی مخمل را روی میز اتو قرار دهید (پُر ز به طرف رو قرار گیرد)، آن گاه تکه‌ی مورد نظر را روی آن بگذارید تا پُر ز دو تکه داخل یکدیگر واقع شود. (تصویر ۲-۱۴)



تصویر ۲-۱۴

واحد کار اول: برش پارچه های خاص	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۴-۴۱/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ و ۸۸/۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۴	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ و ۸۸/۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---------------------------------	---	---



تصویر ۲-۱۵

پارچه های حریر (شیفون)



حریر یا شیفون، پارچه‌ای بسیار لطیف و نازک است. بهترین نوع آن از ابریشم طبیعی به دست می‌آید و امروزه از ریون، الیاف مصنوعی و ... نیز تهیه می‌شود. (تصویر ۲-۱۵)

انتخاب مدل



▼ اغلب لباس‌های دراپه روی پارچه حریر آماده می‌شود. برای این‌گونه مدل‌ها نیاز به الگوی مسطح نیست و پارچه روی مانکن (مولاز یا مانکن) به مدل دلخواه شکل می‌گیرد. از این پارچه، بیشتر برای دوخت انواع دامن‌ها و بالاتنه‌های دراپه، مدل‌های چین‌دار و انواع یقه‌های حلزونی استفاده می‌شود. (تصویر ۲-۱۶)



تصویر ۲-۱۶

واحد کار اول: برش پارچه های خاص	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۴-۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸ و	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوفت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ و
---------------------------------	---	---

برش عیر

اگر می خواهید لباس را روی دولای پارچه ببرید باید دو سر پارچه را «جر» بدھید تا راسته‌ی آن به دست آید. پارچه را از عرض «تا» کنید به طوری که ترکی روی هم قرار گیرد و دو سر آن نیز منطبق برهم باشد. حال، دور تا دور پارچه را سنjac یا کوک بزنید. سطح میز برش را با یک پتو پوشانید تا پارچه روی سطح صیقلی میز نلغزد.
برای این کار از قیچی خیلی تیز استفاده کنید. هنگام برش حریرهای فوق العاده نازک (ابرشم طبیعی)، قبلًاً یک لا کاغذ نازک زیر پارچه بگذارید، آن گاه پارچه و کاغذ را توأمًاً بچینید. (تصویر ۲-۱۷ الف و ب)



الف



ب


تصویر ۲-۱۷

واحد کار اول: برش پارچه های خاص	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۴۱/۲ و ۷۹۱/۸۸	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۹۱/۴۱ و ۷۹۱/۸۸
---------------------------------	--	--


دوخت حریر



* برای دوخت این نوع پارچه به وسیله‌ی ماشین دوخت، توصیه می‌شود سوزن چرخ نازک و تیز بوده و تعداد بخیه‌ها بین ۱۵ تا ۱۸ عدد در هر ۲/۵ سانتی‌متر باشد (درجه‌ی ریز برای دوخت حریر مناسب‌تر است). سعی کنید نخ دوخت را از میان نخ‌های مرسربیه لطیف یا از الیاف پارچه (برای پاره‌ای از قسمت‌های لباس) انتخاب کنید. برای کوک زدن و کوک شُل کردن نیز از نخ‌های لطیف بدون آهار استفاده نمایید.




تصویر ۲-۱۹




تصویر ۲-۱۸

▲ اگر لبه‌ی دامن راسته است دو بار در اندازه‌ی مساوی، لبه‌ی دامن را «تو» بزنید و پس دوزی کنید یا به وسیله‌ی یقه‌های حلزونی) به طریق پیچ رُل دوخته شود. (تصویر ۲-۱۹) ماشین دوخت بدوزید. (تصویر ۲-۱۸)




تصویر ۲-۲۰ ب




الف

▲ درزها باید به شیوه‌ی دو درزه شود و درز آستین به حلقه آستین بالاتنه (مانند درزهای عادی) دوخته شده و آن‌گاه زیرا، حریر یک لا ضخامت کافی ندارد. (تصویر ۲-۲۰-الف) مغزی ظرف شود. (تصویر ۲-۲۰-الف)

واحد کار اول: برش پارچه های خاص شماره شناسایی: ۸۸_۷_۹۱/۴۱/۲	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸_۷_۹۱/۴۱/۲/۴
--	---	---




تصویر ۲-۲۲




تصویر ۲-۲۱

▲ جا دکمه ها با دست و توسط نخ لطیف گلدوزی دوخته شود. دکمه ها را از نوع سنگین وزن تهیه نکنید. (تصویر ۲-۲۲)

▲ درزها به طور اعم و درزهای اریب به طور اخص باید توأم با کاغذ لطیف (کاغذ پوستی) دوخته شود و پس از اتمام کار با ملایمیت جدا گردد. (تصویر ۲-۲۱)




تصویر ۲-۲۴



تصویر ۲-۲۳

▲ پاکدوزی با دوخت ساده ماشین دوخت پس از دوخت درز، لبه جادرز را به طرف داخل به عرض «۱/۵ سانتی متر» (تو) بگذارید، سپس روی آن را چرخ کنید. (تصویر ۲-۲۴)


▲ پاکدوزی به طریق پیچ رُل؛ باید عرض جادرز را به «۸ میلی متر» تقلیل داده و آن گاه آن را تاب دهید و مطابق شکل بدوزید. (تصویر ۲-۲۳)



تصویر ۲-۲۵

▲ پاکدوزی به روش دوخت زیگزاگ؛ به فاصله‌ی کمی از جادرزها پاکدوزی کنید و اضافه‌ی جادرز را بچینید. (تصویر ۲-۲۵)

واحد کار اول: برش پارچه های خاص شماره شناسایی: ۸۸/۷_۹۱/۴۱/۲	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۸۸/۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۲	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوفت: شماره شناسایی: ۸۸/۷_۹۱/۴۱/۲/۴
--	---	--



تصویر ۲-۲۶

▲ زیپ لباس حریر را با دست بدوزید و نوع زیپ را از نوع لطیف ترین و سبک وزن ترین انتخاب نمایید. (تصویر ۲-۲۶)


واحد کار اول: برش پارچه های خاص	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۴۱/۲ و ۷-۹۱/۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷ و ۴-۹۱/۴۱/۲ و ۷-۹۱/۸۸
---------------------------------	---	--



- ۱- هنگام استفاده از پارچه محمول، چرا باید از دوختن مدل های تنگ و چسبان که دارای پنس های عریض هستند پرهیز کرد؟
- ۲- در دوخت محمول از چه نوع آستری استفاده نمی کنند؟
- ۳- برای دوخت محمول از چه نوع قرقه استفاده می شود؟
- ۴- اگر می خواهید پارچه حریر را روی دولا پارچه ببرید دو سر پارچه را بدھید.
- ۵- تعداد بخیه های پارچه های حریر در ۵/۲ سانتی متر (یک اینچ) چقدر است؟



پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- زیرا اتو کردن پنس های عریض روی پارچه محمول مشکل است.
- ۲- آستر دوبله
- ۳- از نخ ابریشمی مرسربزه
- ۴- «جر» دھید.
- ۵- ۱۵ تا ۱۸ عدد



واحد کارشناسی سه

هدف کلی: انتقال الگورومی پارچه توسط کوک شل، کاربن و چرت زدن پارچه



هدف های رفتاری

انتظار می‌رود فرآگیرنده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف ریز دست یابد:

- ۱- روش انتقال الگورومی پارچه با کاربن را انجام دهد.
- ۲- مراحل انتقال الگورومی پارچه با روش کوک شل را انجام دهد.
- ۳- کوک شل‌ها را صحیح باز کند.
- ۴- موارد استفاده انتقال الگورومی پارچه با علامت چرت زدن و صابون را انجام دهد.

<p>واحد کار اول: انتقال الگو روی پارچه توسط کوک شل، کاربن و چرت زدن پارچه</p> <p>شماره شناسایی: ۴۳-۴/۲-۹۱/۴۱/۲-۷۷-۸۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه</p> <p>شماره شناسایی: ۴-۴/۲-۹۱/۴۱/۲-۷۷-۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>دخت</p> <p>شماره شناسایی: ۴/۲-۹۱/۴۱/۲-۷۷-۸۸</p>
--	---	--

وسایل علامت‌گذاری



به دلیل تنوع پارچه‌ها از نظر جنس، ضخامت و رنگ باید از وسایل مختلف علامت‌گذاری استفاده کرد. این وسایل عبارت‌اند از: صابون مخصوص خیاطی، گچ مخصوص (مل)، رولت، مداد مخصوص و کاربن مخصوص خیاطی.



تصویر ۳-۱

صابون خیاطی

◀ ترکیبات این صابون عیناً شبیه صابون معمولی است با این تفاوت که قدری چرب است. برای پارچه‌های نخی و ابریشمی از این صابون استفاده نکنید؛ زیرا تماس اتو با خطوط ترسیمی باعث ایجاد لکه روی آن می‌شود. این صابون بیشتر مناسب پارچه‌های پشمی است. (تصویر ۳-۱)



تصویر ۳-۲

گچ مخصوص (مل)

◀ مل نوعی گچ مخصوص خیاطی است. در اشکال مختلف و رنگ‌های گوناگون وجود دارد. اثر مل از روی پارچه بسیار آسان برطرف می‌شود. کافی است تکه‌ای پارچه ضخیم روی آن بکشید تا خطوط محو گردد. (تصویر ۳-۲)



تصویر ۳-۳


رولت

◀ رولت برای ردگذاری و انتقال طرح روی پارچه یا کاغذ استفاده می‌شود. این وسیله گاه چوبی و گاه فلزی است. با استفاده از «کاربن مخصوص خیاطی» و رولت می‌توان در اسرع وقت خطوط الگو را روی پارچه منتقل کرد. (تصویر ۳-۳)

واحد کار اول: انتقال الگو روی پارچه توسط کوک شل،
کاربن و چرت زدن پارچه
شماره شناسایی: ۴۳-۴/۲/۹۱/۴۱/۲-۷۷ و ۸۸

پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی
پارچه
شماره شناسایی: ۴-۴/۲/۹۱/۴۱/۲-۷۷ و ۸۸

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۴/۲/۹۱/۴۱/۲-۷۷ و ۸۸



تصویر ۴-۳



تصویر ۴-۵



تصویر ۶-۳

مداد مخصوص

یک نوع این مدادها عیناً مانند مداد معمولی تراشیده می‌شود و از نوک آن برای ترسیم خطوط روی انواع پارچه‌ها استفاده می‌گردد. یک نوع دیگر آن، داخل محفظه‌ای قرار گرفته است و دیرتر پاک می‌شود. (تصویر ۴-۴)

کاربن مخصوص خیاطی

کاربن در رنگ‌های مختلف و در پاکت‌های بسته‌بندی شده موجود است. همیشه قبل از شروع کار، رنگ کاربن را توسط رولت روی نمونه‌ای از پارچه‌ی مورد نظر انتقال دهید؛ زیرا گاهی اثر کاربن از روی پارچه‌های لطیف محو نمی‌شود. (تصویر ۴-۵)

موم

برای دوام و استحکام بیشتر نخ از موم استفاده می‌شود. چنانچه نخ را چند بار به موم بکشید، دارای آهار، ضخامت و دوام بیشتری می‌گردد. گاهی موم را داخل محفظه‌های مخصوص قرار می‌دهند. (تصویر ۶-۳)

واحد کار اول: انتقال الگو روی پارچه توسط کوک شل،
کاربن و چرت زدن پارچه
شماره شناسایی: ۴۳-۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸


پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی
پارچه
شماره شناسایی: ۴-۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸

طریقه انتقال الگو روی پارچه

انتقال الگو با کاربن

از کاربن در مواردی که بخواهیم کار سریع تر انجام شود استفاده می‌کنیم. هم‌چنین اگر جنس پارچه به گونه‌ای باشد که جای سوزن روی پارچه باقی بماند و نتوان از کوک شل استفاده کرد، کاربن به کار می‌رود. باید هنگام استفاده از کاربن دقت کرد تا پارچه کنیف نشود. پس باید از کاربن مخصوص خیاطی و هم‌رنگ پارچه استفاده شود.



تصویر ۳-۷

بدون برداشتن الگو از روی پارچه کاربن هم‌رنگ یا نزدیک به رنگ پارچه را، زیر قطعه‌ی برش زده بگذارید و خطوط اصلی الگو را رولت کنید. (تصویر ۳-۷)




تصویر ۳-۸

الگو را از روی پارچه بردارید. طرف دیگر لباس را روی کاربن بگذارید. خطوط الگو را که قبلًا روی پارچه علامت‌گذاری شده به طرف دیگر رولت کنید. (تصویر ۳-۸)


واحد کار اول: انتقال الگو روی پارچه توسط کوک شل،
کاربن و چرت زدن پارچه
شماره شناسایی: ۴۳-۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸

پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی
پارچه
شماره شناسایی: ۴-۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ و

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ و




تصویر ۳-۹



تصویر ۳-۱۰

پس از انجام مرحله‌ی برش، بدون برداشتن الگو از روی پارچه، پارچه را روی سطح صاف قرار دهید و دورتا دور الگو را کوک شل بزنید. (تصویر ۳-۱۰)




تصویر ۳-۱۱

پس از اتمام دوخت، دولای پارچه را به طرفین بکشید؛ به طوری که تمام کوک‌ها به حالت آزاد و یکنواخت قرار گیرد. سپس به وسیله‌ی قیچی تیز، کوک‌ها را از وسط بچینید. دقت کنید که در حین چیدن کوک‌ها، پارچه چیده و سوراخ نشود. (تصویر ۳-۱۱)

واحد کار اول: انتقال الگو روی پارچه توسط کوک شل،
کاربن و چرت زدن پارچه
شماره شناسایی: ۴-۴۳/۲-۹۱/۴۱/۲-۷۷-۸۸

پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی
پارچه
شماره شناسایی: ۴-۴/۲-۹۱/۴۱/۲-۷۷-۸۸


استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۴/۲-۹۱/۴۱/۲-۷۷-۸۸




تصویر ۳-۱۲

پس از کوک شل، خطوطی را که به تنها بی «تا» می‌شود (مانند خط دکمه خور و خط سجاف)، قبل از پرو تک کوک شلال بزنید. (تصویر ۳-۱۲)

انتقال الگو با پر زدن



تصویر ۳-۱۴



تصویر ۳-۱۳

نقاطی که در آن امکان چرت زدن نیست مانند محل جیب‌ها، خطوط مرکزی جلو با پشت یا قسمت‌هایی که چرت زدن، باعث تغییر فرم آن می‌شود و ... به وسیله‌ی صابون علامت گذاری شود. (تصویر ۳-۱۴)

در این روش، محل درزها و نقاط موازنه‌ی الگو به وسیله‌ی قیچی چرت زده یا به صورت مثلثی کوچک از پارچه چیده شود. (تصویر ۳-۱۳)

واحد کار اول: انتقال الگو روی پارچه توسط کوک شل،
کاربن و چرت زدن پارچه
شماره شناسایی: ۴۳-۴/۲-۹۱/۴۱/۲-۷۷-۸۸

پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی
پارچه
شماره شناسایی: ۴-۴/۲-۹۱/۴۱/۲-۷۷-۸۸

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۴/۲-۹۱/۴۱/۲-۷۷-۸۸

خودآزمایی عملی




- ۱- با کاربن روی پارچه، الگو را منتقل کنید.
- ۲- با علامت چرت زدن نقاط اتصال پارچه به یکدیگر را مشخص نموده و وصل نمایید.
- ۳- یک لباس را به طور کامل کوک شل بزنید، باز کنید و به یکدیگر وصل نمایید.



پیمانه‌ی مهارتی شماره‌ی پنج

هدف کلی: توانایی دوخت اولیه



هرست تحریر است و سایل بودنیاز:



● پارچه

● نخ کوک

● سوزن دوخت دستی

● سنجاق و جا سنجاقی

● انگشتانه

● ماشین دوخت همه‌کاره، راسته‌دوز، سردوز یا اورلوك

● اتو

● میز اتو

● پارچه‌ی مخصوص اتو

● پا صاف‌کن لبه‌ی دامن

زمان به ساعت

نظری عملی

۱۶ ۳

هدف‌های رفّاری



انتظار می‌رود فرآگیر نده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف ریز دست یابد:

- ۱- انواع کوک با دست را توضیح دهد.
- ۲- انواع کوک با دست را بدوزد.
- ۳- انواع درز را شرح دهد.
- ۴- انواع درز را بدوزد.
- ۵- انواع پاکدوزی را انجام دهد.
- ۶- انواع گوشش سجاف‌ها را بدوزد.
- ۷- دوخت پنس‌های لباس را انجام دهد.

پیش آزمون



بله خیر

- ۱- آماده سازی وسایل و تجهیزات را می دانم.
- ۲- برآورده و تخمين صحیح مواد مورد نیاز و آماده سازی مواد مصرفی را می دانم.
- ۳- انواع پارچه (پنبه، کتان، ابریشم، پشم، ویسکوز، پلی استر، نایلون) را می شناسم.
- ۴- طریقه‌ی نگهداری و شست و شوی پارچه‌ها (پنبه، کتان، ابریشم، پشم، ویسکوز، پلی استر، نایلون) را می دانم.
- ۵- نحوه‌ی پهن کردن الگو روی پارچه با عرض‌های مختلف را می دانم.
- ۶- شناخت اصول قرارگیری الگو روی یک لا یا دولای پارچه را می دانم.
- ۷- اصول صاف کردن پارچه را می دانم.
- ۸- نحوه‌ی برش پارچه‌هایی با نقوش سربالا را می دانم.
- ۹- نحوه‌ی برش پارچه‌های حاشیه‌دار را می دانم.
- ۱۰- نحوه‌ی برش پارچه‌های راه راه عمودی و افقی را می دانم.
- ۱۱- نحوه‌ی برش پارچه‌های راه راه با خطوط ترسیمی در یک جهت را می دانم.
- ۱۲- نحوه‌ی انتقال الگو روی پارچه با کاربن را می دانم.
- ۱۳- نحوه‌ی انتقال الگو روی پارچه با صابون رامی دانم.
- ۱۴- نحوه‌ی انتقال الگو روی پارچه با کوک شل را می دانم.
- ۱۵- نحوه‌ی انتقال الگو روی پارچه با چرت زدن را می دانم.
- ۱۶- سرعت عمل و کیفیت کار نهایی روش‌های انتقال الگو روی پارچه را انجام می دهم.

بهتر جوی محترم

در صورت منفی بودن پیش آزمون تا پیمانه‌ی مهارتی را دوباره تکرار کنید.

در صورت منفی بودن پیش آزمون تا پیمانه‌ی مهارتی را دوباره تکرار کنید.

در صورت منفی بودن پیش آزمون تا پیمانه‌ی مهارتی را دوباره تکرار کنید.

در صورت منفی بودن پیش آزمون تا پیمانه‌ی مهارتی را دوباره تکرار کنید.



تصویر ۱

آنگشتانه




به کار بردن انگشتانه در موقعی که دست دوزی می کنید، ضروری است. به کار بردن انگشتانه به سرعت عمل می افزاید و نوک انگشت را از خراشیدگی محفوظ نگه می دارد. (تصویر ۱)

أنواع کوک با دست



کوک که ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین دوخت با دست به شمار می آید در انواع گوناگون و به تناسب کار دوخت استفاده می شود.




تصویر ۱-۲

کوک ساده



◀ این دوخت برای اتصال موقت تکه های لباس به کار می رود. طول هر کوک شلال در حدود «۵/۰ تا ۱ سانتی متر» و فواصل آن نیز مساوی شلال است. فواصل شلال های کوک تا لبه پارچه را به طور مساوی در نظر بگیرید تا چنان چه خواستید آن را بدوزید، خطوط دوخت تا لبه، صاف و یکنواخت باشد. (تصویر ۱-۲)




تصویر ۱-۳

سنجمه



◀ این دوخت برای اتصال دائم تکه های لباس و موقعی که دوام و استحکام دست دوزی مورد لزوم باشد، به کار می آید، این کار به خوبی کار بخیه ساده ماشین دوخت است. (تصویر ۱-۳)



تصویر ۱-۴


سنجمه تریمنی




◀ شیوه ای این دوخت بسیار شبیه بخیه معمولی است؛ با این تفاوت که در فاصله بخیه ها فضای دوخته نشده و معادل طول بخیه ها باقی می ماند. بخیه تریمنی برای شلال دوزی مچ، یقه، جیب و سایر قسمت های لباس به کار می رود. پس از اتمام دوخت لباس و آخرین اتوکشی، با استفاده از الیاف نخ ضخیم، بخیه تریمنی را روی آن بدوزید. (تصویر ۱-۴)




تصویر ۱-۵



تصویر ۱-۶



تصویر ۱-۷



تصویر ۱-۸

کوک جسته

◀ این کوک به خصوص جهت اتصال لایی به پارچه‌ی لباس یا ثابت نگهداشتن یقه انگلیسی، آرشال و ... به کار می‌رود. دوخت جسته در پشت پارچه‌ی انجام می‌گیرد. لایی توسط شلال‌های کوچک اربیب به پارچه‌ی لباس وصل می‌گردد. فواصل و طول شلال‌ها یک سانتی‌متر است. (تصویر ۱-۵)

زیگزاگ ساده

◀ این نوع دوخت برای اتصال یک تکه روی قسمت دیگر استفاده می‌شود. زیگزاگ از چپ به راست دوخته می‌شود. در هر بار، سوزن را در ضخامت چند تار از پارچه فرو ببرید و خارج سازید. توجه کنید که نخ محکم کشیده نشود. (تصویر ۱-۶)

انواع دوخت در زمان

درز ساده

◀ این نوع درز، ساده‌ترین دوخت برای اتصال تکه‌های لباس به یکدیگر است که معمولاً توسط ماشین دوخت دوخته می‌شود و عرض جادرز در حدود «۱/۵ تا ۲ سانتی‌متر» است. برای دوام پیش‌تر ابتدا و انتهای آن را دوبار بدوزید. (تصویر ۱-۷)

توجه کنند:



◀ پس از دوختن و قبل از آن که ضخامت جادرز را به طرفین باز کنید، روی خط دوخته شده را از سمت پشت اتو نمایید. (تصویر ۸-الف)

◀ جادرزهای را توسط انگشتان دست چپ کاملاً باز کنید و سپس بهوسیله‌ی نوک اتو خط درز را اتو نمایید. (تصویر ۸-ب)

دو درزه (وزفرانی)



دو درزه مناسب ترین دوخت جهت پارچه های لطیف (خصوصاً حریر) است.



تصویر ۱-۹

◀ ابتدا دو لایه پشت پارچه را روی هم قرار دهید و درز را در سمت روی پارچه بدوزید. جادرز را به یک سمت بخوابانید و اتو نمایید. آن گاه عرض جادرز را به یک اندازه و مساوی «۴ میلی متر» قیچی کنید. (تصویر ۱-۹ - الف)

* سپس پارچه را به طرف پشت برگردانید و دوباره درز بگیرید، به طوری که ضخامت درز اول درست در میان درز دوم واقع شود.


توجه کنید:

◀ توجه کنید تمیز کردن درز قبل از چرخ کردن درز دوم است؛ زیرا، اگر تارهایی از پارچه باقی بماند به دلیل لطافت پارچه، از رو نمایان خواهد شد. (تصویر ۱-۹ - ب)

درز دوبله شکسته




◀ ابتدا یک درز ساده بدوزید، سپس درزها را به یک طرف بخوابانید و اتو بزنید. آن گاه عرض جادرز زیرین را «۴ میلی متر» کنید و مقدار اضافی آن را بچینید. سپس لبه فوقاری را «تا» نمایید، روی پارچه را کوک بزنید و لب به آن را بدوزید. در درزهای دوبله، چنانچه نخ از نوع ضخیم تر انتخاب شود جلوه شلال ها بیشتر می شود. (تصویر ۱-۱۰)



تصویر ۱-۱۰

درز دوبله خواهد



تصویر ۱-۱۱


◀ درزهای دوبله جهت پوشاندن استفاده می‌شود. پس از دوختن درز معمولی، جادرز آن را به یک سمت بخوابانید و اتوکنید. لبه‌ی درزها را با دوخت پاکدوزی نمایید و سپس در سمت روی پارچه، لبه‌ی درز را به فاصله‌ی «۷۵ سانتی‌متر» از درز قبلی، روی ضخامت جادرز، چرخ کنید. اگر می‌خواهید که خیلی ضخیم نشود می‌توانید همانند تصویر ۱-۱، سمت داخلی را باریک کرده و سپس بدوزید. (تصویر ۱-۱۱)

أنواع پاکدوزی (لبه دوزی)



پاکدوزی به دوخت‌های مختلفی اطلاق می‌شود که مانع از ریشه شدن جادرز پارچه شود. بدیهی است که برای هر پارچه، نوع بخصوصی از پاکدوزی به کار می‌رود.


پاکدوزی ساده با دست



تصویر ۱-۱۲

◀ معمول ترین نوع تمیز دوزی به شمار می‌رود. پس از اتمام چرخ و اتوی درز، سوزن را به طور مایل و از چپ به راست داخل جادرز فرو ببرید و خارج سازید. بلندی هر پایه‌ی دوخت را در حدود «۴ میلی‌متر» بگیرید و پایه‌ها را معادل «۵ سانتی‌متر» از هم فاصله دهید. (تصویر ۱-۱۲)

پاکدوزی با دنار موشی



تصویر ۱-۱۳

◀ این دوخت برای پوشاندن نیاز به دوام بیشتر دارد و زیاد پوشیده می‌شود، به کار می‌رود. نوع جنس نخ را مناسب با پارچه انتخاب کنید. به طور کلی، نخ‌های ظرفی‌تر مناسب‌ترند؛ زیرا، پس از اتوی مجدد، جادرز در پاکدوزی در سمت روی پارچه دیده نخواهد شد. (تصویر ۱-۱۳)

پاکدوزی بانوار اریب




با استفاده از نوار اریب آماده می توانید درزها را نوار کنید.
این نوع پاکدوزی منحصراً برای پارچه هایی است که دارای ضخامت زیاد هستند و به سرعت نیز ریش می شوند. (مانند: پارچه های تویید درشت)




تصویر ۱-۱۴

◀ روش اول: برای دوختی ظرفیتر به کار می رود. نوار اریب را با جادرز، درز می گیرید و آن را به سمت پشت بر می گردانید و می دوزید. (تصویر ۱-۱۴)




تصویر ۱-۱۵

◀ روش دوم: برای نوار کردن درز، کافی است ضخامت لبه جادرز را در میان «تای» نوار اریب قرار دهد، کوک بزنید و سپس بدوزید. (تصویر ۱-۱۵)



تصویر ۱-۱۶

◀ مواقعي که لباس تمام آستر می شود (مانند کت، پالتو و...) می توان درزها را توسط قیچی زیگزاگ تمیز کرد. (تصویر ۱-۱۶)




تصویر ۱-۱۷

پاکدوزی توسط قیچی زیگزاگ و دوخت ساده




◀ اگر بخواهید دوام پاکدوزی با قیچی را بیشتر کنید، می توانید ابتدا لبه جادرز را در فاصله‌ی «۵/۰ سانتی‌متری» یک رج بدوزید و سپس لب جادرز را توسط قیچی زیگزاگ بچینید. (تصویر ۱-۱۷)



تصویر ۱-۱۸

پاکدوزی با دوخت ساده ماشین دوخت

◀ این نوع پاکدوزی برای پارچه های پنبه ای و لطیف مورد استفاده قرار می گیرد. برای این تمیزدوزی، پس از چرخ و اتو کردن، لبه جادرز را به طرف داخل به عرض «۳ میلی متر» (تو) بگذارید، به طوری که فقط بتوانید روی آن را بدوزید سپس ضخامت جادرزها را با دقت اتو نمایید. (تصویر ۱-۱۸)




تصویر ۱-۱۹

پاکدوزی با دوخت زیگزاگ ماشین دوخت

◀ این کار توسط ماشین دوخت به راحتی انجام می شود. کافی است درجه ی چرخ را روی دوخت زیگزاگ میزان کنید، سپس کناره های جادرزها را زیگزاگ بزنید و لبه اضافه ای آن را بچینید. (تصویر ۱-۱۹)

پاکدوزی با پایه مخصوص وثیون یا کم مخصوص پاکدوزی ماشین دوخت




تصویر ۱-۲۰

پاکدوزی با چرخ های سردوز (اورلوک)

◀ این نوع ماشین های دوخت مخصوص پاکدوزی و تمیزدوزی درز هاست. معمولاً همراه پاکدوزی می توان لبه درزها را صاف کرد. بعضی از انواع این ماشین های دوخت همراه با پاکدوزی دوخت ساده را نیز انجام می دهند. (تصویر ۱-۲۱)



ب - اورلوک ۵ نخ پاکدوزی چرخ اورلوک «اضافه درز چیده می شود»
همراه با دوخت ساده



الف - پاکدوزی اورلوک

تصویر ۱-۲۱

أنواع پس دوزی (تودوزی)

پس دوزی یا تودوزی به دوخت‌های اطلاق می‌شود که برای «تو» گذاشتن لبه‌ی آستین، دامن، کت و ... استفاده می‌شود.


تودوزی بالای زانفیکس



تصویر ۱-۲۲

لایی زانفیکس را داخل لبه‌ی سجاف یا لباس قرار دهید به طوری که یک سانتی‌متر کمتر از لبه‌ی سجاف لباس باشد. (می‌توانید یک لبه‌ی لایی را قبلًا به سجاف بدوزید). آن‌گاه به آرامی روی آن را اتو کنید. توجه نمایید لایی زانفیکس بیرون از لبه‌ی سجاف نباشد؛ زیرا در این صورت به کف اتو می‌چسبد و آن را کثیف می‌کند. (تصویر ۱-۲۲)


پیچ (رُل)



تصویر ۱-۲۳

این نوع دوخت جهت لبدوزی انواع پارچه‌های شبیون، ارگانزا و به طور کلی پارچه‌های لطیف استفاده می‌شود. لبه‌ی پارچه را تاب بدھید و لوله کنید؛ به طوری که عرض ضخامت قسمت تاب در حدود «۲ تا ۳ میلی‌متر» شود. سپس سوزن را از داخل «تای» پارچه رد کنید و هر بار یک تار از پارچه را بگیرید. (تصویر ۱-۲۳)

نوع دیگر پیچ زل




تصویر ۱-۲۴

لبه‌ی این دوخت مانند پیچ (رُل) لوله می‌شود. با سوزن از زمینه‌ی کار یک تار پارچه را بگیرید سپس از داخل «تای» پارچه رد کنید تا نخ دوخت کاملاً مخفی بماند. (تصویر ۱-۲۴)


پس دوزی گنخی

این نوع پس دوزی در مواردی به کار می رود که دوخت نباید از سمت رو یا از سمت پشت لباس دیده شود.




تصویر ۱-۲۵

اگر این پس دوزی را برای دوخت لبه دامن به کار می برد، در فاصله‌ی هر چند بخیه، یک بار آن را محکم کنید. (تصویر ۱-۲۵)



تصویر ۱-۲۶

این نوع پس دوزی مانند شکل قبلی است. فقط قبل از «تا» کردن لبه دامن، لبه را یک بار بدوزید و سپس پس دوزی نمایید. (تصویر ۱-۲۶)



تصویر ۱-۲۷

پس دوزی توأم با ماشین دوخت (داخل بجاف)


این دوخت در پس دوزی پارچه های پشمی مورد مصرف قرار می گیرد.



تصویر ۱-۲۸

ابتدا لبه‌ی «تو» رفته را در فاصله‌ی «۵۰ سانتی‌متر» از لبه پارچه بدوزید (بخیه‌ی چرخ معمولی باشد). لبه‌ی پارچه را با قیچی زیگزاگ، قیچی نمایید و مانند شکل پس دوزی کنید. در این روش، نخ پس دوزی شل دوخته می شود. دوخت از روی پارچه مشخص نمی گردد. (تصویر ۱-۲۷)

در این روش مانند شکل قبلی عمل کنید. فقط لبه‌ی پارچه را با ماشین دوخت پاکدوزی نمایید. (تصویر ۱-۲۸)




تصویر ۱-۲۹

پس دوزی زیگزاگ ساده



لبه پارچه را پاکدوزی کنید (در اینجا از قیچی زیگزاگ استفاده شده است). پس از «تو» گذاشتن لبه پارچه آن را با دقت و از سمت چپ به راست زیگزاگ بزنید. هر بار چند تار از پارچه را بگیرید. (تصویر ۱-۲۹)




تصویر ۱-۳۰

پس دوزی زیگزاگ (داخل بجاف)




این روش مانند زیگزاگ ساده بوده، ولی به صورت مخفی است. توجه کنید که نخ آن را محکم نکشید؛ زیرا، دوخت زیگزاگ نباید در سمت روی پارچه نمایان شود. (تصویر ۱-۳۰)

تودوزی بامشین دوخت




تصویر ۱-۳۱



تصویر ۱-۳۲

لبه پارچه را پاکدوزی کنید. سپس به اندازه‌ی لازم آن را «تو» بگذارید و کوک بزنید. دوباره آن را «تا» کنید و از پایه‌ی مخصوص پس دوزی استفاده نمایید. (تصاویر ۳۱ و ۳۲)




تصویر ۱-۳۳

تودوزی با دوخت ساده ماشین دوخت

* بیشترین کاربرد آن در مورد پارچه های ضخیم، به علت «تا» شدن لبهی سجاف ضخامت زیادی ایجاد می شود.


لبهی پارچه را به مقدار معین «تا» بزنید، اتو کنید، سپس لبهی «تو» رفته را بدوزید. (تصویر ۱-۳۳)



تصویر ۱-۳۴

پاکدوزی با دوخت زیگزاگ ماشین دوخت

لبهی پارچه را حدود «۲ سانتی متر» «تا» کنید و با درجهی زیگزاگ لبه را زیگزاگ نمایید. سپس مقدار اضافی را بچینید. (تصویر ۱-۳۴)



پاصاف کن، علامت گذاری توسط سنجاق پاصاف کن، علامت گذاری توسط گچ

تصویر ۱-۳۵

خطکش پاصلاف کن

پاصلاف کن ابزاری است که می توان برای صاف کردن لبهی دامن ها (دامن های ترک و کلوش) از آن استفاده کرد. بعضی از انواع آن توسط گچ یا سنجاق و در مدل های مختلف تهیه می شود. علامت گذاری توسط سنجاق صحیح تر است؛ زیرا ضخامت گچ و نیز زدودن آن از روی بعضی پارچه ها میسر نخواهد بود. (تصویر ۱-۳۵)




تصویر ۱-۳۶

تودوزی لبهی دامن کلوش

دوخت لبهی دامن کلوش، بسته به ضخامت و نوع پارچه متفاوت است، ولی صاف کردن لبهی آن در تمام کلوش ها، فون زیاد، ترک ها و ... الزامي است. *


برای این منظور قبل از صاف کردن پایین دامن، حداقل بیست و چهار ساعت آن را از قسمت کمر آویزان کنید.

سپس توسط پاصلاف کن لبهی دامن، کوتاه ترین قسمت لبهی دامن را در نظر بگیرید. دور تا دور دامن را مساوی آن علامت بگذارید (با استفاده از پودر پاصلاف کن یا سنجاق یا حتی با به کار بردن یک خط کش بلند (T)). نقاط علامت گذاری شده را بچینید. (تصویر ۱-۳۶)




تصویر ۱-۳۷

◀ پارچه هایی که با ضخامت متوسط، قابلیت جمع شدن با بخار اتو را دارند، در فاصله‌ی چند میلی‌متر از لبه‌ی پارچه یک رج شلال درشت با ماشین دوخت یا شلال ریز با دست بدوزید (درزهای داخل سجاف باید با درز لباس مماس باشد). نخ شلال را بکشید؛ به‌طوری که گشادی اضافی «توی» لب دامن کاملاً به خُرد برود و صاف و مرتب شود. سپس توسط اتو بخار یا پارچه‌ی مرطوب خُردهای لب دامن را اتو کنید.
(تصویر ۱-۳۷)




تصویر ۱-۳۸

◀ اگر پارچه‌ای با ضخامت متوسط قابلیت جمع شدن توسط اتو را نداشته باشد، ابتدا مراحل اولیه‌ی شکل قبل را انجام دهید. نوار اریبی از آستری تهیه نمایید و به لب دامن خُرد خورده‌ی پارچه، بدوزید. نوار اریب را به لباس پس‌دوزی نمایید.
(تصویر ۱-۳۸)



تصویر ۱-۳۹

◀ در مورد پارچه‌هایی که ضخیم هستند یا نمی‌توان آن‌ها را خُرد داد، لبه‌ی اضافه‌ی سجاف را بچینید، نوار اریب را به لب دامن بدوزید و به طرف داخل برگردانید؛ به‌طوری که چند میلی‌متر از لب لباس به‌طرف داخل برگردد. سپس آن را پس‌دوزی نمایید. (تصویر ۱-۳۹)




تصویر ۱-۴۰

گوشه‌های سجاف

◆ طول سجاف را در اندازه‌ی کافی بچینید. سجاف را به لبه‌ی درز مورد نظر بدوزید. سپس برای وصل کردن لبه‌ی آن از یکی از روش‌های تودوزی استفاده کنید. (تصویر ۱-۴۰) گوشه‌های لباس در دامن، کت، بلوز و ... به چندین روش دوخته می‌شود که عبارتند از:

روش اول



تصویر ۱-۴۲



تصویر ۱-۴۱

▲ گوشه‌ی سجاف را «تا» نمایید و آن را با دقت و ریز بزنید و درز سجاف عمودی رویی را (حدوداً ۱/۵ سانتی‌متر) به طوری که مشخص نباشد – بدوزید. (تصویر ۱-۴۲) باریک کنید. (تصویر ۱-۴۱)



تصویر ۱-۴۴

روش دوم



تصویر ۱-۴۳


▲ گوشه‌ی سجاف را «تا» نمایید و آن را کوک بزنید. با دقت آن را پس‌دوزی مخفی نمایید. (تصویر ۱-۴۴)

▲ سجاف رویی را «تا» نمایید، بدوزید و گوشه‌ی خارجی را به صورت منحنی بچینید. (تصویر ۱-۴۳)

روش سوم




تصویر ۱-۴۶




تصویر ۱-۴۵

خط کش را روی نقطه‌ی A قرار دهید به گونه‌ای که از نقطه‌ی B عبور کند و نقطه‌ی C به دست آید. این سه خط را با صابون علامت بگذارید. (تصویر ۱-۴۶)

▲ این روش نسبت به روش‌های دیگر متناسب‌تر است. ابتدا لب پایین لباس و «تای» سجاف عمودی را روی نقطه‌ی A بگذارید. (تصویر ۱-۴۵)



تصویر ۱-۴۸



تصویر ۱-۴۷

▲ سجاف‌ها را به طرف پشت پارچه برگردانید و روی گذاشته‌اید بدوزید. به اندازه‌ی «۱ تا ۱/۵ سانتی‌متر» اضافه‌ی آن را اتو کنید. (تصویر ۱-۴۸)

خط A تا C را «تا» کنید و خط C تا B را که علامت درز بگذارید و بقیه‌ی آن را بچینید. (تصویر ۱-۴۷)



تصویر ۱-۴۹

گوشی منحنی سجاف سرخود




در گوشه‌هایی که سجاف، شکل منحنی یا هلالی دارد و یا به صورت یک سره است، لبه‌ی خارجی هلالی شکل سجاف را با دست شلال ریز بزنید، شلال را آنقدر جمع کنید تا گشادی اضافی آن صاف و منظم شود. سپس با اتو آن را منظم کنید. (تصویر ۱-۴۹)

درز لامی منحنی



درزهای منحنی در قسمت‌های مختلف لباس از قبیل درزهای داخلی یقه، برش‌های پرنسسی، یقه ب ب و ... استفاده می‌شود.



تصویر ۱-۵۱



تصویر ۱-۵۰


درز منحنی یک طرفه



▲ پس از چیدن اضافه درز (زاپاس)، مثلث‌های کوچکی بچینید. درز باید به یک طرف خوابانده و اتو شود.


▲ این نوع درز از وسط باز نمی‌شود؛ مثل حلقه‌ی دور گردن. پس از چرخ کردن، اضافه‌ی درز را به گونه‌ای بچینید که پهناهی یکی از درزها «۶ میلی‌متر» و درز دیگر «۳ میلی‌متر» کم‌تر باشد. (تصویر ۱-۵۱)

درز منحنی یقه‌ی ب ب و برگردان جیب



تصویر ۱-۵۳

▲ این درز در یک قسمت صاف و در قسمت دیگر منحنی است. باید در قسمت منحنی، مانند شکل عمل کنید. به طوری که پهناهی یکی از درزها کم‌تر از درز دیگر باشد و مثلث‌های کوچکی از آن چیده شود. (تصویر ۱-۵۳)




تصویر ۱-۵۲

درز منحنی دو طرفه




▲ این درز در برش‌های منحنی‌ای که به طرف بیرون است (مثل برش‌های پرنسسی) کاربرد بیشتری دارد. درز را چرت بزنید، به طرفین باز کنید و اتو نمایید. (تصویر ۱-۵۲)

گوشه می درزها



تصویر ۱-۵۵



تصویر ۱-۵۴


▲ گوشه ها را مانند شکل قبل دو درز را بدوزید.

(تصویر ۱-۵۵)

در این حالت نیز مانند شکل قبل دو درز را بدوزید

و اضافه ها را بچینید. (تصویر ۱-۵۴)

درز تویی لب دامن




تصویر ۱-۵۷

عرض درز در

قسمت «تای» لب دامن
ایجاد ضخامت اضافی
می کند؛ از این رو، باید
درزها بدین ترتیب کم
شود: قسمت های A و C تا
شود و قسمت های B و D به اندازه هی
 $\frac{1}{2}$ «درز لباس» چیده
شود. (تصویر ۱-۵۷)

درز داخلی صاف



تصویر ۱-۵۶

▲ در قسمت های داخلی لباس (مانند درز سجاف ها،
یقه ها، مچ ها و ...) استفاده می شود. باید یکی از درزها را به
اندازه هی «۶ میلی متر» و درز دیگر را به اندازه هی «۳ میلی متر»
کم تر بچینید. (تصویر ۱-۵۶)




تصویر ۱-۵۸

دوخت ساسون (پنس)



ساسون‌ها در لباس نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. اهمیت آن به این علت است که به وجود آورنده‌ی حجم، برش‌ها و خطوط روى لباس هستند. در اینجا چند نکه را که به افزایش کیفیت دوخت ساسون کمک خواهد کرد، ذکر می‌نماییم:


(تصویر ۱-۵۸)



تصویر ۱-۵۹

تصویر ۱-۶۱

▲ پس از اتمام دوخت و چیدن اضافه ساسون، آن را از وسط باز کنید و اتو بزنید. اگر به راحتی صاف نشد و نوک آن پف کرد، به آن خاطر است که در دوخت نوک ساسون دقیق کافی به عمل نیامده است. (تصویر ۱-۶۱)




تصویر ۱-۶۰

هنگام دوخت ساسون از


قسمت پهن‌تر شروع کنید و به تدریج ساسون را باریک‌تر نمایید تا به نوک آن برسد. ابتدای آن را دوبار چرخ کنید تا دوخت محکم شود و در انتهای، «۱۰ سانتی‌متر» از نخ قرقره را باقی بگذارید. انتهای شلال چرخ را چند بار گره بزنید. (تصویر ۱-۵۹)

▶ پس از اتمام دوخت، نخ اضافی را بچینید. در صورتی که ساسون پهن یا پارچه ضخیم باشد (پهناهی پنس ضخامت ایجاد می‌کند)، باید حدود «۲ سانتی‌متر» از پایین ساسون را رها کنید و بقیه را به صورت مساوی و موازی با دوخت ساسون — با فاصله — بچینید.

(تصویر ۱-۶۰)




تصویر ۱-۶۳



تصویر ۱-۶۲

▲ پس از دوختن ساسون را اتو کنید. (تصویر ۱-۶۳)

▲ برای دوختن پارچه های کشی یا تریکو، یک نوار راسته «۲ سانتی متری» با طولی بلندتر از ساسون آماده کنید و آن را وسط ساسون قرار دهید و بدوزید. (تصویر ۱-۶۲)



◀ در نوک ساسون ها اضافه نخ را چند بار گره زده و اضافه آن چیده شود. ناحیه پهن ساسون (حدوداً کمر) را چرت بزنید تا بتوانید وسط ساسون را باز کنید. این عمل برای صاف قرار گرفتن ساسون است. (تصویر ۱-۶۵)

تصویر ۱-۶۵



نحوه دوختن ساسون دیپرا بن

◀ این نوع ساسون یک نوک در بالاتنه و یک نوک در دامن دارد و قسمت پهن ساسون معمولاً در کمر قرار می گیرد. یکبار از قسمت پهن در کمر شروع به دوخت کنید تا به نوک باریک ختم شود و یکبار دیگر بر عکس به سمت بالاتنه دوخت شود. (تصویر ۱-۶۴)

تصویر ۱-۶۴

خودآزمایی نظری



۱- موارد استفاده کوک ساده را بنویسید.

۲- دوخت بخیه در چه مواردی استفاده می‌شود؟

۳- کوک جسته به خصوصیات جهت اتصال به پارچه لباس استفاده می‌شود.

الف - زیپ ب - لایبی پ - قزق قفلی ت - دکمه

۴- این نوع درز ساده‌ترین نوع دوخت جهت اتصال تکه‌های لباس به یکدیگر است.

۵- درزهای دوبله جهت چه نوع پوشاسکی استفاده می‌شود؟

۶- دو درزه مناسب‌ترین دوخت جهت پارچه‌های به شمار می‌رود.

الف - کلفت (خصوصاً جین) ب - پشمی

پ - لطیف (خصوصاً ژرسه) ت - لطیف (خصوصاً حریر)

۷- برای لبه‌دوزی انواع پارچه‌های شیفون، ارگاندی و ارگانزا از استفاده می‌کنند.

الف - پیچ رل ب - مخفی پ - زیگزاگ ت - لایی زافیکس

۸- برای سهولت در دوخت ساسون (پنس) پارچه‌های تریکو باید از چه وسیله‌ای در زیر ساسون استفاده

کرد؟

خودآزمایی عملی

۱- انواع کوک‌ها را روی یک لباس بدوزد.

۲- انواع درزها از قبیل دوبله شکسته، دوبله خوابیده و دو درزه خوابیده را بدوزد.


۳- روش‌های مختلف پاکدوزی را روی لباس‌های مختلف انجام دهد.

۴- روش‌های مختلف پس‌دوزی را روی پارچه‌های مختلف اجرا کند.

۵- انواع دوخت پنس‌ها را انجام دهد.

۶- لبه‌ی دامن کلوش را صاف کند و پس‌دوزی نماید.

۷- درزهای منحنی و صاف را بدوزد و اضافه‌ی درز آنان را بچیند.




پاسخنامه خودآزماي نظری

- ۱- اين دوخت برای اتصال موقت تکه های لباس به کار می رود.
- ۲- این دوخت برای اتصال دائم تکه های لباس و موقعي که دوام و استحکام دست دوزی مورد نياز باشد، به کار می رود.
- ۳- ب
- ۴- درز ساده
- ۵- پوشак اسپرت
- ۶- ن
- ۷- الف
- ۸- نوار راسته نخی (۲ سانتي متر)

پیمانه‌ی مهارتی شماره‌ی شش

هدف کلی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه



• واحد کار شماره یک: دوخت انواع زیپ

• واحد کار شماره دو: دوخت انواع دامن پیلی‌دار و گودت‌دار

• واحد کار شماره سه: دوخت آسترنی ووصل کردن آن به دامن

• واحد کار شماره چهار: دوخت انواع کمر لباس

• واحد کار شماره پنج: دوخت شلوار

• واحد کار شماره شش: دوخت انواع جیب

• واحد کار شماره هفت: دوخت انواع مغزی و سجاف یقه

• واحد کار شماره هشت: دوخت انواع یقه

• واحد کار شماره نه: دوخت انواع جادگمه

• واحد کار شماره ده: دوخت انواع دگمه

• واحد کار شماره یازده: دوخت انواع مج آستین

• واحد کار شماره دوازده: دوخت انواع آستین و اتصال اپل به آن

• واحد کار شماره سیزده: دوخت انواع چین‌ها، والان (یقه حلزونی) و کش‌دوزی



لهرست تعبیرات و مصطلحات هورونیاز:




- انواع زیپ (زیپ دامن، زیپ یقه، زیپ مجزا، زیپ لباس جین)
- پارچه مناسب برش لباس
- نخ مناسب پارچه (جنس و نمره)
- سوزن دوخت دستی و ماشین دوخت مناسب پارچه (نمره)
- سنجاق و جاسنجاقی،
- قیچی برش
- پارچه‌ای آستری دامن
- لایی مناسب دوخت کمر
- کش مناسب دوخت کمر
- اتو
- میز اتو
- پارچه‌ای آستری شلوار
- ماشین دوخت همه‌کاره یا راسته‌دوز،
- ماشین دوخت پاکدوزی (اورلوك)،
- پارچه
- نخ کوک
- پارچه‌ای مخصوص اتو
- لایی
- انگشتانه،
- فشاری زن پرسی،
- دکمه‌های پایه‌دار و بدون پایه و فشاری (قابل‌مهای)
- قزن قفلی،
- نوار چسب اسکاچ،
- اپل ناودانی و معمولی،
- گیره‌ی مخصوص تهیه‌ی نوار اریب
- قیچی رولتی گرد با تخته و خطکش مخصوص برش

زمان به ساعت

نظری	عملی
۱۴۰	۴۲

واحد کار شماره هی کمک

هدف کلی: دوخت انواع زیپ



هدف های رفتاری

انتظار می‌رود فراغت نرند، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف زیر دست یابد:


- ۱- انواع زیپ مورد استفاده در لباس را نام ببرد.
- ۲- روش‌های دوخت زیپ به روش مخفی را انجام دهد.
- ۳- زیپ جلوی شلوار یا دامن را بدوزد.
- ۴- دوخت زیپ بدون درز باز را انجام دهد.
- ۵- اتصال زیپ‌های مجزا را روی بالاتنه اجرا کند.
- ۶- زیپ مخفی را روی لباس بدوزد.

پیش آزمون



بله خیر

- ۱- ویژگی های کارگاه خیاطی را می دانم.
- ۲- نحوه قرار گرفتن صحیح وسایل و تجهیزات داخل کارگاه خیاطی را می دانم.
- ۳- انواع قیچی و کاربرد آنها را می دانم.
- ۴- انواع سوزن و کاربرد آنها را می دانم.
- ۵- انواع نخ و کاربرد آنها را می دانم.
- ۶- وسایل علامت گذاری و کاربرد آنها را می دانم.
- ۷- کاربرد ابزار دوخت از قبیل انگشتانه، موم، جاسنجاقی و بشکاف را می شناسم.
- ۸- انواع چرخ خیاطی و کاربرد آنها را می دانم.
- ۹- راه اندازی چرخ خیاطی خانگی و استفاده از پایه های چرخ خیاطی را می دانم.
- ۱۰- چگونگی رفع عیوب چرخ خیاطی و علل آن را می دانم.
- ۱۱- رعایت نکات ایمنی در کار با چرخ خیاطی را می دانم.
- ۱۲- انواع اتو و کاربرد آنها را می دانم.
- ۱۳- نحوه استفاده از وسایل کار با اتو (بالشتک، میز اتو، پارچه های مخصوص اتوکشی و زانت) را می دانم.



- ۲۲- شناخت اصول قرارگیری الگو روی یک لا یا دولای پارچه را می‌دانم.
- ۲۳- اصول صاف کردن پارچه را می‌دانم.
- ۲۴- نحوه‌ی برش پارچه‌های با نقوش سربالا را می‌دانم.
- ۲۵- نحوه‌ی برش پارچه‌های حاشیه‌دار را می‌دانم.
- ۲۶- نحوه‌ی برش پارچه‌های راه راه عمودی و افقی را می‌دانم.
- ۲۷- نحوه‌ی برش پارچه‌های رامراه با خطوط ترسیمی در یک جهت را می‌دانم.
- ۲۸- نحوه‌ی انتقال الگو روی پارچه با کاربن را می‌دانم.
- ۲۹- نحوه‌ی انتقال الگو روی پارچه با صابون را می‌دانم.
- ۳۰- نحوه‌ی انتقال الگو روی پارچه با کوکشل را می‌دانم.
- ۳۱- نحوه‌ی انتقال الگو روی پارچه با چرت‌زدن را می‌دانم.
- ۳۲- سرعت عمل و کیفیت کار نهایی روش‌های انتقال الگو روی پارچه را انجام می‌دهم.

بهترین محترم

در صورت منفی بودن پیش‌آزمون تا پیمانه‌ی مهارتی را دوباره مرور کنید.

در صورت منفی بودن پیش‌آزمون تا پیمانه‌ی مهارتی را دوباره مرور کنید.

در صورت منفی بودن پیش‌آزمون تا پیمانه‌ی مهارتی را دوباره مرور کنید.

در صورت منفی بودن پیش‌آزمون تا پیمانه‌ی مهارتی را دوباره مرور کنید.

در صورت منفی بودن پیش‌آزمون تا پیمانه‌ی مهارتی را دوباره مرور کنید.

واحد کار دوم: دوخت انواع زیپ	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴۶۱/۲/۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶۱/۲/۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸	دوخت

زیپ



زیپ‌ها از فلز یا نایلون دندانه‌ای شکل ساخته می‌شوند. زیپ‌های نایلونی دارای قابلیت انعطاف بیشتر بوده و سبک وزن‌تر هستند. به سر هر زیپ گیره‌ی کوچکی متصل است که توسط آن زیپ باز و بسته و بالاخره قفل می‌شود (تصویر ۱-۱). زیپ‌های موجود در بازار چند نوع است که عبارتند از: (تصویر ۱-۲)



تصویر ۱-۱



تصویر ۱-۲

الف) زیپ دامن و شوار: این نوع زیپ از قسمت بالا باز بوده و از شماره‌ی ۱ تا ۵ در بازار موجود است و طول آن‌ها ۱۵ و ۲۰ سانتی‌متر است.

ب) زیپ مخفی: مقصود از زیپ مخفی زیپی است که معمولاً دندانه‌های آن در پشت زیپ قرار دارد و هنگام دوختن، از قسمت روی کار دوخت زیپ پنهان است.

پ) زیپ همی مجرما: زیپ‌هایی هستند که در انتهای از هم جدا می‌شوند. این نوع زیپ برای پالتو، ژاکت، کاپشن و ... استفاده می‌گردد. طول آن‌ها متفاوت است.

ت) زیپ لباس جین: این زیپ فلزی است با دندانه‌های درشت و بسیار محکم. مقدار اضافی آن از جهت سر زیپ چیده و جدا می‌شود.

واحد کار دوم: دوخت انواع زیپ	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴۶۱ / ۴ / ۲ / ۹۱ و ۷۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴ / ۲ / ۹۱ و ۷۹۱ و ۸۸	دوخت

روش دوخت انواع زیپ




دوختن زیپ گاهی برای مبتدیان خیاطی مشکل به نظر می‌رسد. رعایت نکاتی که ذکر می‌شود و نیز به کاربردن شیوه‌ی مناسب دوخت، این مشکل را آسان و سهل خواهد کرد. در دوختن زیپ نکات مهمی را باید رعایت نمود؛ مثلاً هرگز سعی نکنید زیپ را با پایه‌های معمولی ماشین دوخت به لباس متصل سازید. طول هر چاک برای دوخت باید بین «۵٪ تا ۱ سانتی‌متر» از طول زیپ بلندتر باشد.

دوخت زیپ بر رو شیخی (با دست)



◀ زیپ بسیاری از پارچه‌ها را باید با دست دوخت و از اتصال آن توسط ماشین دوخت خودداری کرد. پارچه‌هایی که باید زیپ آن‌ها را با دست دوخت عبارتند از: محمول، تور، ابریشم طبیعی، دانتل و پارچه‌های لطیف مانند حریر و ... و انواع پارچه‌های فانتزی. شیوه‌ی دوخت ممکن است یک طرفه یا ساده باشد، ولی بهر حال تمام شلال‌هایی که از جهت روی پارچه دیده می‌شوند باید توسط دست دوخته گردد. برای دوخت رو از «بخیه» (سوzen پشت سوزن) استفاده کنید تا دوخت کاملاً محکم و بادوام شود.

(تصویر ۱-۳)




تصویر ۱-۳

دوخت زیپ بر رو شیخی (با ماشین دوخت)




▼ این نوع دوخت برای اتصال زیپ به چاک یقه، چاک آستین، درز وسط پشت، درز وسط جلو و همچنین زیر درز پیلی‌های گرد و خوابیده به کار می‌رود. زیپ را در محل مورد نظر به جادرز کوک بزنید و پایه‌ی مخصوص زیپ را نصب نمایید. پایه‌ی زیپ را باید روی سمت راست سوزن تنظیم کنید. پارچه را به حالت صاف زیر پایه قرار دهید سپس با فاصله‌ای معین از دندانه‌ی زیپ (حدود نیم سانتی‌متر) دوخت را انجام دهید (تصویر ۱-۴).



تصویر ۱-۴


واحد کار دوم: دوخت انواع زیپ شماره شناسایی: ۸۸۷۹۱/۴۱/۲/۴۶۱	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸۷۹۱/۴۱/۲/۴۶۵	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷۹۱/۴۱/۲/۴۱
---	---	--



تصویر ۱-۵

دوخت زیپ بدون درز باز

◀ ابتدا یک تکه‌ی پارچه به عرض «۵ سانتی‌متر» که طول آن ۳ سانتی‌متر بیشتر از طول چاک باشد، تهیه کنید و روی تکه‌ی روبه‌روی پارچه و دقیقاً وسط خط چاک قرار دهید. (تصویر ۱-۵)



تصویر ۱-۶

آنگاه به فاصله‌ی ۲


◀ میلی‌متر» (از وسط چاک) طرفین آن را بدوزید. وسط چاک را چیده و «۵/۰ سانتی‌متر»ی مانده به انتهای چاک دو اریب بچینید. (توجه کنید قبل از دوخت با ماشین دوخت نباید چاک را بچینید؛ زیرا، پارچه سریع ریش می‌شود.) (تصویر ۱-۶)



تصویر ۱-۷

◀ سجاف را به طرف پشت لباس برگردانید. درز آن را به طرف داخل بغلتانید و روی آن را کوک بزنید. معمولاً از زیپ دندانه درشت استفاده کنید. به طوری که دندانه‌ها با لبه‌ی چاک مماس باشد. آن را کوک بزنید و سپس مطابق شکل بدوزید (تصویر ۱-۷).


واحد کار دوم: دوخت انواع زیپ شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۶۱	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۶۲	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	--



دستگاه دوخت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴

روش اتصال زیپ های مجرای

در این نوع دوخت، نوار زیپ از قسمت رو دیده می شود. ابتدا لبهی لباس را «تودوزی» کنید. سپس نوار زیپ را به درز جلوی لباس متصل نموده و توسط کوک ثابت نمایید (تصویر ۱-۸).




لبهی پایین سجاف را «تا» بزنید و سجاف جلو را روی زیپ قرار دهید. آن گاه درز بگیرید به طوری که پس از بسته شدن زیپ، چاک لباس لب به لب زیپ مماس واقع شود (تصویر ۱-۹).



سجاف را به پشت برگردانید، روی سجاف و بالاتنه را کوک بزنید و بدوزید (تصویر ۱-۱۰).

واحد کار دوم: دوخت انواع زیپ شماره شناسایی: ۴۶۱/۲/۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴-۶۱/۲/۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸
--	---	--




تصویر ۱-۱۱

کوتاه کردن زیپ




◀ طول زیپ را می‌توان با جدا کردن دندانه‌ها یا چیدن طول اضافی زیپ، به اندازه‌ی دلخواه تبدیل کرد. باید یادآوری کرد پس از کوتاه نمودن یا درآوردن دندانه‌ها، سر آن‌ها را با دوختن مسدود کنید (تصویر ۱-۱۱).

دوخت زیپ شکوار یا جلوی دائم (مردازه دوزی)



تصویر ۱-۱۳




تصویر ۱-۱۲

▲ زیپ قسمت زیر را «تا» کنید و لبه‌ی آن را کوک بزنید. سجاف قسمت روی زیپ را «تا» کنید. خط دوخت زیپ قبلاً روی الگوی شلوار علامت‌گذاری شده است. زیپ را روی این محل کوک بزنید و بدوزید (تصویر ۱-۱۳).

▲ از خط مرکزی به اندازه‌ی یک سانتی‌متر داخل شوید و زیپ را از قسمت پشت بدوزید (تصویر ۱-۱۲).

واحد کار دوم: دوخت انواع زیپ شماره شناسایی: ۴۶۱/۲/۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴۱-۹۱/۷۷ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸
--	---	--

دوخت زیپ های مخفی




تصویر ۱-۱۵



تصویر ۱-۱۴


با چرخاندن تویی ماشین دوخت، پایه و سوزن را در بالاترین وضعیت خود قرار دهید. از پایه‌ی دوخت زیپ که مخصوص دوختن لبه‌های بلند است استفاده کنید (تصویر ۱-۱۵).

در این نوع زیپ دندانه‌ها به طرف داخل لباس است. به همین علت، پس از دوخت صحیح به صورت یک درز از روی لباس مشخص می‌شود (تصویر ۱-۱۴).



پشت پارچه

تصویر ۱-۱۷



تصویر ۱-۱۶ ب

تصویر ۱-۱۶ الف

ابتدا یک طرف شکاف زیپ را با دست روی پارچه کوک بزنید. سپس پایه‌ی زیپ را در انتهای دندانه قرار دهید و شروع به دوختن کنید (دقیق نمایید دندانه‌ها در سمت پشت زیپ قرار دارد. باید مطابق شکل رو به رو دوخته شود). (تصاویر ۱-۱۶-الف و ب)

برای دوختن سمت چپ زیپ، وضعیت پایه را به منظور قراردادن پایه در سمت چپ سوزن تغییر دهید. این سمت چپ زیپ را با همان روشی که سمت راست را دوخته‌اید، بدوزید (تصویر ۱-۱۷).

واحد کار دوم: دوخت انواع زیپ	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۱	شماره شناسایی: ۸۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۱	دوخت



- ۱- زیپ‌های مجزا چه نوع زیبی است و موارد مصرف آن چیست؟
- ۲- برای دوخت زیپ پارچه‌های محمول، تور، ابریشم طبیعی و دانتل از چه نوع دوختی استفاده می‌شود؟
- ۳- کاربرد زیپ مخفی با چرخ را بنویسید.
- ۴- در اتصال زیپ‌های مجزا ابتدا را تودوزی کنید.
- ۵- پس از کوتاه کردن زیپ یا درآوردن دندانه‌ها چه باید کرد؟

خودآزمایی عملی

- ۱- زیپ‌های مجزا در انتهای هم جدا می‌شوند. این مدل زیپ برای پالتو، ژاکت و کت و مورد مصرف دارد.
- ۲- دوخت زیپ مخفی را روی یک پارچه‌ی محمول، حریر و فانتزی انجام دهید.
- ۳- دوخت زیپ مردانه‌دوزی را اجرا کنید.
- ۴- دوخت زیپ بدون درز باز را انجام دهید.
- ۵- اتصال زیپ‌های مجزا را روی لباس اجرا کنید.
- ۶- زیپ‌های مخفی را به پشت لباس وصل نمایید.



پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- زیپ‌هایی هستند که در انتهای از هم جدا می‌شوند. این نوع زیپ برای پالتو، ژاکت و کاپشن و... استفاده می‌گردد.
- ۲- زیپ مخفی با دست
- ۳- جهت اتصال زیپ به چاک یقه یا آستین، درز وسط پشت یا جلو، همچنین زیر درز پیلی‌های گرد و خوابیده.
- ۴- لبه‌ی لباس
- ۵- سر آن‌ها را با دوختن مسدود کنید.

هدف کلی: دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار



هدف های رفتاری

انتظار می‌رود فرآگیرند، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف زیر دست یابد:

۱- روش انتقال الگوی دامن پیلی دار را روی پارچه انجام دهد.

۲- دوخت پیلی‌های یک طرفه، دوطرفه و پیلی‌زاودانی را اجرا کند.

۳- دوخت زیر پیلی جدای دامن را انجام دهد.


۴- چند پیلی ادغامی در دامن را بدوزد.

۵- دوخت دامن‌های ترک نیلوفری و گودتدار را انجام دهد.


۶- دوخت زیپ در دامن پیلی خوابیده را اجرا کند.

۷- اتوکشی دامن‌های پیلی را انجام دهد.


واحد کار اول: دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار شماره شناسایی: ۲-۶۲ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴-۶	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴-۶ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴
--	---	--



تصویر ۲-۱



تصویر ۲-۲



تصویر ۲-۳

دوخت پیلی ها




◀ جهت دوخت «پیلی ها» می توانید دو طرف خط لایلی را با دو رنگ متضاد کوکشل کنید تا خط صحیح «تا» پیلی مشخص شود. (دقت کنید قبل از کوکشل باید لب دامن را «تا» نمایید. آن را پس دوزی یا چرخ کرده لب دامن را اتو کنید. سپس مراحل کوکشل نمودن را انجام دهید). (تصویر ۲-۱).

◀ کوکشل را باز کرده، پیلی ها را «تا» کنید و سنجاق بزنید. (دقت نمایید سنجاق ها باید به صورت افقی زده شوند). (تصویر ۲-۲).

◀ روی پیلی ها را کوک بزنید و مراحل بعدی را انجام دهید. پس از این مرحله، اتوکشی اهمیت بسزایی دارد (تصویر ۲-۳).

واحد کار اول: دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار شماره شناسایی: ۴-۶۲ / ۲/۴۱ / ۹۱-۷-۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴-۶ / ۲/۴۱ / ۹۱-۷-۸۸	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/ ۲/۴۱ / ۹۱-۷-۸۸
---	---	---




تصویر ۲-۴

دوخت پیلی یک طرف



◀ این نوع پیلی در قسمت کمر وصل بوده و قسمت پایین آن به صورت «تاشهه» آزاد است. ابتدا روی الگو جهت لاپیلی را با فلش مشخص کنید (تصویر ۲-۴).




تصویر ۲-۵

مدل اول

◀ پیلی‌های «تا» شده را ابتدا با سنجاق وصل نمایید. سپس با کوک‌شلال ثابت کنید (تصویر ۲-۵)



تصویر ۲-۶




تصویر ۲-۷

مدل دوم:

◀ معمولاً این مدل پیلی از لب کمر تا به طرف پایین دامن (به هر اندازه‌ی دلخواه) می‌تواند دوخته شود. یک مدل آن، پیلی در خط مرکزی جلو است که حدوداً تا «۴۰ سانتی‌متر» آن دوخته می‌شود. بنابراین از لب کمر در خط مرکزی جلو به اندازه‌ی دلخواه دوخته سپس انتهای آن را مطابق شکل به صورت اریب بدوزید. (در صورت ضخامت زیاد در قسمت بالای پیلی، می‌توانید اضافه‌ی آن را بچینید). (تصویر ۲-۶)


◀ اگر نمی‌خواهید تکه‌ی بالای پیلی را بچینید، قسمت بالای آن را با کوک ثابت کنید (تصویر ۲-۷).

واحد کار اول: دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار شماره شناسایی: ۸۸۷۹۱/۴۱/۲/۴۶۲	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸۷۹۱/۴۱/۲/۴۶	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷۹۱/۴۱/۲/۴
--	--	---



تصویر ۲-۹

دوخت پیلی دوطرفه (پیلی دو قلو)




تصویر ۲-۸

مدل اول:

▲ پیلی‌ها را در قسمت کمر به طرف هم «تا» کنید، سنجاق بزنید و با کوک شلال وصل نمایید (تصویر ۲-۹).

▲ به کمر وصل بوده و پایین آن آزاد است. ابتدا روی


الگو، جهت لایلی در پیلی دوقلو را به وسیله فلش به طرف یک دیگر مشخص کنید (تصویر ۲-۸).



تصویر ۲-۱۰

مدل دوم:

▲ پیلی به کمر وصل است و پایین آن به اندازه‌ی دلخواه دوخته می‌شود. اگر پیلی در خط مرکزی جلو قرار گرفت، ابتدا خط مرکز تا جلو را تا قسمت باز لب دامن بزنید، سپس قسمتی که باید دوخته شود را بدوزید. در مرحله‌ی آخر، پیلی «تا» شده را اتو نموده، کوک پایین قسمت دوخته شده را باز نمایید (تصویر ۲-۱۰).




تصویر ۲-۱۱


مرکز پیلی را

به طرفین باز کنید و مطابق شکل به صورت هلالی شکل بدوزید (تصویر ۲-۱۱).

واحد کار اول: دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار شماره شناسایی: ۸۸۷۹۱/۴۱/۲/۴۶۲	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸۷۹۱/۴۱/۲/۴۶	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷۹۱/۴۱/۲/۴
--	--	---




تصویر ۲-۱۳




تصویر ۲-۱۲

▲ پیلی را «تا» کنید و در قسمت کمر به وسیلهٔ کوک ثابت نگه دارید (تصویر ۲-۱۳). در این نوع پیلی، روپیلی و سطح لایپلی‌ها قرار می‌گیرد (تصویر ۲-۱۲).



تصویر ۲-۱۵



تصویر ۲-۱۴


▲ پس از آماده کردن و وصل آستری از قسمت کمر دامن، یک تکه از پارچه اصلی را با طولی بلندتر از چاک دامن برش بزنید (حدود ۷ سانتی متر). لبهٔ پایین تکهٔ زیر پیلی را تودوزی کنید و دور تا دور آن را پاکدوزی نمایید، سپس پشت آستری (مانند شکل) قرار دهید و چرخ کنید (تصویر ۲-۱۵).

▲ در این روش، لایپلی وجود ندارد؛ یلکه یک تکه از پارچه اصلی را روی آستری می‌دوزید که با بازشدن چاک پیلی، زیر پیلی به نظر می‌آید (تصویر ۲-۱۴).

واحد کار اول: دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار
شماره شناسایی: ۴۶۲ / ۲ / ۴۱ / ۹۱ - ۷۷ و ۸۸

پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه
شماره شناسایی: ۶ - ۴ / ۲ / ۴۱ / ۹۱ - ۷۷ و ۸۸

استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۴ / ۲ / ۴۱ / ۹۱ - ۷۷ و ۸۸




تصویر ۲-۱۷

زیر پیلی جدای دامن (قسمت چاک دامن)

در این مدل چاک پیلی، زیر پیلی جداگانه وصل می‌شود. ابتدا قسمت بالای پیلی تا ابتدای چاک پیلی را بدوزید. قسمت چاک پیلی را کوک شلال بزنید تا بعد از وصل زیر پیلی و اتوکردن آن، کوک را به راحتی جدا کنید. (لبه دامن قبلًا باید تودوزی شده باشد). (تصویر ۲-۱۷).



تصویر ۲-۱۸



تصویر ۲-۱۹

▲ تکه‌ی زیر پیلی را برش بزنید و لب دامن و تکه‌ی زیر پیلی را جداگانه تودوزی کنید. سپس درز پیلی‌ها را به یک دیگر وصل نمایید (تصویر ۲-۱۸).




▲ پس از دوخت تکه‌ی زیر پیلی کوک چاک پیلی را باز کنید، گوشه‌های لب دامن و زیر پیلی را اریب بچینید و پاکدوزی نمایید (تصویر ۲-۱۹).

واحد کار اول: دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۶۲	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۶ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۷۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸
--	--	--



مدل دیگر پیلی (چند پیلی داخل هم)

در این مدل بیشتر از یک پیلی در داخل روی هم قرار می‌گیرد (تصویر ۲-۲۰).



▲ این پیلی همانند روش قبلی است؛ با این تفاوت که

لایپلی و زیرلایپلی را می‌توان از یک تکه‌ی پارچه‌ی اصلی به صورت

جداگانه به چاک پیلی وصل کرد (تصویر ۲-۲۳).

لب دامن را ابتدا تودوزی نمایید. سپس پیلی‌ها را به



طرف مرکز پیلی روی هم «تا» کنید (تصویر ۲-۲۲).

واحد کار اول: دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار شماره شناسایی: ۸۸۷۹۱/۴۱/۲/۴۶۲	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸۷۹۱/۴۱/۲/۴۶	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷۹۱/۴۱/۲/۴
--	--	--

دوخت پیلی شکل




در پارچه های ضخیم از این نوع دوخت در انتهای پیلی استفاده می شود (معمولاً انتهای چاک پیلی دامن). دوخت به صورت برجسته و تزیینی روی پیلی قرار می گیرد. برای دوخت از نخ ابریشمی مناسب با رنگ پارچه استفاده کنید. شکل روبرو، نحوه اجرای دوخت را نشان می دهد. (تصویر ۲-۲۴).



تصویر ۲-۲۴

دوخت دامن ترک نیلوفرمی



تصویر ۲-۲۵

در این روش ابتدا لب دامن را تودوزی کنید، سپس درز دامن را بدوزید (تصویر ۲-۲۵-ب).

این مدل دامن ترک به خاطر اوازمان زیاد در لب

دامن، پس از دوخت زاویه دار می شود. به همین علت، محل اوازمان باید به صورت اریب چیده شود (تصویر ۲-۲۵-الف).

واحد کار اول: دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار شماره شناسایی: ۴_۶۲ / ۲_۴۱ / ۹۱_۷_۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴_۶ / ۲_۴۱ / ۹۱_۷_۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴ / ۲ / ۴۱ / ۹۱_۷_۸۸
---	---	---




تصویر ۲-۲۶


دوخت دامن گوده دار (گوده بر درز)

وصل نمودن گوده به لباس، بستگی فراوان به نوع پارچه و مدل لباس دارد.

◀ چنان‌چه گوده در داخل درز دوخته می‌شود، ابتدا درز را بدوزید، سپس محل چاک گوده را باز بگذارید. لب دامن و گوده‌ها را جداگانه تودوزی کنید. سپس یک سمت گوده را به درز دامن (مطابق شکل) بدوزید. (توجه کنید در انتهای رأس گوده نباید به درز دوخته شود). (تصویر ۲-۲۶).



تصویر ۲-۲۷




تصویر ۲-۲۸

◀ سمت دیگر درز گوده و دامن را به یکدیگر وصل کنید (تصویر ۲-۲۷).

◀ معمولاً نقطه‌ی رأس گوده به درز از مقاومت کافی برخوردار نخواهد بود؛ بنابراین، جادرز را به طرف بالا بخوابانید و اتو بزنید. درزها را پاک‌کردنی کنید. برای دوام بیش‌تر گوده، در محل رأس گوده یک نوار «۱ سانتی‌متری» را به صورت راسته بدوزید. تکه‌ی مثلثی شکل گوده را بچینید (تصویر ۲-۲۸).

<p>واحد کار اول: دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار</p> <p>شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱ و ۴۱ / ۲ / ۴ - ۶۲</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱ و ۴۱ / ۲ / ۴ - ۶</p>	<p>استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)</p> <p>دوخت</p> <p>شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱ و ۴۱ / ۲ / ۴</p>
---	---	--




تصویر ۲-۲۹

دوخت زیپ در دامن پیلی دار (زیپ در چاک پیلی خوابیده)



◀ زیپ در این مدل دامن پیلی دار باید داخل پیلی قرار گیرد؛ بنابراین، موقع سنجاق زدن و اتوکردن و به هر حال میزان کردن پیلی طوری آن را تنظیم کنید که زیپ داخل درز پیلی و در محل تای آن واقع شود (تصویر ۲-۲۹).



تصویر ۲-۳۰



تصویر ۲-۳۱


◀ لب دامن را تودوزی کنید. خط مرکز پیلی هارا مطابق شکل به یک دیگر وصل نمایید. قسمت دوخت زیپ را به اندازهٔ طول زیپ باز بگذارید (تصویر ۲-۳۰).

◀ «۴ سانتی‌متر» بالاتر از درز افقی پیلی را به صورت مستقیم بچینید و پیلی را «تا» کنید. تکه‌ی اضافه‌ی پیلی در قسمت زیپ را مطابق شکل «تا» نمایید (اگر پهنه‌ی تکه‌ی اضافه‌ی پیلی زیر زیپ بیشتر از «۴ سانتی‌متر» بود، اضافه‌ی آن را قیچی کنید). (تصویر ۲-۳۱).

<p>واحد کار اول: دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار</p> <p>شماره شناسایی: ۴۶۲ / ۲ / ۴۱ / ۹۱ - ۷۸ و ۸۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۶ - ۴ / ۲ / ۴۱ / ۹۱ - ۷۸ و ۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)</p> <p>دوخت</p> <p>شماره شناسایی: ۴ / ۲ / ۴۱ / ۹۱ - ۷۸ و ۸۸</p>
--	---	---



تصویر ۲-۳۳



تصویر ۲-۳۲

▲ سمت چپ زیپ را به پیلی تحتانی و سمت راست را به پیلی فوقانی بدوزید؛ به طوری که پس از بسته شدن، هیچ گونه ناصافی ایجاد نکند (تصویر ۲-۳۳).

▲ از خط مرکز پشت، «۱ سانتی متر» از اضافه‌ی درز را بیرون آورید، کوک بزنید و زیپ را به سمت راست بدوزید (تصویر ۲-۳۲).

واحد کار اول: دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱ و ۴۱ / ۲ / ۴۶۲

پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه
شماره شناسایی: ۶ - ۷۹۱ و ۴۱ / ۲ / ۴۶


استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱ و ۴۱ / ۲ / ۴



تصویر ۲-۳۴

اَتُوكُشِي پِيلِي هَا

پس از مرحله کوک زدن، از سمت روی پارچه شروع به اتوکشی کنید. فراموش نکنید که باید از پارچه زیر اتو استفاده نمایید و پیلی ها را کاملاً پرس کنید (تصویر ۲-۳۴).




تصویر ۲-۳۵

باید دامن را به سمت پشت پارچه، روی میز برگردانید، «لابه لای» پیلی ها را مطابق شکل روبه رو نوار کاغذی بگذارید، پارچه هی اتورا روی دامن قرار دهید و اتو کنید (تصویر ۲-۳۵).



تصویر ۲-۳۷




تصویر ۲-۳۶

واحد کار اول: دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۲	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	استاندارد مهارت: نازک‌بوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	--



- ۱- طریقه‌ی انتقال الگوی پیلی روی یک دامن را انجام دهید.
- ۲- روی پارچه‌ی پاترون پیلی یک طرفه، دو طرفه و پیلی ناودانی را بدوزید.
- ۳- چاک دامن را با روش‌های مختلف بدوزید.
- ۴- یک مدل چاک پیلی که روی آستری تکه زیر داده می‌شود یک پاترون بدوزید.
- ۵- دوخت پاترون ترک نیلوفری و دامن گرده‌دار را بدوزید.
- ۶- زیپ در دامن پیلی دار (چاک پیلی خوابیده) را به صورت پاترون بدوزید.
- ۷- اتوکشی دامن‌های پیلی را دقیقاً انجام دهید.



هدف کلی: دوخت آستری وصل کردن آن به دامن



هدف نامی رفتاری

انتظار می‌رود فرآگیرند، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف زیر دست یابد:

- ۱- پارچه‌ی آستری دامن را انتخاب کند.
- ۲- مراحل اولیه‌ی آماده‌سازی آستری دامن را انجام دهد.
- ۳- آستری را در محل زیپ به دامن وصل کند.
- ۴- آستری را با روش‌های مختلف به چاک پیلی لباس وصل کند.

<p>واحد کار سوم: دوخت آستری و وصل کردن آن</p> <p>شماره شناسایی: ۴-۶۳/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۶-۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)</p> <p>شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸</p>
---	--	--

آستری دامن

آستری باعث دوام و استحکام پارچه‌ی رویه لباس می‌شود.

انتخاب پارچه‌ی آستری

پارچه‌ی آستری را باید از میان پارچه‌های بادوام با رنگ ثابت، ضد عرق بدن، قابل شستشو و هماهنگ با رنگ پارچه‌ی رویه انتخاب کرد. پارچه‌ی آستری باید قطعاً نرم و لغزنده باشد تا پوشیدن و بیرون آوردن لباس به راحتی انجام پذیرد (تصویر ۳-۱).




تصویر ۳-۱

واحد کار سوم: دوخت آستری و وصل کردن آن شماره شناسایی: ۴-۶۳/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴-۶/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸
--	---	---

آستری دامن:




برای برش پارچه‌ی آستری از الگوی دامن استفاده کنید. درزها و پنس‌ها را دوخته و با دقت اتو نمایید.




تصویر ۳-۲

◀ درز چاک زیپ یا چاک پیلی لبه‌ی دامن را ندوخته بگذارید، سپس یکی از روش‌های پس‌دوزی را برای دوخت لبه‌ی آستری انتخاب کنید (تصویر ۳-۲).



تصویر ۳-۳

◀ دو تصویر زیر طرز قرار گرفتن آستری روی دامن و فاصله‌ی لب دامن تا آستری را نشان می‌دهد (تصاویر ۳-۴ و ۴-۳).



تصویر ۴-۴

واحد کار سوم: دوخت آستری و صل کردن آن شماره شناسایی: ۴-۶۳/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶-۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸
--	---	--

اتصال آستری در محل زیپ (روش زیپ مردانه‌دوزی)



تصویر ۳-۶

اتصال آستری در محل زیپ



تصویر ۳-۵

▲ یک طرف از چاک زیپ آستری را به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» از خط مرکزی بیرون آورید، سپس درز آستری را به زیپ دامن سنجاق بزنید (تصویر ۳-۶).

▲ آستری را به طرف رو برگردانید تا پشت آستری و دامن رو به روی هم قرار گیرد. دامن و آستری را در محل درزها و پنس‌ها به یک‌دیگر سنجاق زده، کمر آستری را به کمر دامن کوک بزنید. لبه‌ی درز چاک زیپ آستری را به زیپ دامن پس‌دوزی کنید (تصویر ۳-۵).



تصویر ۳-۸




تصویر ۳-۷

▲ لبه‌های درز چاک آستری «تا» کرده دور تا دور آستری را به زیپ پس‌دوزی کنید (تصویر ۳-۸).


▲ مطابق شکل، انتهای چاک آستری در قسمت زیپ را «۷۵ سانتی‌متر» به صورت اریب چرت بزنید (تصویر ۳-۷).

واحد کار سوم: دوخت آستری و وصل کردن آن شماره شناسایی: ۴-۶۳ و ۸۸ و ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴-۶۳ و ۸۸ و ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴-۶ و ۸۸ و ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴-۶ و ۸۸ و ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴
---	---	--



تصویر ۳-۱۰

اتصال آستری به چاک پامین دامن




تصویر ۳-۹


▲ گوشه‌های چاک و درزهای آستری را تا کنید، سنجاق بزنید و به دامن پس‌دوزی نمایید (تصویر ۳-۱۰).

▲ پس از دوخت زیپ و تودوزی لبه‌ی دامن، خط مرکزی پشت آستری را به مرکز پشت سنجاق کنید (تا محل صحیح اتصال آستری به چاک دامن مشخص شود) از دو گوشه‌ی انتهایی چاک آستری، دو چاک اربب به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» به طرف گوشه‌ها بزنید (تصویر ۳-۹).

▼ دور تا دور آستری را به لباس سنجاق کنید. قسمت روپیلی آستری را «۱ سانتی‌متر» دورتر از لبه‌ی سجاف زیر پیلی دامن سنجاق بزنید و آستری را به دامن پس‌دوزی کنید (تصویر ۳-۱۲).



تصویر ۳-۱۲



تصویر ۳-۱۱

آستری چاک پامی

◀ مراحل اولیه را مطابق روش قبلی انجام دهید. یک طرف آستری را به سجاف زیر پیلی دامن سنجاق کنید و طرف دیگر آستری (روپیلی) را به اندازه‌ی پنهانی سجاف زیر پیلی دامن بچینید. گوشه‌ی انتهایی چاک را به اندازه‌ی «۵/۵ سانتی‌متر» اربب چاک دهید (تصویر ۳-۱۱).

واحد کار سوم: دوخت آستری و وصل کردن آن شماره شناسایی: ۴-۶۳/۲/۴۱/۴۱/۷-۹۱ و ۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴-۶/۲/۴۱/۷-۹۱ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۷-۹۱ و ۸۸
--	---	--

روش دیگر آستری چاک پیلی

از این روش در مواقعي که سجاف زیر پیلی به اندازه‌ي کافی نباشد می‌توان استفاده کرد و تقریباً شبیه وصل آستری در زیپ مردانه‌دوزی است.




تصویر ۳-۱۳

◀ یک سمت آستری را از خط مرکزی دامن به اندازه‌ای که روی سجاف را بگیرد بیرون بیاورید (تصویر ۳-۱۳).



تصویر ۳-۱۵




تصویر ۳-۱۴


◀ آستری را به سجاف زیر پیلی پس‌دوزی کنید.
گوشه‌ی انتهایی چاک را به اندازه‌ی «۵۰ سانتی‌متر» اریب چاک لباس پس‌دوزی نمایید (تصویر ۳-۱۵).
دهید (تصویر ۳-۱۴).

واحد کار سوم: دوخت آستری و وصل کردن آن شماره شناسایی: ۴۶۳/۲/۴۱/۹۱/۷_۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱/۷_۸۸ و ۶/۲/۴۱/۹۱/۷_۸۸	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱/۷_۸۸
---	--	--

روش های دیگر آستری دامن



تصویر ۳-۱۷




تصویر ۳-۱۶

▲ می‌توان درز چاک آستری را مطابق شکل در قسمت چاک برش داد و به وسیله‌ی بندینک به دامن وصل کرد (تصویر ۳-۱۷).

▲ می‌توان درز چاک آستری را دوخت و لبه‌ی پایین آستری و دامن را به وسیله‌ی بندینک به یک‌دیگر وصل نمود. این بندینک باعث می‌شود تا آستر حرکت زیادی در دامن نداشته باشد و از چاک دامن بیرون نزند (تصویر ۳-۱۶).

بندینک پایین آستری



تصویر ۳-۱۸

▲ برای وصل آستری به لب دامن می‌توان از دوخت بندینک نخی (دوخت بار) استفاده کرد. (روش دوخت بندینک نخی با دندانه موشی در دوخت جادکمه گفته شده است). (تصویر ۳-۱۸).


واحد کار سوم: دوخت آستری و وصل کردن آن شماره شناسایی: ۴۶۳/۲/۴۱/۴۱/۷_۹۱ و ۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶/۲/۴۱/۴۱/۷_۹۱ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۴۱/۷_۹۱ و ۸۸
---	--	--



- ۱- پارچه‌ی آستری باید به طور قطع و باشد تا پوشیدن و بیرون‌آوردن لباس به راحتی انجام پذیرد.
- ۲- آستری باعث و پارچه‌ی رویه‌ی لباس می‌شود.
- ۳- پارچه آستری باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟
- ۴- از دوخت بار برای وصل کردن به دامن استفاده می‌شود.

خودآزمایی عملی

- ۱- روش‌های مختلف وصل آستری به زیپ و چاک (در قسمت پشت دامن) را به صورت پاترون بدوزید و یک نمونه کامل را روی دامن اجرا کنید.



پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- نرم - لفزنده
- ۲- دوام - استحکام
- ۳- پارچه‌های بادوام با رنگ ثابت، ضدعرق بدن، قابل شستشو و هماهنگ با رنگ پارچه.
- ۴- آستری - لب

هدف کلی: دوخت انواع کمر لباس



هدف نامی رفتاری

انتظار می‌رود فرآگیرنده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف زیر دست یابد:

- ۱- مرافق آماده سازی کمر لباس را اجرا کند.
- ۲- با روش‌های مختلف نوار کمری را به کمر دامن بدوزد.
- ۳- وصل نوار کمر همراه با وصل آستنی را انجام دهد.
- ۴- وصل برش‌های افقی (عرضی دامن) بدون نوار کمر را اجرا کند.
- ۵- کمر دامن سجاف دار را بدوزد.
- ۶- با روش‌های مختلف کش دوزی کمر را اجرا کند.
- ۷- کمر بالاتنه را به دامن وصل کند.

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۴ / ۲_۹۱ / ۴۱ / ۲_۷_۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴_۶ / ۲_۹۱ / ۴۱ / ۲_۷_۹۱ و ۸۸	دوخت

أنواع لابي



لابی در انواع مختلف به بازار ارائه می‌شود. در انتخاب لابی باید دقت کنیم تا ضخامت و جنس آن با پارچه هماهنگ باشد. هر کدام از آن‌ها نیز مخصوص یک نوع پارچه یا دوخت خاص است. لایی‌های مورد استفاده عبارتند از:



تصویر ۱_۴



الف لابی چسب



◀ ساده‌ترین نوع لابی است که خیلی ساده و سریع روی پارچه قرار می‌گیرد و اتو می‌شود. از این‌رو، زمان انجام کار را به حداقل می‌رساند. ضخامت لابی بر اساس جنس پارچه انتخاب می‌شود (تصویر ۱_۴).



تصویر ۲_۴—«روش چسباندن زانفیکس»

ب لابی پارچایی ارگانزرا





◀ این لابی همان پارچه ارگانزاست که در لباس‌ها طریق استفاده می‌شود.

* انواع لابی چسب عبارت‌اند از:

◀ زانفیکس: این نوع لابی از هر دو رو به پارچه می‌چسبد و مخصوص لبه‌های دامن، آستین و ... است (تصویر ۲_۴).

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس شماره شناسایی: ۴_۶۴ / ۲۱ / ۲ / ۴_۷۹۱ و ۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴_۶ / ۲ / ۴۱ / ۲۱ / ۷_۹۱ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴ / ۲ / ۴۱ / ۲ / ۷_۹۱ و ۸۸
--	--	---


* لایی چسب پارچه‌ای: از جنس پارچه بوده و مخصوص پارچه‌های نسبتاً لطیف است. توجه کنید که لایی را قبل از برش در آب بگذارید؛ زیرا معمولاً مختصری آب می‌رود.




تصویر ۴-۳

▲ لایی چسب کاغذی: این نوع لایی‌ها برخلاف لایی چسب پارچه‌ای آب نمی‌رود. این لایی برای پارچه‌هایی با ضخامت متوسط استفاده می‌شود (تصویر ۴-۳).


واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۴ / ۴۱ / ۲ / ۹۱-۷-۸۸ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۴۱ / ۲ / ۹۱-۷-۸۸ و ۸۸	دوخت




تصویر ۴-۴




تصویر ۴-۵



تصویر ۴-۶



تصویر ۴-۷



تصویر ۴-۸

صلنوار کمر به کمر دامن

* روش اول

◀ روی لایی، خط «تا» و درزها را کوک راهنما بزنید.
سمت روی نوار کمر را به سمت روی لباس بگذارید و وسط نوار کمر را روی خط مرکزی جلو یا پشت لباس قرار دهید (دامن در جلو، شلوار در پشت). طول اضافی کمر را از سمت زیر زیپ سنجاق کنید. برای اتصال لباس به نوار کمر آن را از طرف لباس کوک بزنید و بدوزید تا بتوانید خُرد لباس را دقیقاً میزان نمایید (تصویر ۴-۴).

◀ جادرز نوار را «تا» کرده و اتو کنید (در صورت نیاز کوک بزنید) (تصویر ۴-۵).

◀ نوار کمر را از عرض «تا» کنید؛ به طوری که روی پارچه داخل «تا» قرار گیرد. دو طول نوار کمر را بدوزید. اضافی جادرز دوخته شده را ببرید و گوشه های آن را به صورت اریب بچینید. اضافی لایی را از جادرز خارج کنید (تصویر ۴-۶).

◀ کمر را به طرف رو برگردانید و لبه های آن را سنجاق نمایید. اگر جنس پارچه معمولی یا لطیف بود می توانید لبه های آزاد نوار را به بخیه ماشین دوخت کمر، پس دوزی نمایید پارچه معمولی یا لطیف (تصویر ۴-۷).

◀ در صورتی که پارچه ضخیم باشد لبه های آزاد نوار کمر احتیاجی به «تو گذاشتن» ندارد. فقط لبه های آزاد را پاکدوزی کرده و ماشین دوخت توجه نمایید قسمت اضافی کمر، مطابق شکل تا لبه های زیپ «تا» شود (تصویر ۴-۸).

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۴ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸	دوخت



دور کمر . ۶cm


تصویر ۴-۹

◀ هنگام دوخت لباس، نوار کمر باید دقیقاً به اندازه‌ی «دور کمر به اضافه‌ی ۴ تا ۶ سانتی‌متر» و عرض آن «دو برابر عرض» تمام شده باشد (نوار کمر را به اضافه‌ی جادرزها در نظر بگیرید) (تصویر ۴-۹).

◀ نوار کمر را روی راسته پارچه ببرید تا کش نماید (تصویر ۴-۱۰).




تصویر ۴-۱۰



تصویر ۴-۱۱

◀ داخل نوار کمر را قطعاً باید لایی بگذارد تا کش نماید و تغییر فرم ندهد. اگر پارچه لطیف باشد می‌توان لایی را به اندازه‌ی عرض کمر برد و جادرز پارچه و لایی را با هم مسی دوزیم (تصویر ۴-۱۱).

◀ اگر پارچه ضخیم بود، عرض لایی را مطابق شکل به اندازه‌ی «نصف عرض کمر» بچینید (تصویر ۴-۱۲).



تصویر ۴-۱۲




تصویر ۴-۱۳

◀ معمولاً کمر لباس «۱ سانتی‌متر» بیشتر از نوار کمر است. این به آن دلیل است که دامن باید به نوار کمر خرد برود تا فرم انحنای کمر به دست آید. باید قبل از دوخت کمر، دور کمر لباس را دو ردیف به طور ساده دوخته و سپس آن را به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» خرد داد (تصویر ۴-۱۳).

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۴ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷-۹۱	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷-۹۱	دوخت




تصویر ۴-۱۴



تصویر ۴-۱۵




تصویر ۴-۱۶



تصویر ۴-۱۸

درزهای پهلوها را یکسره از لبه‌ی دامن به سمت آستری بدوزید لبه‌های نوار کمر را بدوزید. آستری را به طرف پشت دامن بخوابانید. درز مرکز پشت (قسمت زیپ) را به بخیه‌های دوخته شده زیپ پس‌دوزی کنید. نوار کمر را از روی دامن بدوزید (تصویر ۴-۱۸).



تصویر ۴-۱۷

دوخت کمر (لایی یک طرف)



روش دوم وصل کردن نوار کمر بالای کرسله



اگر پارچه‌ی موردنظر پشمی و یا دارای ضخامت خیلی زیاد باشد می‌توان لایی را یک لا برید و روی نوار کمر در قسمتی که لایی شده است به طرف روی لباس چسباند (تصویر ۴-۱۴).

مراحل بعدی عیناً مانند روش قبلی دوخت کمر است.

اگر به جای لایی چسب از نوارهای کرسله یا لایی محکم نخی استفاده می‌کنید (این گونه لایی‌ها چسبانده نمی‌شود) پس از وصل نوار کمر به روی لباس، لایی را به گونه‌ای قرار دهید که مماس با خط بخیه ماشین دوخت کمر و مطابق شکل باشد. سپس «۲-۳ میلی‌متر» بالاتر از درز دوخته شده را مجدداً بدوزید (تصویر ۴-۱۵).

پس از آماده نمودن نوار کمر آن را از عرض «تا» کنید. مراحل بعدی را عیناً مطابق روش قبلی انجام دهید (تصویر ۴-۱۶).

یک طرفش برای مطابق نوار کمر توأم با آستری



آستری و نوار کمر دامن را برش بزنید. سپس کمر را لایی کامل بچسبانید. پنس‌های کمر آستری و دامن را بدوزید و اتو کنید. کمر را وسط دامن و آستری به گونه‌ای قرار دهید که یک درز نوار کمر به آستری و درز دیگر به دامن دوخته شود (تصویر ۴-۱۷).

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۴ / ۲-۴۱ / ۲-۹۱ / ۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۲-۴۱ / ۲-۹۱ / ۷-۹۱ و ۸۸	دوخت

دامن یا شلوار با برش عرضی بدون نوار کمر



تصویر ۴-۱۹

◀ در این مدل از نوار کمری استفاده نمی‌شود. (تکه برش، سجاف دامن است) روی تکه روى برش عرضی، لایی قرار دهید. آن گاه درزهای پهلوی برش را بدوزید. اضافه‌ی لایی را بچینید، درز را باز کنید و اتو کنید. سپس تکه پایین لباس را به برش بالایی سنجاق بزنید. درزهای پهلوی هر دو تکه را باز کنید و دور تا دور درز آن‌ها را به یک دیگر بدوزید (تصویر ۴-۱۹).



تصویر ۴-۲۰

◀ اگر پارچه لطیف باشد تکه روى برش (سجاف) را مانند تکه روى برش لایی قرار دهید. درزهای پهلوی سجاف را چرخ کنید. اضافه‌ی درز لبه سجاف را «تا» نموده، دور تا دور سجاف و تکه روى برش را به یک دیگر بدوزید. قسمت بالایی کمر و گوشه‌های آن را به صورت اریب چیده اضافه لایی را در قسمت اضافی درزها بچینید (تصویر ۴-۲۰).



تصویر ۴-۲۱


◀ لبه درز پایین سجاف را به بخیه‌ی ماشین دوخت پس دوزی کرده یا روی درز را بدوزید (تصویر ۴-۲۱).

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۴ / ۲_۴۱ / ۴۱ / ۲_۷_۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴_۶ / ۲_۴۱ / ۴۱ / ۲_۷_۹۱ و ۸۸	دوخت

کمر سجاف دار (بالاتر از خط کمر لباس)




* در این مدل خط کمر چند سانتی متر بالاتر از خط کمر اصلی لباس (تا قسمت بالاتنه) بالا می آید؛ به همین علت، نوار کمری استفاده نمی کنند. (الگوی آن در قسمت الگوسازی توضیح داده شده است). پنس ها و زیپ را مطابق روش دوخت پنس ها و زیپ انجام دهید.



تصویر ۴-۲۲

▶ پنس های تکه هی سجاف را روی الگو بیندید و در همان حالت بسته از روی سجاف رولت کنید. روی سجاف و لباس را لایی قرار دهید و از قسمت بالا این دو تکه را به یکدیگر بدوزید. لبه های پایین سجاف و لایی را با هم پاکدوزی کنید (تصویر ۴-۲۲).



تصویر ۴-۲۳

▶ درز کمر و سجاف را به طرف سجاف بغلتانید و روی درز سجاف را بدوزید (تصویر ۴-۲۳).




تصویر ۴-۲۴

▶ سجاف را به طرف داخل لباس برگردانید. گوشه های سجاف را که روی زیپ قرار می گیرد به شکل اریب «تا» کنید و سجاف را به بخیه های زیپ پس دوزی نمایید. درز پایین سجاف را در نقاط پنس ها و پهلوها بست بزنید (تصویر ۴-۲۴).


واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۴ / ۲/۴۱ / ۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۲/۴۱ / ۷-۹۱ و ۸۸	دوخت

کمر باش دوزی




تصویر ۴-۲۵

اگر کشش کش مناسب باشد می‌توان کش را با این اندازه به دست آورد: «دور کمر منهای ۵-۷ سانتی‌متر به اضافه‌ی جادرز دوخت». به جای این روش می‌توان کش را دور کمر شخص بگیرید و به اندازه‌ی موردنظر بکشید و اندازه‌ی کش را به دست آورید (تصویر ۴-۲۵).



تصویر ۴-۲۶

درز طولی کش را به یک دیگر وصل کنید. کش را به «۸ قسمت مساوی» تقسیم نمایید و سنjac بزنید (تصویر ۴-۲۶).



تصویر ۴-۲۷


درز پهلوی لباس را بدوزید و اوتو بزنید. قسمت کمر را پاکدوزی نمایید. کمر را به «۸ قسمت مساوی» تقسیم کنید و سنjac بزنید (تصویر ۴-۲۷).




تصویر ۴-۲۸

کمر لباس و لبه کش را که در «۸ قسمت» تقسیم شده، در محل سنjac‌ها به یک دیگر با سنjac وصل کنید. (کمر لباس بزرگ‌تر از نوار کش است). ماشین دوخت را روی درجه‌ی زیگزاگ بگذارید، کش را روی لبه پارچه قرار دهید و آن را بکشید. سپس کمر لباس و کش را بدوزید (تصویر ۴-۲۸).

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۴ / ۲/۴۱ / ۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۲/۴۱ / ۷-۹۱ و ۸۸	دوخت



تصویر ۴-۲۹



تصویر ۴-۳۰

دوخت کمر به صورت یقه (بمراہ باکش)



◀ درز طولی لباس را تا خط لبه لباس بدوزید درز را باز نموده و آتو نمایید. سجاف کمر را «تا» کنید، لبه اضافی درز سجاف را «تا» نموده بدوزید (درز طولی سجاف ندوخته باقی می‌ماند) کش را به روش قبلی اندازه‌گیری کرده به وسیله سنjac قفلی از یک طرف رد کنید و از طرف دیگر خارج نمایید.
(تصویر ۴-۲۹)

◀ پس از رد کردن کش در داخل سجاف - در حدود «۳ تا ۴ سانتی‌متر» مانده به درز سجاف - از سمت روی سجاف، آن را سنjac بزنید تا دهانه‌های کش به طرف داخل رها نشود. درزهای کش را روی هم بگذارید. با دست یا ماشین دوخت درزهای کش را به یک دیگر وصل کنید. سنjac‌ها را درآورید و دهانه‌ی باز سجاف را پس‌دوزی نمایید (تصویر ۴-۳۰).

روش دیگر یقه




◀ این روش عیناً به روش قبلی است؛ با این تفاوت که سجاف را جداگانه برش می‌زنید و به کمر وصل می‌کنید. کمر لباس چند سانتی‌متر بزرگ‌تر از کمر سجاف است (۲-۳ سانتی‌متر). به همین علت، کمر لباس را بدوزید و کمی خرد بدھید. سپس به سجاف وصل کنید (تصویر ۴-۳۱).


روش دیگر



◀ در این روش در یک تکه از کمر، کش به کار می‌رود (معمولًاً مابین خط مرکزی پشت). تکه‌ی کش را به اندازه‌ی مورد نیاز برش بزنید. نوار کمر را مطابق روش قبلی آماده نمایید، سپس یک طرف کش را زیر درز سجاف بگذارید و بدوزید. طرف دیگر را سنjac قفلی بزنید تا ثابت یماند. سپس درز طرف دیگر کش را بدوزید. (دقت کنید در موقع دوختن نباید کش در درز پایین کمر دوخته شود. کش باید در عرض کمر انعطاف داشته و فقط نوار پارچه‌ای به کمر وصل باشد). (تصویر ۴-۳۲).




تصویر ۴-۳۱




تصویر ۴-۳۲

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۴ / ۲/۴۱ / ۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۲/۴۱ / ۷-۹۱ و ۸۸	دوخت



تصویر ۴-۳۳

◀ می‌توانید به جای کش* از نوار گُرسله محکم استفاده کنید. یک طرف گُرسله را باید به درز طولی کمر بدوزید و به طرف دیگر آن جادگه بزنید و با یک دکمه که مطابق شکل دوخته می‌شود کمر را تنگ یا گشاد کنید (به جای گُرسله می‌توانید از کش استفاده کنید). (تصویر ۴-۳۳).




تصویر ۴-۳۴


دوخت کمر بالاتنه به دامن جدا



◀ درزها و پنس‌های بالاتنه و دامن را جداگانه چرخ و پاکدوزی کرده و اتو کنید. درزهای کمر بالاتنه را یک ردیف و دامن را دو ردیف چرخ کنید (تا کمر هنگام دوختن کش بیاید). بالاتنه را به طرف دامن «رویه روی هم» قرار دهید و محل درزها را به یک دیگر سنجاق بزنید (دقت کنید سنجاق‌ها مطابق شکل به لباس وصل شود). (تصویر ۴-۳۴).



تصویر ۴-۳۶




تصویر ۴-۳۵

◀ سپس اطراف کمر را پاکدوزی کرده درز کمر را اتو کنید. آن‌گاه زیپ را به لباس وصل نمایید (تصویر ۴-۳۶).

◀ دور تا دور کمر را کوک بزنید و از سمت بالاتنه بدوزید (تصویر ۴-۳۵).

* در یک طرف کش تکه‌ای پارچه دوخته روی آن چند جادگه بزنید و با تغییر سایز (در دوران بارداری) جادگه را عوض کنید.


واحده کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۴ / ۲-۹۱ / ۴۱ / ۲-۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۲-۹۱ / ۴۱ / ۲-۷-۹۱ و ۸۸	دوخت



تصویر ۴-۳۷

دوخت کمر بالاتنه به دامن چین وارد

تفاوت این مدل با مدل قبلی در چین دامن است. در صورتی که دامن چین دار باشد، ابتدا روی خط کمر دامن دو ردیف بدوزید (تصویر ۴-۳۷).




تصویر ۴-۳۸

سپس کمر دامن را روی درزهای پهلو، مرکز پشت و جلو سنجاق بزنید، درز کمر دامن و بالاتنه را به چند قسمت مساوی تقسیم کرده و به یک دیگر (مطابق شکل روبرو) وصل کنید (تصویر ۴-۳۸).



تصویر ۴-۴۰



تصویر ۴-۳۹

آن گاه از سمت چین، کمر دامن را بدوزید. (دقت کنید با دست یا به وسیله سوزن بلند لحاف دوزی یا پیچ گوشتی طریف چین لباس را منظم کنید). (تصویر ۴-۴۰).

دوخ کمر دامن را به آرامی بکشید تا اندازه‌ای که کمر دامن برابر کمر بالاتنه شود (تصویر ۴-۳۹).

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۴ / ۴۱ / ۲ / ۷_۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴_۶ / ۴۱ / ۲ / ۷_۹۱ و ۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴ / ۴۱ / ۲ / ۷_۹۱ و ۸۸




تصویر ۴-۴۱

دوخت کش به بالاتنه و دامن یکسره




◀ کش را به اندازه‌ی کمر شخص موردنظر (روی کمر شخص اندازه‌گیری نمایید). و عرض تقریباً «۲ تا ۱ سانتی‌متر» برش بزنید (تصویر ۴-۴۱).




تصویر ۴-۴۲

◀ در این روش، اگر بالاتنه و دامن جدا باشد، آن را همانند روش دوخت کمر جدای بدون چین انجام دهید. در هر صورت باید زیپ لباس را وصل کنید. نوار کش و کمر لباس را به چند قسمت مساوی تقسیم نمایید و روی محل‌های تقسیم شده کش را به لباس سنجاق بزنید (تصویر ۴-۴۲).



تصویر ۴-۴۴



تصویر ۴-۴۳

◀ در پایان باید لبه‌ی اضافه‌ی کش را روی زیپ «تا» کش را بکشید. سپس نوار کش و کمر را با هم بدوزید (تصویر ۴-۴۴). ماشین دوخت را روی درجه‌ی زیگزاگ بگذارید و (تصویر ۴-۴۳).

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۴ / ۲ / ۴۱ / ۷_۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴_۶ / ۲ / ۴۱ / ۷_۹۱ و ۸۸	دوخت



- ۱- سه نوع لایی را نام ببرید.
- ۲- نوار کمر لباس باید دقیقاً به اندازه‌ی و عرض باشد.
- الف - دور کمر، یک برابر عرض تمام شده
- ب - دور کمر به اضافه ۶ سانتی‌متر، دو برابر عرض تمام شده
- پ - دور کمر به اضافه ۶ سانتی‌متر، عرض تمام شده
- ت - دور کمر به اضافه ۲ سانتی‌متر، یک برابر عرض تمام شده
- ۳- نوار کمر را روی پارچه ببرید.
- ۴- معمولاً کمر لباس سانتی‌متر بیش‌تر از نوار کمر است.
- ۵- در صورتی که پارچه نوار کمر لطیف باشد عرض لایی به اندازه‌ی کمر ببریده شود.
- ۶- اندازه‌کش برای دور کمر برابر است با : دور کمر سانتی‌متر به اضافه‌ی
- ۷- در روش لیفه‌ای به جای کش، می‌توان از استفاده کرد.

خودآزمایی عملی

- ۱- روش‌های مختلف وصل نوار کمری دامن و شلوار را به صورت پاترون دوخته و دو روش را روی دامن یا شلوار بدوزید.
- ۲- روش‌های کش‌دوزی را به صورت پاترون دوخته و یک نمونه روی دامن یا شلوار بدوزید.



پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- لایی چسب پارچه‌ای، لایی پارچه‌ای
ارگاترا، زانفیکس
- ۲- ب
- ۳- راستای
- ۴- یک
- ۵- عرض
- ۶- منهای ۵ و ۷- جادرز دوخت
- ۷- کُسله

واحد کار شماره هی پنج

هدف کلی: دوخت شلوار



هدف هایی رفقاری

انتظار می‌رود فراگیرنده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف ریز دست یابد:

۱- مرحل آماده‌سازی اولیه‌ی دوخت شلوار را انجام دهد.

۲- زیپ شلوار را بدوزد.

۳- نقاب زیپ شلوار را بدوزد و زیر زیپ وصل کند.

۴- آسترکشی شلوار را انجام دهد.

واحد کار پنجم: دوخت شلوار	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۵ / ۴۱ / ۲ و ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ و ۸۸	شماره شناسایی: ۶-۷۹۱ / ۴۱ / ۲ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴ / ۴۱ / ۲ و ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ و ۸۸

دوخت شلوار




الگوی شلوار را روی راستای پارچه قرار دهید و دور تا دور الگو را با تعیین جادرز معین بچینید. پس از کوک شل و چیدن آن مراحل زیر را انجام دهید:



تصویر ۵-۱

◀ در صورتی که شلوار جیب یا پیلی نداشته باشد، ابتدا پنس‌های جلو و پشت را بدوزید. خط اتو شلوار را در جلو «تا» کرده و اتو کنید (تصویر ۵-۱).



تصویر ۵-۲

◀ درز پهلوها را کوک بزنید و بدوزید. درزها را باز نمایید و اتو بزنید (تصویر ۵-۲).



تصویر ۵-۳

◀ درز سرتاسری شلوار را از مچ تا میان پا بدوزید. این درزها را نیز باز کرده و اتو کنید (تصویر ۵-۳).



تصویر ۵-۴

◀ خط اتو شلوار را در پشت «تا» کرده و اتو کنید (تصویر ۵-۴).

واحد کار پنجم: دوخت شلوار	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازک‌بازی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۶۵-۴/۲/۴۱/۹۱-۷ و ۸۸	شماره شناسایی: ۶-۴/۲/۴۱/۹۱-۷ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷ و ۸۸




تصویر ۵-۶



تصویر ۵-۵

▲ درز فاق را از قسمت پشت تا فاق جلو کوک بزنید. در صورتی که بخواهید کمر با فاق دوخته شود (مانند شکل) فقط فاق سمت جلو را بدوزید (تصویر ۵-۶).

▲ یک طرف شلوار را به سمت روی پارچه برگردانید و داخل طرف دیگر شلوار نمایید. (دقیق کنید طرف دوم باید به سمت پشت باشد). (تصویر ۵-۵).



تصویر ۵-۸



تصویر ۵-۷


▲ (بهتر است از زیپ دندانه ۳ یا ۵ استفاده نمایید). از خط مرکزی جلو «۱ سانتی‌متر» به طرف داخل «تا» کنید. زیپ را به سمت چپ کوک بزنید و بدوزید (تصویر ۵-۸).

▲ سجاف زیپ را به طرف پشت برگردانید و کوک بزنید. درز قسمت فاق باید حدود «۱ سانتی‌متر» و عرض درز دیگر «۳ میلی‌متر» کمتر باشد (تصویر ۵-۷).

واحد کار پنجم: دوخت شلوار	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۵ و ۷-۹۱/۴۱/۲	شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲	شماره شناسایی: ۴/۲/۷-۹۱ و ۸۸



تصویر ۵-۱۰



تصویر ۵-۹

▲ از قسمت پشت، زیپ را به سجاف وصل کنید و

بدوزید (تصویر ۵-۱۰).

▲ سمت راست را «تا» کنید. دقت نمایید که خط

مرکزی جلو در هر دو طرف روی یکدیگر قرار گیرد. محل دوخت زیپ طرف راست از الگو به روی پارچه علامت‌گذاری شود (تصویر ۵-۹).



تصویر ۵-۱۲



تصویر ۵-۱۱

▲ الگوی نقاب زیپ را روی راستای پارچه قرار دهید

(به عرض ۴ سانتی‌متر و به طول جا زیپ) و بچینید. سپس نقاب را بدوزید (تصویر ۵-۱۲).


▲ روی خط علامت‌گذاری شده در روی الگوی

شلوار، خط دوخت را به صورت یک خط منحنی بدوزید. انتهای منحنی دوخته شده را چند شلال افقی بدوزید تا زیپ محکم شود (تصویر ۵-۱۱).


واحد کار پنجم: دوخت شلوار	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۵ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴	شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴	شماره شناسایی: ۴/۲/۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸



تصویر ۵-۱۳



تصویر ۵-۱۴




تصویر ۵-۱۵

◀ نقاب را به طرف روی پارچه برگردانید و لبهی خارجی آن را پاکدوزی کنید. آن گاه به پشت جا زیپ و به درز سمت چپ سنjac نموده و بدوزید (تصویر ۵-۱۴).

◀ در صورتی که بخواهید کمر با درز فاق دوخته شود، قبل از نوار کمری را به سمت راست و چپ کمر شلوار وصل کنید. آن گاه از مرکز کمر در پشت، فاق را به سمت جلو بدوزید (تصویر ۵-۱۵).

واحد کار پنجم: دوخت شلوار	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۵ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴	شماره شناسایی: ۴_۶ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴	شماره شناسایی: ۴_۶ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴



تصویر ۵_۱۶

آسترکشی شلوار

◀ معمولاً پارچه‌های فلانل یا فاستونی، به علت داشتن حرکت بدن در قسمت جلو، دچار فرسایش و تغییر فرم می‌شوند. به همین علت از کمر تا زانو شلوار را آسترکشی می‌کنند تا دوام پارچه بیشتر شود.
برای آسترکشی، الگوی شلوار را آماده کنید (تصویر ۵_۱۶).



تصویر ۵_۱۷

◀ آستری را از پارچه‌ای با استحکام و مقاومت نسبتاً خوب انتخاب کنید. برای برش آستری از الگوی کامل جلوی شلوار تا زانو (که قبلاً پیلی داده شده) استفاده نمایید (تصویر ۵_۱۷).



تصویر ۵_۱۸

◀ سر زانوی آستر را پاکدوزی کرده و آستر را همراه تکه‌ی جلوی شلوار دوبل کنید. دور تا دور آستری را به قسمت جلو کوک بزنید. علامت‌های پیلی و موازنه، دوخت زیپ و درزها را روی آستری مشخص نمایید. (تمام مراحل گفته شده برای دوخت شلوار را انجام دهید). (تصویر ۵_۱۸).

واحد کار پنجم: دوخت شلوار	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸و۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۵	شماره شناسایی: ۸۸و۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۶	شماره شناسایی: ۸۸و۷_۹۱/۴۱/۲/۴



۱- یک شلوار را به طور کامل بدوزید.

۲- آسترکشی شلوار را روی پاترون انجام دهید.



تصویر ۱۹-۵

هدف هفتم: دوخت انواع جیب



هدف های رفتاری

انتظار می‌رود فراغت‌زد، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف زیر دست یابد:

- ۱- انواع جیب را توضیح دهد.
- ۲- انواع جیب خارجی لباس را (با آستری، بدون آستری و با برگردان) بدوزد.
- ۳- انواع جیب داخل درز (درز پهلوی لباس بازیپ) را بدوزد.
- ۴- جیب داخلی جلوی شلوار را بدوزد.

واحد کار ششم: انواع جیب	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۶ / ۲_۹۱ / ۴۱ / ۲_۷_۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴_۷ / ۲_۹۱ / ۴۱ / ۲_۷_۹۱ و ۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴ / ۲ / ۹۱ / ۴۱ / ۲_۷_۹۱ و ۸۸



به طور کلی جیب‌ها در لباس‌های زنانه به دو دسته تقسیم می‌شوند: جیب‌های روی لباس (خارجی لباس) و جیب‌های توی لباس (داخلی لباس).

جیب‌های روی لباس از رو دیده می‌شوند. معمولاً از خود پارچه‌ی لباس درست می‌شوند و می‌توانند با آستر یا بدون آستر باشند. شکل جیب‌ها متفاوت است؛ جیب‌ها معمولاً مربع، مستطیل، نوک تیز یا گرد هستند و با نوار و یراق تزیین می‌شوند یا این که می‌توانند لبه‌ی برگردان یا پاکتی داشته باشند.

جیب داخل لباس معمولاً از پارچه‌ی آستری تهیه می‌شود. جیب‌ها از داخل به لباس وصل است. جیب‌های داخل لباس سه نوع‌اند:


* جیب‌هایی که در داخل درز لباس با یک چاک در درز دوخته می‌شوند.

* جیب‌های جلوی لباس تا روی باسن کوچک که از کمر به طرف درز لباس وصل است.

* جیب‌های برگردان که از رو با یک چاک در روی لباس تشخیص داده می‌شود و ممکن است ترکیبی از برگردان و جیب باشد.




جیب روی لباس (خارجی)



جیب داخل درز




جیب توی لباس (داخلی)




جیب توی لباس با
دهانه‌ی جداگانه


واحد کار ششم: انواع جیب	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۶ / ۲-۹۱ / ۴۱ / ۲-۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۷ / ۲-۹۱ / ۴۱ / ۲-۷-۹۱ و ۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴ / ۲-۹۱ / ۴۱ / ۲-۷-۹۱ و ۸۸



تصویر ۲-۶



تصویر ۳-۶



تصویر ۵-۶

جیب خارجی لباس بدون آتری



الگوی جیب را آماده کرده و روی لباس پهن کنید.

جیب را برش بزنید و دور تا دور آن را پاکدوزی نمایید. لبه‌ی جیب را به طرف پشت پارچه برگردانید و شلال بزنید (تصویر ۲-۶).

جیب با گوشه‌ی کرد



جیب را برش بزنید و پاکدوزی نمایید. لبه‌ی سجاف

بالا را به طرف پشت جیب برگردانید و بدوزید یک الگوی مقوای از جیب بیرید و در پشت جیب قرار دهید. گوشه‌های جیب را با کوک شلال ریز بزنید و نخ آن را بکشید تا کمی جمع شود و کاملاً به فرم الگو درآید (تصویر ۳-۶).

جیب با سجاف پس‌تر



پشت پارچه (سجاف)

گوشه‌ی درز



تصویر ۴-۶

سجاف جیب را به طرف پشت برگردانید (چیندن اریب گوشه‌ها باعث می‌گردد تا گوشه‌های جیب زاویه‌دار نشود). لبه‌های درز را به طرف پشت پارچه برگردانید و کوک شلال بزنید (تصویر ۵-۶).


جیب را برش بزنید و پاکدوزی نمایید. لبه‌ی سجاف را «تا» کرده و بدوزید. گوشه‌های درز را به طرف اریب بچینید (تصویر ۶-۴).

واحد کار ششم: انواع جیب	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۶ / ۴۱ / ۲ / ۹۱_۷_۸۸ و	شماره شناسایی: ۴_۷ / ۴۱ / ۲ / ۹۱_۷_۸۸ و	دوخت شماره شناسایی: ۴ / ۴۱ / ۲ / ۹۱_۷_۸۸ و

جیب خارجی لباس با آستری



* آستر باید همنگ و مناسب با پارچه باشد. در صورتی که می‌خواهید آستر از خود پارچه باشد جیب و آستر را به یک اندازه بیرید. اگر جیب با پارچه‌ی دیگر آستر می‌شود، باید طوری از پارچه‌ی آستری استفاده کنید که لبه‌ی آستری از لبه‌ی جیب بیرون نزند و دیده نشود.



تصویر ۶

جیب با آستر جداگانه



الگوی جیب را آماده کنید و سجاف را به طرف پایین و در امتداد تاخورده‌گی علامت بگذارید (بلندی سجاف ۲-۲ سانتی‌متر). تکه‌ی پایین لبه سجاف الگو آستری است (تصویر ۶-۶).



تصویر ۶-۷



تصویر ۶-۸

الگوی آستری را آماده کرده و از بالای سجاف جیب به یک دیگر سنجاق کنید و از راست و چپ با درز «نیم سانتی‌متر» بدوزید. قسمت وسط را چند سانتی‌متر باز بگذارید (تصویر ۶-۷).

سجاف و آستر را که به هم متصل شده است روی خط لبه‌ی جیب «تا» کنید. سپس دور تا دور جیب را بدوزید. اگر گوشه‌های جیب گرد هستند، ابتدا اضافی درزها را چیده سپس مثلثهای کوچکی از گوشه‌های آن بچینید تا جادرز جیب به خوبی برگردد و زاویه‌دار نشود (تصویر ۶-۸).

واحد کار ششم: انواع جیب	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۶ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴-۷	شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴-۷	دوخت شماره شناسایی: ۴ / ۲ / ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴-۷

اریب دوخته ۱/۵cm



پشت پارچه

تصویر ۶-۹

جیب روی لباس برگردان (پاکتی)

برای برگردان جیب، الگو تهیه کنید و روی پارچه برش بزنید. «۱/۵ سانتی متر» از لبه‌ی برگردان جیب را به صورت اریب دوخته و دور تا دور جیب را بدوزید، ولی خط مستقیم بالای آن را ندوخته باقی بگذارد. جادرز را باریک کنید و از گوشه‌های گرد آن، مثلث‌های کوچک درآورید (تصویر ۶-۹).



تصویر ۶-۱۰

قسمت پایین جیب را همان‌گونه که در مورد جیب‌های رو و بدون آستر گفته شد آماده کنید و سر گرد را به طرف رو برگردانید. لبه‌ی مستقیم درز را از رو پاکدوزی کنید. درز برگردان را به اندازه‌ی «۱/۵ سانتی متر» روی قسمت دهانه‌ی جیب فاصله بدهید و درز را از داخل بدوزید (تصویر ۶-۱۰).




واحد کار ششم: انواع جیب	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۶ و ۷_۹۱/۴۱/۲ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴_۷ و ۷_۹۱/۴۱/۲ و ۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۹۱/۴۱/۲ و ۷_۹۱/۴۱/۲ و ۸۸


جیب داخل درز پلوی لباس



کيسه‌های جیب را در محل اتصال جیب به لباس، وصل کنید. (سمت روی پارچه) جیب را به طرف روی لباس قرار دهید. (تصویر ۱۱-۶).



تصویر ۱۱-۶




تصویر ۱۲-۶



پشت پارچه

تصویر ۱۳-۶



تصویر ۱۴-۶

درز پلهوی جلو و پشت لباس را چرخ کنید، ولی در محل مورد نظر به اندازه‌ی طول جیب درز را ندوخته بگذارید. سپس گوشه‌های شکاف درز را محکم کنید (تصویر ۱۲-۶).

درز را باز کنید و اتو بزنید. پس از دوخت، پشت لباس باید با پشت کيسه‌های جیب «رو به روی هم» قرار گیرد (تصویر ۱۳-۶).

بقیه‌ی درز کيسه‌ی جیب را به هم سنجاق کنید، سپس دور تا دور جیب را یکسره بدوزید و گوشه‌های جیب را محکم کاری نمایید. اضافه‌ی درز کيسه جیب را با هم پاک‌دوزی کنید. سپس توسط دو چاک کوچک، جادرز پشت را در قسمت جیب، آزاد نمایید تا به خوبی روی تکه‌ی جلوی جیب منطبق شود (تصویر ۱۴-۶).

واحد کار ششم: انواع جیب	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۶ / ۴۱ / ۲ / ۷_۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴_۷ / ۴۱ / ۲ / ۷_۹۱ و ۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴ / ۴۱ / ۲ / ۷_۹۱ و ۸۸

جیب داخل درز بازی پ



زیپ را مطابق روش دوخت زیپ دو طرفه انجام دهید. زیپ را به جادرز وصل نمایید (تصویر ۱۵-۶).




تصویر ۶-۱۵



تصویر ۶-۱۶

کيسه‌ي جیب قسمت پشت که حدوداً «۲ - ۲ سانتی متر» بزرگتر از کيسه‌ي دیگر جیب است را به درز پشت لباس و لبه‌ی زیپ سنجاق کرده و آن را بدوزید. (پشت کيسه با پشت لباس هماهنگ باشد). (تصویر ۶-۱۶).



تصویر ۶-۱۸




تصویر ۶-۱۷

درزهای لبه‌ی جیب را روی هم بگذارید و دور تا دور آن را بدوزید. (مراحل بعدی مانند جیب داخل درز پهلو عمل می‌شود). (تصویر ۶-۱۸).

تکه‌ی کوچک کيسه‌ي جیب را به همین ترتیب به درز جلوی لباس و زیپ متصل سازید (تصویر ۶-۱۷).

واحد کار ششم: انواع جیب	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۶ / ۴۱ / ۲ / ۹۱_۷_۸۸ و	شماره شناسایی: ۴_۷ / ۴۱ / ۲ / ۹۱_۷_۸۸ و	دوخت شماره شناسایی: ۴ / ۴۱ / ۲ / ۹۱_۷_۸۸ و

جیب داخلی جلویی شلوار و دامن




تصویر ۶-۱۹

یک تکه سجاف جیب را «رویه رو» روی پارچه لباس قرار دهید و دور تا دور دهانه جیب را بدوزید. درزها را مرتب نمایید و اضافی درزها را بچینید. از قسمت‌های منحنی درزها، مثلث‌های کوچکی درآورید (تصویر ۶-۱۹).



تصویر ۶-۲۰

ابتدا تکه‌ی زیر کيسه‌ی جیب را زیر دهانه جیب سنجاق و سپس کوک بزنید تا ثابت بماند (تصویر ۶-۲۰).



تصویر ۶-۲۱

در قسمت پشت، دو تکه‌ی کيسه‌ی جیب را به یک دیگر دوخته، آن را پاکدوزی کنید. آن‌گاه به درز پهلو متصل نمایید (تصویر ۶-۲۱).

واحد کار ششم: انواع جیب	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۶/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸ و	شماره شناسایی: ۴_۷/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸ و	دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸ و



- ۱- یک نمونه از جیب خارجی (بدون آستری یا با آستری) را روی لباس بدوزید.
- ۲- جیب داخل درز پهلو (با زیپ یا معمولی) را روی یک مانتو بدوزید.
- ۳- جیب داخلی جلو شلوار (به روش مردانه دوزی یا معمولی) را روی یک شلوار بدوزید.
- ۴- جیب داخلی لباس با زیپ را روی لباس بدوزید.

خودآزمایی عملی

- ۱- به طور کلی جیب در لباس های زنانه به چند دسته تقسیم می شوند؟ آن ها را نام ببرید.
- ۲- جیب های روی لباس به چند صورت دوخته می شود؟
- ۳- جیب های داخل لباس چند نوع اند؟
- ۴- یک نوع از جیب های داخلی را تعریف کنید.



پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- دسته‌اند: الف) جیب‌های روی لباس (خارجی)، ب) جیب‌های توی لباس (داخلی)
- ۲- معمولاً از خود پارچه‌ی لباس درست می‌شوند و می‌توانند با آستر یا بدون آستر باشند.
- ۳- نوع
- ۴- جیب‌هایی که در داخل درز لباس با یک چاک در درز دوخته می‌شوند.

واحد کارشناسی هفت

هدف کلی: دوخت انواع مفرزی و سجاف یقه‌ی جلوی لباس



هدف های رفقاری

انتظار می‌رود فرآگیرنده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف زیر دست یابد:

۱- انواع سجاف سرخود (بادرز و بدون درز در جلوی لباس) جلو باز را بدوزد.

۲- سجاف دو تکه‌ی یقه‌های انگلیسی را بدوزد.

۳- دوخت سجاف سرخود به روش مخفی (جادگمه‌ای) را انجام دهد.

۴- انواع سجاف مخفی سرخود را بدوزد.

۵- دوخت لبه‌ی سجاف‌های منحنی را اجرا کند.


۶- انواع سجاف لباس‌های جلو بسته (یکسره ممتد، دو تکه و ...) را بدوزد.

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف بقهی جلوی لباس شماره شناسایی: ۶۷-۴-۲/۴۱/۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸	پیمانه مهارتی : توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶-۴/۲/۴۱/۴۱/۷-۹۱/۷-۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۴۱/۷-۹۱/۷-۸۸
--	---	--

قیچی رولتی



◀ این نوع قیچی، کاملاً جدید و در انواع مختلف تولید می‌شود. نوع بزرگ و سنگین آن مخصوص تولیدی‌ها و نوع کوچک‌تر و خانگی آن برای برش انواع پارچه لطیف یا ضخیم است که به راحتی کار چیدن را انجام می‌دهد (تصویر ۷-۱).




تصویر ۱-۷- صفحه برش و خطکش مخصوص آن

کیره‌ی مخصوص تیه نوار اریب




◀ این وسیله پارچه را محکم نگه می‌دارد و با کشیدن به سمت عقب، لبه نوار اریب را «تا» می‌کند. پس از اتو کردن، نوار ثابت می‌ماند. تصویر سمت راست (تصویر ۷-۳) مخصوص پارچه‌های معمولی و تصویر سمت چپ مخصوص پارچه‌های تریکوست (تصویر ۷-۴).




تصویر ۴-۷- مخصوص پارچه‌ی معمولی

تصویر ۳-۷- مخصوص پارچه‌ی تریکو

واحد کار هفتم: دوخت انواع مغزی و سجاف پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶۷_۴۱/۲۱/۴۱/۲_۹۱/۷_۸۸ و بقهی جلوی لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶_۴۱/۲۱/۴۱/۷_۹۱ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۷_۹۱ و ۸۸
---	---	---



تصویر ۷-۵



تصویر ۷-۶-۷- تهیه نوار اریب از پارچه راه راه

مغزی دوزی




طرز تهیه نوار اریب



▲ توسط خط کش مدرج مخصوص، عرض‌های معین روی پارچه‌ی اریب را مشخص کنید و بهوسیله‌ی قیچی رولتی به دقت بچینید، در موقع برش پارچه، از صفحه برش و خط کش مخصوص استفاده کنید، در غیر این صورت اریب پارچه ثابت میز قرار نگرفته و کش می‌آید، در نتیجه خطوط چیده شده یک اندازه نخواهد شد (تصویر ۷-۵).

▲ نوار اریب باید روی اریب کامل پارچه بزید شود. برای این منظور باید طول پارچه (راه پارچه) را روی عرض آن (بیراهه پارچه) قرار داد و سپس خط «تا» را قیچی کرد. حال به موازات خط چیده شده، می‌توان نوارهای اریب را تهیه نمود (تصویر ۷-۶).



تصویر ۷-۷


طریقه دوخت نوار اریب



نتهای نوارها را از طرف روی پارچه «روبه روی هم» قرار دهید و طوری کوک بزنید که در امتداد هم واقع شوند. (درزهای نوار اریب روی راسته پارچه می‌باشد).

◀ درز را چرخ کنید (بخیه‌ی ماشین دوخت را روی درجه‌ی ریز قرار دهید). سپس درز را باز نموده و اتو کنید (تصویر ۷-۷).

◀ برای آماده کردن نوار اریب پارچه‌ی نوار باید به مقدار کافی و عرض آن «۴ برابر» عرض «تمام شده» مغزی باشد (تصویر ۷-۸).



تصویر ۷-۸


◀ $\frac{1}{4}$ عرض نوار را از طرفین «تا» کرده و اتو کنید

(تصویر ۷-۹).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف
بچه‌ی جلوی لباس
شماره شناسایی: ۶۷_۴۱/۲۱/۴۱/۲_۸۸ و ۹۱/۷_۷

پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه
شماره شناسایی: ۴_۶۷_۷_۹۱/۴۱/۲/۴۱/۲ و ۸۸


استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۴۱/۲ و ۷_۹۱/۷_۷



تصویر ۷_۱۰


مغزی یا نوار اریب

◀ قسمت روی نوار را روی پارچه قرار دهید و جادرز پارچه را کاملاً مساوی جادرز نوار بگیرید. نوار را به آرامی قدری بکشید و بدوزید (تصویر ۷_۱۱).



تصویر ۷_۱۱

◀ « $\frac{1}{4}$ » لبه‌ی مغزی را «تا» کنید و در قسمت پشت به بخیه‌ی ماشین دوخت آن را پس‌دوزی نمایید. دقت کنید که ضخامت جادرز مغزی همیشه باید مساوی عرض مغزی باشد. جادرز کم عرض تراز عرض مغزی باعث پیچ و تاب، ناصافی و نازیبا شدن مغزی می‌شود (تصویر ۷_۱۲).




تصویر ۷_۱۲

◀ به جای پس‌دوزی با دست می‌توانید از قسمت روی پارچه، نوار را بدوزید (تصویر ۷_۱۲).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف
بچه‌ی جلوی لباس
شماره شناسایی: ۶۷_۴۱/۲۱/۴۱_۹۱/۷_۸۸

پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه
شماره شناسایی: ۶_۴۱/۲۱/۴۱_۷_۹۱/۸۸


استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۴۱_۷_۹۱/۸۸




تصویر ۷-۱۳

مغزی ساده

با نواری که مانند «نوار اریب آماده» حاضر کرده‌اید، لبه‌ی پارچه را میان نوار اریب قرار دهید و لبه‌ی نوار را طوری بدوزید که هر دو لبه‌ی آن یک‌بار تا انتهای مغزی دوخته شود (تصویر ۷-۱۳).




تصویر ۷-۱۵



تصویر ۷-۱۴


اگر می‌خواهید گوشه‌ی لباس، مغزی شود مانند شکل‌های رویه‌رو گوشه‌ی مغزی را آماده کنید (تصاویر ۷-۱۴ و ۷-۱۵).



تصویر ۷-۱۶


برای دوخت گوشه‌های منحنی مغزی ساده، عیناً مانند شکل قبل عمل نمایید؛ با این تفاوت که در قسمت گوشه‌ها، زاویه منحنی را کوک شلال ریز بزنید، آن را کمی جمع کرده و بدوزید (تصویر ۷-۱۶).

<p>واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۷</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۸۸</p>
--	---	---




تصویر ۷-۱۸

▲ نوار اریب را از سمت روی پارچه «روبه روی هم» قرار دهید. قدری نوار را بکشید و درست مانند یک خط صاف عمل کنید و آن را مستقیم بدورزید. (در موقع دوختن نوار در زیر و پارچه اصلی در رو قرار می‌گیرد). (تصویر ۷-۱۸).




تصویر ۷-۱۷

▲ مکانی که قرار است مغزی به آن دوخته شود را با علامت مشخص کنید. گوشه‌ی داخلی را چرت زده و به محل چرت، لاک بی‌رنگ* بزنید تا پارچه ریش نشود (تصویر ۷-۱۷).



تصویر ۷-۲۰



تصویر ۷-۱۹

▲ اگر پهنهای نوار اریب دوخته شده، کاملاً به طرف رو اضافه‌ی نوار را در گوشه روی هم بگذارید به طوری که نوار به صورت یک زاویه قائم درآید سپس آن را سنجاق کرده و پس دوزی کنید (تصویر ۷-۱۹).


* طرز ساختن لاک بی‌رنگ: آسیتون و چسب مایع را (مانند چسب‌هایی با نام رازی یا ملی) در ظرف کوچک درسته ببریزید و مخلوط کنید. سپس به وسیله‌ی برس کوچکی روی گوشه‌های چرت زده بزنید.

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف بچه‌ی جلوی لباس شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۷ و ۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲/۴
--	---	--

مغزی بر جست




این نوع مغزی معمولاً در پوشاسک صخیم خانم‌ها یا پوشاسکی که به اصطلاح به شیوه‌ی «مردانه‌دوزی» دوخته می‌شود، کاربرد دارد. به جز پارچه‌های خیلی لطیف و نازک، می‌توان این دوخت را روی پارچه‌های دیگر اجرا کرد.




تصویر ۷_۲۱

◀ **نوار قیطانی** مناسب با ضخامت پارچه را انتخاب کنید و آن را لای نوار ارب قرار دهید. آن گاه با پایه‌ی زیپ‌دوزی و درجه‌ی درشت پهلوی نوار را بدوزید (تصویر ۷_۲۱).




تصویر ۷_۲۳



تصویر ۷_۲۲

▲ **تکه‌ی سجاف را «روبه‌روی» تکه‌ی قبلی قرار دهید (مغزی روی آن تکه دوخته شود).** سجاف پارچه را در زیر قرار دهید و خط دوخت شده قبلی را دوباره بدوزید (تصویر ۷_۲۳).


◀ **ضخامت نوار دوخته شده با قیطان، باید بیرون درز قرار گیرد.** در گوشه‌ها، نوار را چرت بزنید آن گاه به دوختن ادامه دهید (تصویر ۷_۲۲).



تصویر ۷_۲۴

◀ **پارچه را به سمت رو برگردانید و اتو کنید.** آن گاه روی پارچه را به فاصله «۲-۳ میلی‌متر» از درز، روی نوار را بدوزید. باید درجه‌ی دوخت ماشین دوخت روی «درجه‌ی درشت» تنظیم گردد (تصویر ۷_۲۴).

<p>واحد کار هفتم: دوخت انواع مغزی و سجاف یقهی جلوی لباس</p> <p>شماره شناسایی: ۶۷-۴-۲/۴۱/۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۶-۴/۲/۴۱/۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸</p>
--	---	---



تصویر ۷-۲۵

مغزی برجسته روی درزهای صاف

کاربرد این نوع مغزی در دوختهای راسته مانند قسمت‌های درز بهلوی شلوار، درز روی آستین، دمپای شلوار و مج آستین استفاده می‌شود. مغزی در داخل درز قرار می‌گیرد و دوخته می‌شود. سپس آن را به یک طرف خوابانده و دوخته می‌شود (تصویر ۷-۲۵).



تصویر ۷-۲۶

مغزی برجسته و حلقة آستین و حلقتکردن

این نوار مغزی مانند مغزی برجسته در روش قبلی تهیه می‌شود. پس از آماده کردن نوار مغزی، آن را به قسمت حلقة گردن یا آستین بدوزید. در قسمت انحنای حلقة‌ها باید مثلث‌های کوچکی درآورید (تصویر ۷-۲۶).




<p>واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف پیچه‌ی جلوی لباس</p> <p>شماره شناسایی: ۶۷_۴۱/۲_۴۱/۹۱_۷۸ و ۸۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۶_۴۱/۲_۴۱/۹۱_۷۸ و ۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>شماره شناسایی: ۴_۲/۴۱/۹۱_۷۸ و ۸۸</p>
--	--	---

یک نوع سجاف گوشه‌ی خارجی




تفاوت این سجاف با مغزی قبلی در «پهنای نوار و جادرز» است. در اینجا پهنای مغزی می‌تواند بیشتر از جادرز باشد.




تصویر ۷_۲۷

◀ نوار را از سمت روی پارچه «روبه روی هم» قرار دهید. یک ضلع نوار را تا «یک سانتی‌متر»، به انتهای جادرز باقی‌مانده بدوزید (تصویر ۷_۲۷).



تصویر ۷_۲۹




تصویر ۷_۲۸

▲ نوار را به پشت برگردانید و پس‌دوزی کنید. سپس گوشه‌هایش را به علت شکل هلالی آن با کوک شلال کمی جمع نمایید و پس‌دوزی کنید (تصویر ۷_۲۹). آید. دوباره ضلع بعدی نوار را بدوزید (تصویر ۷_۲۸).

<p>واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف یقه‌ی جلوی لباس</p> <p>شماره شناسایی: ۶۷-۴-۲/۴۱/۴۱/۷-۹۱ و ۸۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۶-۴/۲/۴۱/۷-۹۱ و ۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۷-۹۱ و ۸۸</p>
--	--	--




سجاف سرخود



تصویر ۷-۳۰

▲ روی خط مرکزی جلو، اندازه‌ی دکمه‌خور و پهنه‌ی سجاف یقه را مشخص کنید. این سجاف برای یقه‌های جدا مانند شکاری، فرنچ، شمیزیه و انگلیسی سرخود مناسب است. سجاف باید در حدود «۵/۰ سانتی‌متر» کوچک‌تر از لباس باشد. خط مرکزی جلو و خط سجاف را کوک شل بزنید (تصویر ۷-۳۰).



تصویر ۷-۳۲

◀ در صورتی که بخواهید این نوع سجاف را برای یقه‌های فرنچ، بب، شکاری و کراواتی استفاده کنید، باید سجاف را به سمت پشت پارچه برگردانید و لبه‌ی لباس را تا خط مرکزی جلوی لباس بدوزید. گوشه‌ی لبه




تصویر ۷-۳۱

◀ لایی را به اندازه الگوی سجاف برش بزنید و آن را روی سجاف قرار دهید. لبه‌ی جلو را «تا» کنید و کوک بزنید. تا این مرحله از کار را می‌توانید برای یقه‌ی آخوندی، شمیزیه و... استفاده کنید (تصویر ۷-۳۱).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف یقهی جلوی لباس شماره شناسایی: ۴-۶۷ و ۸۸ و ۷-۹۱ و ۴۱/۲/۴	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴-۶ و ۸۸ و ۷-۹۱ و ۴۱/۲/۴	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴-۶ و ۸۸ و ۷-۹۱ و ۴۱/۲/۴
--	---	---




تصویر ۷-۳۴




تصویر ۷-۳۳

◀ لایی را آماده کنید. سپس آن را روی تکه‌ی سجاف وصل کنید. درز لبه‌ی جلو و سجاف را چرخ کنید. اضافی درز و لایی را جدا نموده و درز را به ترتیب «۶ میلی‌متر و ۳ میلی‌متر» کم نمایید. درز لبه را اتو بزنید و سپس به طرف پشت برگردانید (تصویر ۷-۳۴).

◀ الگوی آن عیناً مانند روش قبلی است؛ با این تفاوت که سجاف از لبه‌ی جلو لباس جداست (تصویر ۷-۳۳).




تصویر ۷-۳۵




◀ سجاف بالای این یقه‌ها را می‌توان تا حدود «۴ سانتی‌متر» پایین‌تر از خط شکستت به لباس وصل کرد. سجاف بالا جداگانه آماده می‌شود. الگو را مطابق شکل آماده سازید (تصویر ۷-۳۵).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف یقهی جلوی لباس شماره شناسایی: ۶۷_۴۱/۲۱/۴۱/۲_۹۱/۷_۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴_۶۷_۷_۹۱/۴۱/۲_۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۷_۹۱/۴۱/۲
--	--	---




تصویر ۷-۳۷



تصویر ۷-۳۶

▲ درز را در گوشه‌ی داخلی اریب نمایید. اضافی لایی و درزها را به ترتیب «۶ میلی‌متر و ۳ میلی‌متر» بچینید. درز را باز کرده و آتو کنید (تصویر ۷-۳۷).

▲ لایی را روی سجاف‌ها قرار دهید و وصل کنید. اگر پارچه ظرف است، می‌توانید لایی را در قسمت یقه به بالاتنه‌ی لباس وصل کنید. درز افقی دو سجاف را به یکدیگر وصل نموده و بدوزید (تصویر ۷-۳۶).



تصویر ۷-۳۸


◀ درز را باز نموده و سجاف‌ها را تا نقطه‌ی موازنی دال یقه بدوزید. گوشه‌ی درز را اریب بچینید. مراحل بعدی در اتصال یقه‌ی انگلیسی گفته شده است (تصویر ۷-۳۸).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف یقه‌ی جلوی لباس شماره شناسایی: ۴-۶۷ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۷-۹۱ و ۴/۲/۷-۹۱
---	---	---

سجاف مخنی بليطي



تصویر ۷-۴۰



مثلث‌های کوچک چیده شود.

تصویر ۷-۳۹

◀ سجاف و لابی را به روش سجاف سرخود آماده کنید (تصویر ۷-۴۰).



تصویر ۷-۴۱

▲ الگوی سجاف بليطي را به طول مورد نظر و به عرض «۵ سانتی متر» و با برش منحنی در قسمت پایین سجاف آماده کنید. آن را روی دولای پارچه (بسته یا باز) قرار دهید و پارچه را برش بزنید. دور تا دور سجاف را بدوزید و آن را به اندازه‌ی «۵ سانتی متر» ندوخته بگذارید. از قسمت منحنی، مثلث‌های کوچک درآورید و اتو کنید (تصویر ۷-۳۹).


▲ سجاف را به طرف روی پارچه برگردانید. با دقت اتو کنید. جادکمه‌های عمودی را روی خط مرکزی جلو بليطي بزنید. بليطي را به فاصله‌ی «۵/۰ سانتی متر» دورتر از لبه‌ی لباس قرار دهید و کوک بزنید و از طرف روی لباس لبه‌ی خارجی بليطي را بدوزید. فاصله‌ی بین جادکمه‌ها را با چند بست ثابت کنید (تصویر ۷-۴۱).

<p>واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف یقهی جلوی لباس</p> <p>شماره شناسایی: ۷-۶۷ / ۴۱ / ۲ / ۴-۶۷ و ۸۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴-۶ و ۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>شماره شناسایی: ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴</p>
--	--	---


یک نوع سجاف مخفی (جادکمه ای)



این سجاف اگر با حوصله و سلیقه انجام شود، بسیار زیباست.




تصویر ۷-۴۳



تصویر ۷-۴۲

▲ روی تکه‌ی سجاف مخفی از لبه‌ی جلوی لباس «۱ سانتی‌متر» به طرف داخل و به اندازه‌ی «عرض ۱ سانتی‌متر» و «طول ۴ سانتی‌متر» کمتر از طول تکه‌ی سجاف مخفی (۲ سانتی‌متر در بالا و پایین) روی سجاف علامت بگذارید (تصویر ۷-۴۳).




تصویر ۷-۴۴

▲ سجاف و لایی را به روش سجاف سرخود آماده کنید. خطوط مرکز جلو، دکمه‌خور، سجاف و خط چرخکاری سجاف را روی پارچه با کوک مشخص کنید. تکه‌ی پارچه‌ای به «عرض ۱۰ سانتی‌متر» و «۳-۲ سانتی‌متر» کوتاه‌تر از طول سجافی که دوخته می‌شود را از پارچه‌ی خود لباس برش بزنید. سجاف مخفی را روی سجاف لباس «رویه‌روی هم» قرار دهید (تصویر ۷-۴۲).

◀ دور تا دور «عرض ۱ سانتی‌متر» را بدوزید (شبیه به جادکمه). وسط جادکمه بزرگ را بچینید و «۵۰° سانتی‌متر» مانده به گوشه‌ها، آن را به صورت اریب بیرید (تصویر ۷-۴۴).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه یقه‌ی جلوی لباس شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۷ و ۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۷ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲/۴
---	--	--



تصویر ۷_۴۶




تصویر ۷_۴۵

▲ گوشه‌های مثلثی شکل سجاف مخفی را بدوزید.
روی سجاف جادکمه‌ها را مشخص کنید (تصویر ۷_۴۶).

سجاف مخفی سرخو


این نوع سجاف نیازی به تکه‌ی جداگانه که روی سجاف اصلی لباس وصل می‌شود نداشته و با اضافه نمودن به سجاف به دست می‌آید.



تصویر ۷_۴۸

◀ از خط مرکزی
جلو اندازه‌ی دکمه‌خور را مشخص کنید. اندازه‌ی سجاف اصلی برابر است با دکمه‌خور به اضافه‌ی ۱ سانتی‌متر، از سجاف اصلی لباس، به اندازه‌ی دو سجاف دیگر بیرون رفته سجاف جادکمه و سجاف زیر جادکمه به دست می‌آید (تصویر ۷_۴۸).

▲ سجاف را با دقت «تا» بزنید و آن را به طرف داخل سجاف لباس رد کنید. گوشه‌های این جادکمه بزرگ را بکشید و لبه‌ی سجاف مخفی را به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» «تا» کنید، روی آن را کوک بزنید تا ثابت بماند و با دقت زیاد اتو کنید (تصویر ۷_۴۵).



تصویر ۷_۴۷

◀ جادکمه‌ها باید قبل از وصل سجاف به لباس دوخته شود. پس از دوخت جادکمه‌ها، از طرف روی لباس، خط چرخ سجاف را با دقت بدوزید و اتو بزنید. فاصله‌ی جادکمه‌ها را به وسیله‌ی بست به لباس ثابت نگهدارید (تصویر ۷_۴۷).

<p>واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف یقهی جلوی لباس</p> <p>شماره شناسایی: ۴۱/۲/۶۷ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴۸ و ۸۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴۱ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴۶</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴۱ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴۶</p>
---	---	---



تصویر ۷-۵۱



تصویر ۷-۵۰



تصویر ۷-۴۹

▲ خط سجاف جادکمه را

به طرف خط سجاف اصلی «تا» نموده، فاصله‌ی بین جادکمه را مانند روش قبلی بست بزنید (تصویر ۷-۵۱).

▲ سجاف اصلی را روی لبه


جلو «تا» کنید، کوک زده اتو نمایید. درز وسط سجاف جادکمه و سجاف اصلی را از قسمت روی لباس بدوزید. روی سجاف جادکمه، «جادکمه‌های عمودی» بزنید (تصویر ۷-۵۰).

▲ خطوط مرکز جلو،

دکمه‌خور، سجاف اصلی، سجاف جادکمه و سجاف زیر جادکمه را کوک بزنید. لبه‌ی پایین لباس را بدوزید و اتو کنید. سجاف زیر جادکمه را تا کرده کوک زده اتو کنید (تصویر ۷-۴۹).



تصویر ۷-۵۳



تصویر ۷-۵۲

▲ قسمت دکمه‌خور لباس در حلقه‌ی یقهی گرد را

نیز چرخ کنید. درزهای دکمه‌خور لباس و دکمه‌خور سجاف را به طرف روی پارچه برگردانید و مانند روش قبلی انجام دهید (تصویر ۷-۵۳).


روش دیگر سجاف مخفی سفره

◀ این مدل دقیقاً مانند روش قبلی اجرا می‌شود؛ فقط باید توجه کرد برای یقه‌هایی که دکمه‌خور در قسمت یقه ترسیم نمی‌شود (مانند شکاری، بب، یقه چینی و...)، قبل از این که سجاف زیر جادکمه را به طرف پشت برگردانید آن را به طرف روی پارچه برگردانید و لبه‌ی درز یقه تا دکمه‌خور را بدوزید (تصویر ۷-۵۲).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف
یقهی جلوی لباس
شماره شناسایی: ۴-۶۷ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۷ و ۸۸

پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه
شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۷ و ۸۸


استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۷ و ۸۸




تصویر ۷-۵۴

سجاف دوبل

◀ این روش به علت استفاده نکردن از لایی، باید در قسمت دکمه خور مقاومت لازم جهت دوخت دکمه و جادکمه را داشته باشد. به همین علت، پس از سجاف لباس، یک تکه برای زیر سجاف، برابر با سجاف اصلی ترسیم کنید. این روش در پیراهن‌های شمیزیه بیشترین کاربرد را دارد (تصویر ۷-۵۴).



◀ خط زیر سجاف را «تا» کنید و کوک بزنید. سپس خط سجاف را «تا» نمایید، کوک بزنید و (سجاف دولاست) اتو کنید. لبهی پیراهن را تودوزی نمایید. دور تا دور سجاف را بدوزید، یقه را وصل کنید (تصویر ۷-۵۵).



تصویر ۷-۵۵

سجاف دوبل یقه‌های بب یا شکاری

◀ برای یقه‌هایی مانند شکاری و بب، قسمت دکمه خور در حلقه‌ی گردن باید دوخته شود. مراحل بعدی دوخت شکل روبرو عیناً مانند روشن قبلي است (تصویر ۷-۵۶).


تصویر ۷-۵۶

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف
یقه‌ی جلوی لباس
شماره شناسایی: ۴-۶۷ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه
شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

لبه‌ی سجاف منحنی



تصویر ۷-۵۷

◀ لبه‌ی خارجی سجاف را پاکدوزی کنید. لبه‌های منحنی سجاف نباید قبل‌اً چیده شود. باید لبه‌های منحنی روی سجاف ترسیم شود. سجاف و لباس را رو به روی هم کوک بزنید (تصویر ۷-۵۷).



تصویر ۷-۵۸

◀ لبه‌های منحنی سجاف را بدوزید درزها را به ترتیب «۶ و ۳ میلی‌متر» کم کنید. از قسمت‌های منحنی، مثلث‌های کوچکی بچینید و جدا کنید (تصویر ۷-۵۸).




تصویر ۷-۵۹

◀ سجاف را به طرف پشت برگردانید. درز را به طرف داخل بغلتانید و لبه‌های سجاف را کوک‌های جسته بزنید تا ثابت بماند. سپس لبه‌ها را با دقت اتو بزنید (تصویر ۷-۵۹).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف
یقهی جلوی لباس
شماره شناسایی: ۴-۶۷ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه
شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴


استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴



سجاف لباس های جلوسته



روش اول: روی الگوی جلوی لباس از خط مرکزی جلو به اندازه‌ی «۱/۵ سانتی‌متر» و طول دلخواه به‌طرف چپ بیایید و روی الگو علامت بگذارید. الگو را روی پارچه بگذارید و برش بزنید. از قسمت پشت پارچه در انتهای چاک سجاف، لایی‌ای به «عرض ۸ سانتی‌متر» و «طول ۳ سانتی‌متر» قرار دهید (تصویر ۷-۶۰).



تصویر ۷-۶۱


◀ تکه‌ای از راسته پارچه به اندازه‌ی «۹ سانتی‌متر» و به طول «۳ سانتی‌متر» بلندتر از چاک سجاف برش بزنید (تصویر ۷-۶۱).




◀ در قسمت پشت سجاف به اندازه‌ی «۶ سانتی‌متر» لایی قرار دهید. وسط لایی (۳ سانتی‌متر) را روی خط چاک بالاتنه با هم مماس کنید. حال دو طرف چاک را به فاصله‌ی «۲ تا ۳ میلی‌متر» از لب چاک بدوزید. حال سجاف را در فاصله میان چاک بچینید. «۱ سانتی‌متر» انتهای چاک به صورت اریب چیده شود (تصویر ۷-۶۲).

تصویر ۷-۶۲


<p>واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۷ و ۸۸/۷-۹۱/۴۱/۲/۴</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸/۷-۹۱/۴۱/۲/۴</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p>
---	---	---



◀ سجاف را از چاک به طرف پشت برگردانید. درز را به طرف پشت بغلتانید و درز آن را اتو کنید. درز سمت راست سجاف را از روی لباس بدوزید (تصویر ۷-۶۳).



▲ تکه‌ی سجاف سمت چپ (محل دوخت دکمه) را روی خط لایی «تا» کنید و کوک بزنید. لایی زیر چاک باعث مقاومت بیشتر پارچه می‌شود (تصویر ۷-۶۴).



◀ روی پارچه، از سمت چپ (محل دوخت دکمه) تا سجاف سمت راست (محل دکمه‌خور) را بدوزید. جادکمه سجاف را دقیقاً روی خط مرکزی جلو و به صورت عمودی علامت‌گذاری نمایید و با ماشین دوخت جادکمه بدوزید (تصویر ۷-۶۵).


واحد کار هفتم: دوخت انواع مغزی و سجاف یقهی جلوی لباس شماره شناسایی: ۶۷-۴۱/۲-۴۱/۹۱-۷-۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶-۴۱/۲-۴۱/۹۱-۷-۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸
--	--	---

روش دوم: سجاف یکسره ممتد




این سجاف شبیه به سجاف یکسره ممتد آستین است.

◀ الگوی بالاتنه و محل چاک باید مانند روش قبلی روی الگو پیاده شود. قبل از برش چاک، لایی را روی سمت پشت پارچه در انتهای چاک بحسابانید. تکه‌ای از راسته‌ی پارچه به عرض «۶ سانتی متر» و به طول «۲ برابر چاک آستین» بیرید. چاک بالاتنه را بچینید. پارچه‌ی سجاف را رو به روی پارچه‌ی بالاتنه قرار دهید و مانند یک درز ممتد کوک بزنید. حال، درز را از سمت چاک زیر پایه‌ی چرخ بگذارید تا بتوانید دقیق بدوزید. عرض درز در محل رأس چاک باریک‌تر خواهد بود (تصویر ۷-۶۶).



تصویر ۷-۶۶


◀ جادرز را به طرف سجاف بخوابانید. سپس لبه‌ی سجاف را «تو» بگذارید و کوک بزنید (تصویر ۷-۶۷).



تصویر ۷-۶۷




تصویر ۷-۶۹



تصویر ۷-۶۸

▶ سجاف رو (محل جادکمه) را به طرف پشت لباس بخوابانید و لبه‌های سجاف را بدوزید (تصویر ۷-۶۸).


واحد کار هفتم: دوخت انواع مغزی و سجاف پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴-۶۷ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴-۶۷ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴-۶۷ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۸۸
---	--	--



تصویر ۷-۷۰


روش سوم: لباس های جلوسته

◀ به اندازه‌ی $1/5$ سانتی‌متر در طرفین خط مرکزی جلو (پهناه سجاف) و به طول چاک را روی الگو علامت‌گذاری کنید. الگو را روی پارچه بگذارد. علامت‌های آن را روی پارچه مشخص کنید (تصویر ۷-۷۰).



تصویر ۷-۷۱


◀ دو تکه از راسته‌ی پارچه به عرض 6 سانتی‌متر و طول چاک به اضافه‌ی 3 سانتی‌متر سجاف بزنید و $\frac{1}{2}$ سجاف را لایی قرار دهید (تصویر ۷-۷۱).




تصویر ۷-۷۲

◀ دو تکه‌ی سجاف را رو به روی بالاتنه قرار دهید. حال درز سجاف و چاک را با دقت چرخ کنید. از طرفین مرکز جلو 1 سانتی‌متر و 1 سانتی‌متر مانده به رأس چاک یک مستطیل کوچک درآورید (تصویر ۷-۷۲).

<p>واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف بچه‌ی جلوی لباس</p> <p>شماره شناسایی: ۶۷_۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸_۹۱/۴۱/۲/۴</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۶_۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸_۹۱/۴۱/۲/۴</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p>
---	--	---




تصویر ۷_۷۴




تصویر ۷_۷۳

▲ لبه‌های سجاف را «تا» کرده و اتو کنید. اضافه لایی در درزها را بچینید (تصویر ۷_۷۴).

▲ پشت پارچه در قسمت انتهای چاک یک تکه لایی قرار دهید. در انتهای چاک دو سنjac قرار داده و گوشه‌ها را در چاک اریب دهید (تصویر ۷_۷۳).



تصویر ۷_۷۶




تصویر ۷_۷۵

▲ سجاف‌ها را روی هم قرار دهید و از سمت پشت پارچه، قسمت انتهای چاک با سجاف‌ها را بدوزید (تصویر ۷_۷۶).


▲ سجاف را به طرف پشت برگردانید. درز سجاف را به طرف پشت کوک بزنید و به بخیه‌های ماشین دوخت پس دوزی کنید (تصویر ۷_۷۵).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف یقهی جلوی لباس شماره شناسایی: ۶۷_۴_۲/۴۱/۴۱/۲_۸۸ و ۹۱_۷_۷	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶_۴/۲/۴۱/۴۱/۷_۹۱ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۴۱/۷_۹۱ و ۸۸
--	--	--

روش چهارم



تصویر ۷_۷۸




تصویر ۷_۷۷

▲ سپس سجاف جادکمه را به طرف روی پارچه برگردانید. درز لبه سجاف را «تو» بگذارید و دور تا دور سجاف را چرخ کنید. جادکمه های سجاف را به طور عمودی چرخ نمایید. درز انتهای لباس را روی سجاف زیری (سجاف دکمه) قرار دهید، سجاف جادکمه را روی آن بگذارید و انتهای سجاف را بدوزید (تصویر ۷_۷۸).

▲ می توانید درز انتهای سجافی را که رو قرار گرفته بدوزید (سجاف جادکمه) و گوشهای آن را اریب بچینید (تصویر ۷_۷۷).

روش پنجم



تصویر ۷_۷۹

◀ روشهای قبلی برای یقه هایی که دکمه خور آنها روی یقه قرار گرفته (مانند یقهی فرنج، یقه شمیزیه و مردانه) مناسب است ولی یقه هایی که مانند یقه بب یا شکاری دکمه خور ندارد باید لبهای بالایی سجاف آنها را تا مرکز جلو بدوزید. سپس مانند روشهای قبلی مراحل دوخت را انجام دهید (تصویر ۷_۷۹).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف یقه‌ی جلوی لباس شماره شناسایی: ۴-۶۷ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴-۶۷ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸
---	---	--



- ۱- طریقه‌ی آماده‌سازی نوار اریب را روی پارچه انجام دهید.
- ۲- نوار اریب را روی تکه‌ی پارچه‌ای به صورت مغزی گوشه‌های داخلی و خارجی بدوزید.
- ۳- مغزی با روش‌های مختلف از قبیل یک‌لا، مغزی ساده و مغزی برجسته را روی پارچه نمونه بدوزید.
- ۴- سجاف سرخود (با درز یا بدون درز) را بدوزید.
- ۵- سجاف دو تکه‌ی یقه انگلیسی را روی یک لباس انجام دهید.
- ۶- سجاف مخفی را روی یک بلوز اجرا کنید.
- ۷- سجاف مخفی (جادکمه‌ای) را روی یک مانتو بدوزید.
- ۸- انواع دیگر سجاف مخفی سرخود را انجام دهید.
- ۹- سجاف لباس‌های جلو بسته را بدوزید.



واحد کار شماره می هشت

هدف گلی: دوخت انواع یقه



هدف های رفتاری

انتظار می‌رود فرآگیرنده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف ریز دست یابد:

- ۱- انواع یقه‌ی ساده خطی (گرد، چهارگوش و هفت) همراه با سجاف آنان را بدوزد.
- ۲- سجاف‌های یکسره حلقه‌ی آستین و یقه را بدوزد.
- ۳- دوخت یقه بب را انجام دهد.
- ۴- دوخت یقه‌ی ایستاده (فرنچی، سرداری، چینی و...) را اجرا کند.
- ۵- یقه‌ی مردانه‌ی پایه‌ی جدا و سر خود را بدوزد.
- ۶- دوخت یقه‌ی انگلیسی دو تکه را انجام دهد.
- ۷- دوخت انواع یقه آرشال و شال را انجام دهد.
- ۸- دوخت یقه‌ی انگلیسی قابل تبدیل به شکاری را اجرا کند.
- ۹- یقه‌ی کراواتی را بدوزد.

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۶۸	شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴	دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴



طریقی دوخت سجاف یقه و حلقه آستین

* برای برش سجاف یقه، ابتدا الگوی یقه را دقیقاً رسم کنید. سپس از آن الگو - با رعایت تغییراتی جهت برش سجاف - استفاده نمایید. معمولاً سجاف را به تناسب ضخامت پارچه، قدری کوچکتر از یقه و نیز به «راه» پارچه می‌برند. (خطوط مرکزی جلو و پشت باید روی راستای پارچه قرار گیرد).



تصویر ۱

پس از برش سجاف یقه، درز سرشاره‌های سجاف را بدوزید (تصویر ۱-۸).



تصویر ۳




تصویر ۲

درز سرشاره سجاف را باز کرده و اتو کنید. سپس سجاف را روح لباس قرار دهید؛ به طوری که روح سجاف به روی پارچه‌ی لباس باشد. دور حلقه‌ی یقه را چرخ کنید. جادرز را باریک نموده و به فاصله‌های مشخص، مثلث‌های کوچکی از داخل آن خارج کنید (تصویر ۲-۸).

▲ درز دوخته شده یقه را به طرف سجاف «تا» نمایید، روی بالشک اتو بگذارید و با نوک اتو به ملایمت اتو کنید (تصویر ۳).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازک‌بازی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۶۸_۴_۴۱/۲_۷_۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۶_۴_۴۱/۲_۷_۹۱ و ۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴_۴۱/۲_۷_۹۱ و ۸۸



تصویر ۸-۴

◀ سجاف را به طرف داخل «تا» بزنید و درز را به طرف داخل بغلتایند. سپس لب آن را بدوزید و به سمت پشت برگردانید (تصویر ۸-۴).



تصویر ۸-۵

◀ یقه هفت مانند روش یقه گرد دوخته می‌شود؛ با این تفاوت که محل انتهای هفت را چرت بزنید (تصویر ۸-۵).



تصویر ۸-۶



تصویر ۸-۷


◀ لایی را روی قسمت پشت لباس، در محل انتهای یقه هفت بچسبانید (تا دوام این قسمت – بعد از چرت زدن – بیشتر شود) (تصویر ۸-۶).

◀ مراحل بعدی دوخت سجاف عیناً مانند روش یقه گرد دوخته می‌شود (تصویر ۸-۷).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۸ / ۲/۴۱ / ۴۱/۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۲/۴۱ / ۴۱/۷-۹۱ و ۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱ / ۴۱/۷-۹۱ و ۸۸

پاکدوزی خارجی سجاف

لبه سجاف را می‌توان به روش‌های مختلف دوخت، رایج‌ترین روش پاکدوزی لبه سجاف، پاکدوزی به‌وسیله زیگزاگ ماشین دوخت یا اورلوك است.




تصویر ۸-۹

تصویر ۸-۸

▲ لبه سجاف را حدود «۶ میلی‌متر» به طرف داخل رفته و می‌دوزید. سپس به‌وسیله قیچی زیگزاگ لبه سجاف را می‌چینید (تصویر ۸-۹).

▲ لبه سجاف را حدود «۴ میلی‌متر» به داخل «تا» کرده و می‌دوزید (تصویر ۸-۸).




تصویر ۸-۱۰

◀ دوخت نوار ارب که از پارچه ظریف تهیه شده برای درزهای پارچه‌های کلفت با ضخامت زیاد استفاده می‌شود (تصویر ۸-۱۰).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه شماره شناسایی: ۶۸-۴-۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه شماره شناسایی: ۶-۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸
---	--	---

سجاف حلقه‌ی یقه و جلوبرست (چاکدار)




تصویر ۸-۱۲



تصویر ۸-۱۱

لبه‌ی آزاد سجاف را تمیزدوزی کنید. درز سرشاره‌ی سجاف را بدوزید و آن را از طرف رو، روی پارچه‌ی لباس قرار دهید و از سمت یقه کوک بزنید و بدوزید (تصویر ۸-۱۲).

الگوی سجاف را رسم کنید. راه پارچه را در نظر بگیرید و با دقت، مرکز سجاف را روی راه پارچه قرار دهید و سجاف را یکسره بیرید (تصویر ۸-۱۱).



تصویر ۸-۱۴



تصویر ۸-۱۳

درز سجاف را روی بالشتک اتو کنید. سپس سجاف را به طرف داخل برگردانید. جادرز را به طرف پشت لباس بغلتانید. کوک بزنید و اتو کنید. در صورت لزوم، سجاف را به لباس (در سرشاره‌ها) بست بزنید (تصویر ۸-۱۴).


جادرز حلقه‌ی یقه را باریک کنید و مثلث‌های کوچکی از داخل آن بچینید. انتهای چاک را به وسیله‌ی قیچی یک چرت کوچک دهید (تصویر ۸-۱۳).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۸ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸	دوخت

دوخت سجاف یقه با نوار اریب




سجاف نوار اریب به خوبی سجافی که به «حالت» خود لباس بریده شده است نخواهد بود و بر اثر کثربوشیدن یا شستن لباس، تغییر فرم خواهد داد؛ بدین ترتیب توصیه می‌شود برای حلقه‌ی یقه لباس‌هایی که قادر برگردان هستند از نوار اریب استفاده شود.




تصویر ۸-۱۵

◀ نوار اریب را به اندازه‌ی حلقه‌ی گردن لباس به اضافه‌ی «۳ سانتی‌متر» و به عرض «۴-۳ سانتی‌متر» ببرید. سپس آن را «تا» کنید و به دور تا دور حلقه‌ی گردن بدوزید (تصویر ۸-۱۵).

سجاف یقه چهارگوش (خشی)



تصویر ۸-۱۷



تصویر ۸-۱۶

▲ گوشی نوار یقه را به صورت یک مثلث کامل «تا» کنید. سپس ضلع دیگر یقه را بدوزید. سجاف را به پشت یقه برگردانید و گوشی آن را «تا» کرده، پس‌دوزی کنید (تصویر ۸-۱۷).

با استفاده از نوار اریب، یقه چهارگوش را نیز می‌توان سجاف کرد. ابتدا نوار اریب را «دولا» کنید، سپس تا قسمت گوشی یقه را بدوزید (تصویر ۸-۱۶).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۸	شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴




تصویر ۸-۱۹



تصویر ۸-۱۸

▲ سجاف را به طرف داخل لباس برگردانید. جادرز را به طرف پشت لباس بغلتانید و بدوزید. لبهی آزاد سجاف را پاکدوزی نمایید و در نقاط سرشانه و زیربغل با بست به لباس متصل کنید (تصویر ۸-۱۹).

▲ یکی از روش‌های سجاف حلقه‌ی آستین شبیه به اتصال سجاف حلقه‌ی گردن است (به علت منحنی بودن) و همانند دوخت یقه انجام می‌شود (تصویر ۸-۱۸).



تصویر ۸-۲۰


◀ یکی دیگر از روش‌ها همانند روشن قبلی است. فقط پس از اتمام دوخت، درز پهلوی لباس و سجاف را با هم یکسره بدوزید (تصویر ۸-۲۰).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۸	شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

روش اول- سجاف زیپ



بیشترین کاربرد این نوع سجاف‌ها در قسمت اتصال زیپ به درز مرکزی پشت یا جلو یا چاک آستین است.



تصویر ۸-۲۲

روی جادرز

یقه به فاصله‌ی هر چند سانتی‌متر یک مثلث کوچک بچینید و از آن خارج سازید، آن‌گاه درز سجاف را به طرف داخل بغلتانید، اضافه‌ی سجاف را به طور اریب تا بزنید و به بخیه‌های زیپ پس دوزی کنید (تصویر ۸-۲۲).



تصویر ۸-۲۱

پس از اتصال

زیپ به لباس (با یکی از روش‌های گفته شده در قسمت زیپ) سجاف یقه را روی لباس قرار دهید، کوک بزنید و بدوزید. جادرز اضافی سجاف یقه را روی چاک زیپ هم چنانند دوخته باقی بگذارید (تصویر ۸-۲۱).



تصویر ۸-۲۴

هر دو سجاف را به داخل برگردانید، سپس سجاف لباس را به سجاف یقه متصل سازید (تصویر ۸-۲۴).



تصویر ۸-۲۳

این روش در

یقه‌هایی که محل دکمه‌خور دارند (مانند یقه بب و...) استفاده می‌شود. باید لب دکمه‌خور لباس را «تا» کنید، سجاف یقه را به اندازه‌ی «۱/۵-۲/۵ سانتی‌متر» روی سجاف لباس قرار دهید و بدوزید (تصویر ۸-۲۳).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۶۸	شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴




تصویر ۸-۲۵



سجاف یقه گرد روی لباس

◀ عیناً مانند سجاف یقه گرد دوخته می‌شود؛ با این تفاوت که سجاف روی لباس قرار می‌گیرد. ابتدا لایی را روی سجاف یقه وصل کنید، درز لبه خارجی آن را چرت بزنید و به طرف داخل، روی لایی برگردانید. سپس آن را کوک بزنید (تصویر ۸-۲۵).

◀ سجاف را به طرف روی لباس برگردانید و کوک بزنید. سپس از روی لباس بدوزید (تصویر ۸-۲۶).



تصویر ۸-۲۷

سجاف یقه گرد به صورت برش

مانند سجاف یقه گرد دوخته می‌شود؛ با این تفاوت که لبه خارجی در اصل برشی است که باید به لباس متصل شده سپس سجاف یقه به آن متصل شود (تصویر ۸-۲۷).



تصویر ۸-۳۰



تصویر ۸-۲۹

▲ یقه را «تا» کرده، محل هفت را اتو کنید. سپس به درز یقه هفت بالاتنه وصل نمایید (تصویر ۸-۲۹).


▲ می‌توانید به جای دوختن شکل قبلی، نقطه‌ی هفت یقه را مطابق شکل بدوزید، سپس نقطه‌ی هفت یقه را چرت وصل کنید (تصویر ۸-۳۰).

سجاف یقه هفت به صورت برش



تصویر ۸-۲۸

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۸ / ۴۱ / ۲ / ۹۱-۷-۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۴۱ / ۲ / ۹۱-۷-۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴ / ۴۱ / ۲ / ۹۱-۷-۸۸




تصویر ۸-۳۱

سجاف یکسره حلقه کردن و آستین




پس از آماده کردن الگو، آن را روی پارچه و لایی به طور جداگانه بگذارید و برش بزنید. لایی را به سجاف متصل سازید. درزهای پهلوی لباس و سجاف را به طور جداگانه بدوزید. از سمت روی لباس دورتادور سجاف و لباس را به یکدیگر بدوزید. در قسمت‌های منحنی مثلث‌های کوچکی بچینید و خارج سازید. سجاف را مطابق شکل به طرف داخل لباس برگردانید (تصویر ۸-۳۱).



تصویر ۸-۳۲


سجاف را به طرف داخل برگردانید و لبه‌ی یقه و حلقه‌ی آستین را در حدود «۵ سانتی‌متر» مانده به درز سرشانه‌ها، کوک بزنید. از سمت پشت لباس، دو درز سرشانه‌ی لباس را به یکدیگر بدوزید. درزهای سرشانه سجاف نباید دوخته شوند. (دوخت این قسمت را دقت کنید) (تصویر ۸-۳۲).



تصویر ۸-۳۳


لبه‌ی درز سرشانه‌ی سجاف را به داخل «تا» کنید، روی درز دوخته شده‌ی لباس بگذارید و دو درز سجاف را با پس‌دوزی مخفی به یکدیگر متصل نمایید (تصویر ۸-۳۳).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکلوزی (درجه ۲) دوخت
شماره شناسایی: ۶۸ / ۴ / ۴۱ و ۹۱ / ۴۱ / ۲	شماره شناسایی: ۶ / ۴ / ۴۱ و ۹۱ / ۷ / ۷	شماره شناسایی: ۴ / ۱ / ۴۱ و ۹۱ / ۷ / ۷




تصویر ۳۴-۸

▲ سعف حلقة آستین به درز پهلو را بهوسیله کوک وصل کنید (تصویر ۳۴-۸ الف و ب)



تصویر ۳۵-۸



٣٧-٨ تصویر


٣٦-٨

لایی، رالیب به لب خط دوخته شده بچینید. جادرزها


را به ترتیب کم کنید. (عرض جادرز رویه‌ی یقه که فاقد لایی است قدری پهن‌تر است). از هلال منحنی شکل یقه مثلث‌های کوچک، بحیند (تصویر ۳۷-۸).

▲ لایی را روی تکه‌ی «زیری یقه» سمت پشت پارچه قرار دهید. دو تکه‌ی رویی و زیری یقه را «روبه روی هم» بگذارید، کوک بزنده و سسی، بدو زند (تصویر ۳۶-۸).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۸	شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴




▲ یقه را اتو کنید، سپس آن را به طرف رو برگردانید. درز رویه‌ی یقه را کمی به طرف پشت بغلتانید و مطابق شکل‌های بالا سنjac و سپس کوک بزنید (تصویر ۸-۳۸ الف و ب).




◀ لبه‌ی جلوی یقه (یقه بب) را مطابق شکل، روی هم بگذارید و کوک بزنید (تصویر ۸-۳۹).

◀ پس از آماده کردن یقه، آن را روی حلقه‌ی گردن لباس بگذارید؛ به طوری که سمت روی یقه دیده شود. نوک یقه را روی خط مرکزی جلو قرار دهید، آن را سنjac زده، سپس کوک بزنید. (معمولًاً حلقه‌ی یقه‌ی لباس مختصراً به برگردان یقه خرد می‌خورد. بهتر است خرد از « $\frac{1}{3}$ » یقه جلو شروع شده و تا مرکز پشت ادامه داشته باشد). (تصویر ۸-۴۰).



◀ سجاف جلو و پشت یقه را از سرشاره به یکدیگر وصل نمایید و روی خطوط کوک شل به یقه‌ی لباس کوک بزنید و بدوزید. سپس درزها را مطابق شکل به ترتیب کم کنید و بچینید. (برای دوخت یقه بب «بچه گانه‌دوزی» می‌توانید به جای سجاف لباس از نوار ارب مطابق شکل ۲-۱۶ استفاده کنید) (تصویر ۸-۴۱).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه شماره شناسایی: ۴_۶۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه شماره شناسایی: ۴_۶ و ۷_۹۱/۴۱/۲	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۹۱/۴۱/۲ و ۷_۹۱/۴۱/۲
--	---	--




تصویر ۸_۴۳



تصویر ۸_۴۲

▲ از قسمت روی سجاف درزها را رویه رو به طرف سجاف بخوابانید و به فاصله ۳-۲ میلی متر روی درز را با درجهٔ نسبتاً درشت چرخ کنید (تصویر ۸_۴۳).

▲ یقه را روی بالشتک بیضی اتو قرار دهید، درزها را باز کنید و با نوک اتو درزها را اتو نمایید (تصویر ۸_۴۲).





تصویر ۸_۴۴

▲ درزها را به طرف داخل برگردانید. سجاف را به درز سرشانه بست بزنید. اضافه درز و سجاف مرکز پشت را «تا» کرده و پس دوزی کنید (تصویر ۸_۴۴ الف و ب).


واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۸	شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

دوخت یقه انگلیسی قابل تبدیل



تصویر ۸-۴۵

▲ دوخت یقه انگلیسی با این شیوه برای پارچه‌های سبک وزن به خصوص بوشاک قابل شست و شو مصرف می‌شود
(تصویر ۸-۴۵ الف و ب)



دوخت یقه می انگلیسی همراه با سنجاق در پشت لباس



تصویر ۸-۴۶ - طرز قرار گرفتن یقه روی حلقه گردن

◀ لایی را روی تکه‌ی زیر یقه (پشت پارچه‌ی لباس) قرار دهید، زیر و روی یقه را روبه‌روی هم بگذارید و مطابق شکل روبه‌رو، روی دست قرار دهید. سپس سنجاق‌ها را به صورت افقی روی یقه بزنید، (روی یقه باید بزرگ‌تر از زیر یقه باشد. برای هماندازه کردن رو و زیر یقه، آن را روی دست به صورت هلالی قرار دهید) (تصاویر ۸-۴۶ و ۸-۴۷).




تصویر ۸-۴۷




تصویر ۸-۴۸

◀ تکه‌ی رویی یقه کمی بزرگ‌تر است. پس باید دور تا دور یقه را با سنجاق‌هایی که به صورت افقی زده‌اید به یکدیگر متصل کنید (تصویر ۸-۴۸).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۶۸	شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴



تصویر ۸-۵۰



تصویر ۸-۴۹

جاذرها را همان‌گونه که برای «یقه‌ی بب» گفته شده بچینید و گوشه‌های آن را به صورت اریب ببرید (تصاویر ۸-۴۹ و ۸-۵۰).



تصویر ۸-۵۱

درزها را باز کنید و با ملايمت توسط نوک اتو، اتو بزنيد. آن‌گاه یقه را به طرف رو برگردانيد. برای میزان کردن گوشه‌های یقه، نوک یک سوزن درشت را داخل گوشه‌های یقه کنید و اضافه‌ی جادرز را بخوبی درآورید. آن‌گاه ضخامت جادرز را قدری به داخل بغلتايند و دورتا دور آن را کوك بزنيد. سپس وسط یقه را مطابق شکل روی دست به صورت منحنی بگذاري و کوك‌های جسته بزنيد (کوك جسته بزرگ باعث مي‌گردد که یقه هنگام وصل شدن کش نيايد و تغيير شکل ندهد) (تصویر ۸-۵۱).



تصویر ۸-۵۲

برگردان یقه را روی لباس سنجاق بزنيد به طوری که نوک برگردان یقه در محل علامت‌گذاري شده قرار گيرد. درز سجاف جلو و پشت را در محل سرشانه به يكديگر متصل کنيد (تصویر ۸-۵۲).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸و۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۸	شماره شناسایی: ۸۸و۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸و۷_۹۱/۴۱/۲/۴




تصویر ۸-۵۴



تصویر ۸-۵۳

لبه‌ی آزاد سجاف را پاکدوزی کنید. سجاف را به‌طرف داخل برگردانید و کوک بزنید. سپس درز یقه را به لباس اتو بزنید (تصویر ۸-۵۴).

▲ درز سجاف‌ها را در سرشاره باز کنید و اتو بزنید. درز سجاف، یقه و لباس را توأم با هم بدوزید. جادرز را تمیز کنید، چاک دهید و از آن مثلث‌های کوچکی بچینید (تصویر ۸-۵۳).



تصویر ۸-۵۵


◀ در صورتی که بخواهید از سجاف پشت یقه‌ی لباس استفاده نکنید می‌توانید برای قسمت پشت از نوار اریب دولا (نوار اریب ۴ سانتی‌متر) استفاده نمایید و آن را به روش «یقه بب» وصل کنید (تصویر ۸-۵۵).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲-۶۸	شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲-۴۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲-۴

دوخت یقه انجکسی بدون سجاف و یقه پشت



تصویر ۸-۵۷



تصویر ۸-۵۶

▲ سجاف جلو را به سمت پشت برگردانید و درزها را به ترتیب قیچی کنید (تصویر ۸-۵۷).

▲ برگردان یقه را بدوزید و آماده کنید. برگردان را روی لباس در محل تعیین شده بگذارید و از خط سرشارنه تا دو انتهای یقه آن را به لباس کوک بزنید. در قسمت پشت یقه فقط تکه‌ی زیر یقه را به لباس وصل کنید و رویه‌ی یقه را آزاد بگذارید (تصویر ۸-۵۶).



تصویر ۸-۵۹




تصویر ۸-۵۸

▲ جادرز اضافه را چیده، سپس مثلث‌های کوچک (کلیپ*) اضافی آن را بچینید (تصویر ۸-۵۹).

▲ حلقه‌ی یقه جلو را تا خط سرشارنه کوک بزنید و رویه‌ی یقه در قسمت درز هر شانه را دو چاک کوچک بدھید تا بتوانید رویه را آزاد کنید. سپس دور تا دور حلقه‌ی یقه را یکسره بدوزید (تصویر ۸-۵۸).

* کلیپ (Clip) به چرت‌هایی که حالت سه گوش (مثلث) دارد گفته می‌شود.

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۸	شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴




تصویر ۸-۶۱




تصویر ۸-۶۰

▲ سجاف را به طرف داخل برگردانید (تصویر ۸-۶۱).

▲ یقه را روی بالشتک بیضی قرار دهید و درزها را مطابق شکل بالا اتو کنید (تصویر ۸-۶۰).



تصویر ۸-۶۳




تصویر ۸-۶۲

▲ درز سرشانه سجاف را به درز سرشانه لباس پس دوزی کنید (تصویر ۸-۶۳).

▲ رویه یقه را به زیر یقه سنjac بزنید، سپس آن را به بخیه‌های درز یقه پس دوزی یا چرخ کنید (تصویر ۸-۶۲).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازک‌بوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۸	شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴



دوخت یقه‌ی ایستاده (فرنچ، آخوندی، سرداری و پینی)

روش اول

در این روش یقه به مرکز جلو وصل می‌شود (یقه دکمه‌خور ندارد؛ مانند یقه چینی). اگر یقه کاملاً چسبیده به گردن قرار می‌گیرد، تکه‌های یقه و لایبی را برش بزنید، سپس لایبی را روی تکه‌ی زیر یقه (سجاف) قرار دهید. اضافه‌ی درز لبه‌ی یقه را «تا» کرده، دور تا دور یقه را بدوزید. از قسمت‌های منحنی شکل یقه، مثلث‌های کوچکی بچینید (تصویر ۸-۶۴ الف و ب).



یقه را به طرف رو برگردانید، دور تا دور آن را کوک بزنید و اتو کنید. سجاف سرخود جلو را تا نقطه‌ی مرکز جلو بدوزید. سپس، آن را به طرف رو برگردانید، «تا» کنید و کوک بزنید. یقه آماده شده را روی لباس سنجاق بزنید و حلقه‌ی یقه را بدوزید (تصویر ۸-۶۵).



پس از اتمام دوخت، جادرز را کمی باریک کنید. سپس، مثلث‌های کوچک اضافی را بچینید و درز یقه را به بحیه‌های ماشین دوخت پس‌دوزی یا بدوزید (تصویر ۸-۶۶).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۸ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸



تصویر ۸-۶۷


◀ در این روش، یقه به لبه‌ی جلوی لباس وصل می‌شود.
(یقه دکمه‌خور دارد؛ مانند یقه‌ی سرداری) سجاف لباس را «تا» کنید و کوک بزنید. قسمت روی یقه را به بالاتنه‌ی لباس وصل نمایید و مثلث‌های کوچک اضافی درزهای منحنی را بچینید.
درز یقه را به لباس اتو بزنید (تصویر ۸-۶۷).



تصویر ۸-۶۸

◀ تکه‌های زیر و روی یقه را به یکدیگر وصل کنید و بقیه‌ی مراحل را عیناً مانند روش قبلی انجام دهید (تصویر ۸-۶۸).


یقه‌ی پرایه‌ن مردانه



تصویر ۸-۶۹

▶ برگردان و پایه‌ی یقه را همان‌گونه که در مورد یقه ایستاده توضیح داده شد، آماده کنید. لبه‌ی بیرونی برگردان یقه را به فاصله‌ی «نیم سانتی‌متر» بدوزید، اتو نمایید. برگردان یقه را در میان دولای پایه‌ی یقه بگذارید، سپس قسمت بالایی پایه‌ی یقه را همرا با برگردان یقه بدوزید (تصویر ۸-۶۹).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲_۶۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲_۴_۶	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲_۴
--	---	--




تصویر ۸-۷۰

◀ قسمت رویه‌ی یقه را به یقه‌ی لباس متصل کنید. این درز و گوشه‌های یقه را با دقت بدوزید. جادرز را باریک کنید و از آن، مثلث‌های کوچکی بچینید (تصویر ۸-۷۰).



تصویر ۸-۷۱

◀ جادرزهای حلقه‌ی گردن را به طرف پایه‌ی یقه بخوابانید و اتو کنید. جادرز زیر یقه را «تو» بگذارید و به حلقه‌ی گردن کوک بزنید. درز را به بخیه‌های ماشین دوخت پس دوزی نمایید یا روی درز را بدوزید (تصویر ۸-۷۱).



تصویر ۸-۷۲

◀ اگر یقه‌ی پراهن مردانه یک تکه بود، با همین روش می‌توانید آن را بدوزید (تصویر ۸-۷۲).


واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲	شماره شناسایی: ۴_۶ و ۷_۹۱/۴۱/۲	دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۷_۹۱ و ۸/۷_۹۱/۴۱/۲

یقهی مدل شال و آرشال




* این روش را می‌توانید برای یقهی آرشال و شال (یک تکه) و روی لباس‌های مختلف اجرا کنید. (وصل لایی یقه با برش‌های بالاتنه هماهنگ است).


◀ پس از برش و پرو لباس، لایی را براساس جنس پارچه و مدل آن‌ها با لباس متصل سازید. (شکل رو به رو کت بهاره با برش پرنسیست). سطح زیر یقه را که متصل به لباس است به لایی وصل کنید. سرشاره‌ی جلو و پشت را تا زاویه‌ی گوشه، کوک بزنید و بدوزید، سپس زاویه‌ی گوشه‌ی یقه را چرت دهید (تصویر ۸-۷۳).



تصویر ۸-۷۳



تصویر ۸-۷۵




تصویر ۸-۷۴

▲ جادرز اضافی را بچینید و پشت یقه را چند چرت کوچک دهید. سپس آن را روی بالشتک اتو بگذارید و اتو کنید (تصویر ۸-۷۵).

▲ درز مرکز پشت را کوک بزنید و بدوزید. درز را باز نمایید و اتو بزنید. قسمت پشت زیر یقه را به حلقه‌ی یقه در پشت لباس کوک بزنید و متصل کنید (تصویر ۸-۷۴).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۸ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸	دوخت



تصویر ۸-۷۶

◀ الگوی رویه‌ی یقه (سجاف) که معمولاً قدری بزرگ‌تر از زیر یقه است را روی پارچه ببرید. درز مرکز پشت را کوک بزنید و چرخ کنید. درز را باز نمایید و اتو بزنید. رویه‌ی یقه را به صورت «روبه‌رو» منطبق بر یقه قرار دهید؛ به طوری که خطوط کوک شل رویه‌ی یقه دقیقاً روی خطوط کوک شل زیر یقه قرار گیرد. درز سجاف را چرخ کنید و جادرز اضافی لایی را از لب خط چرخ بچینید. جادرز زیر یقه (لباس) به عرض «۶ میلی‌متر» و جادرزی سجاف را «۳ میلی‌متر» کمتر کنید. از جادرز منحنی یقه، مثلث‌های کوچکی بچینید تا پس از برگرداندن یقه، جادرز لوله شود (تصویر ۸-۷۶).



تصویر ۸-۷۷




تصویر ۸-۷۸

◀ لبه‌ی پشت سجاف را به درز پشت یقه و جادرز سرشانه متصل سازید. در قسمت جلو، معمولاً سجاف به حالت آزاد باقی می‌ماند و تنها توسط یکی، دو بست به لایی متصل می‌شود (تصویر ۸-۷۸).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۸ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸	دوخت

یقه‌ی آرشال یا شال پاپس زیر یقه



تصویر ۸-۸۰



تصویر ۸-۷۹

▲ درز مرکز پشت زیر یقه را به هم متصل کنید و کوک بزنید. سپس آن را از درز مرکز پشت به طرف پنس (زیر یقه) چرخ کنید. دوباره طرف دیگر را با همین روش چرخ کنید. مراحل بعدی مانند روش قبلی است (تصویر ۸-۸۰).

▲ عیناً مانند روش قبلی انجام می‌شود؛ با این تفاوت که وسط پنس زیر یقه تا «۵ سانتی‌متر» چیده می‌گردد (تصویر ۸-۷۹).




تصویر ۸-۸۱



▲ یقه را بیرید و به اندازه‌ی نصف عرض تمام شده‌ی کراوات یک‌لا، لایی بگذارید. سپس یقه‌ی کراواتی را به یقه‌ی لباس متصل کنید. درز را کوک بزنید و چرخ نمایید. دنباله‌ی کراوات را مانند کمربند چرخ کنید. درزها را تمیز نمایید و به طرف داخل برگردانید. قسمت داخلی یقه را با بخیه‌ی چرخ پس‌دوزی کنید (تصویر ۸-۸۱).


واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازک‌بوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸و۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۸	شماره شناسایی: ۸۸و۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸و۷_۹۱/۴۱/۲/۴



یقه‌ی ایستاده (رووزیر یقه سرمه)




معمولًاً این یقه‌ها روی اربب پارچه آماده می‌شود.



تصویر ۸_۸۲

◀ یقه را روی خط «تا» کوک بزنید و یک طرف یقه را به لباس وصل کنید. از جادرز مثلث‌های کوچکی بچینید و آن قسمت را اتو نمایید (تصویر ۸_۸۲).



تصویر ۸_۸۳


◀ لبه‌ی برگدان یقه را هرچه زودتر به حلقه‌ی یقه متصل سازید، در غیر این صورت، حلقه‌ی یقه، کش می‌آید و تغییر فرم می‌دهد. مراحل دوخت یقه مانند یقه‌ی فرنچی است (تصویر ۸_۸۳).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۸ / ۲-۹۱ / ۴۱ / ۲-۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۲-۹۱ / ۴۱ / ۲-۷-۹۱ و ۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴-۲ / ۲-۹۱ / ۴۱ / ۲-۷-۹۱ و ۸۸


بندینک برای آویزان کردن لباس



این نوع بندینک‌ها، به‌طور کلی، برای آویزان کردن لباس از جالباسی استفاده می‌شود. در کت، پالتو، پهلوهای دامن و... بیشترین کاربرد را دارند.



تصویر ۸-۸۵



تصویر ۸-۸۴

▲ نخی را که داخل نوار بوده به‌آرامی از انتهای نوار خارج سازید. نوار را به‌طرف رو برگردانید و آن را اتو کنید. نوار آماده است. این نوار را در پهلوی دامن (مانند شکل بالا) سنjac بزنید و با نوار کمری بدوزید (تصویر ۸-۸۵).



تصویر ۸-۸۷

▲ برای کت‌های آستردار می‌توانید مانند شکل بالا عمل کنید (تصویر ۸-۸۷).

▲ نوار بندینک را از اریب پارچه به طول مورد نیاز و عرض «۲/۵ سانتی متر» بچینید. سپس آن را از عرض «تا» کنید؛ به‌طوری که روی پارچه در داخل «تا» قرار گیرد. توسط نخی بادوام، انتهای نوار را دو بخیه بزنید. نخ را از سوزن خارج کنید و داخل «تای» نوار بگذارید. سپس آن را به فاصله‌ی «۵/۰ سانتی متر» از «تای» نوار چرخ کنید (تصویر ۸-۸۴).



تصویر ۸-۸۶

▲ برای آویزان کردن لباس می‌توانید این نوار را از مرکز پشت (مانند شکل بالا) سنjac بزنید و آن را با یقه لباس بدوزید (تصویر ۸-۸۶).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه

شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲ و ۶۸/۴-۶


پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه

شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲ و ۶۸/۴-۶


استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)

دوخت

شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲ و ۶۸/۴-۶



◀ از نوار اریب می‌توانید برای لباس کمر تزیینی تهیه کنید. برای این کار، نوارهای بلند اریب را به اندازه موردنیاز (مانند روش تهیه بندینک) آماده سازید. نوارها را روی بالشتک اوپ ثابت کنید. سپس عیناً مانند شکل رویه رو، نوارها را به صورت گیس باف آماده سازید (تصویر ۸-۸۸).



▲ پل برای نگهداری کمر بند در روی کمر لباس استفاده می‌شود و عیناً مانند بندینک آماده می‌گردد؛ با این تفاوت که از راسته‌ی پارچه تهیه می‌شود و عرض آن بیشتر از بندینک است. (عرض دوخته شده‌ی آن «۱ سانتی‌متر» است). (تصویر ۸-۸۹ - الف و ب).



تصویر ۸-۹۳

تصویر ۸-۹۲

تصویر ۸-۹۱

تصویر ۸-۹۰

▲ یک طرف پل را می‌توان پشت کمر لباس با دست پس‌دوزی کرد (تصویر ۸-۹۰).

▲ یک طرف پل را می‌توان لای درز نوار کمر و لباس قرار داد (تصویر ۸-۹۱).

▲ لبه‌ی دو طرف پل را می‌توان «تا» کرد و با دست پس‌دوزی نمود (تصویر ۸-۹۲).

▲ لبه‌ی دو طرف پل را می‌توان «تا» کرد و لبه‌ی آن‌ها را با چرخ دوخت (تصویر ۸-۹۳).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۸ / ۲/۴۱ / ۴۱/۹۱ و ۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۲/۴۱ / ۴۱/۹۱ و ۷-۹۱ و ۸۸	دوخت



- ۱- معمولاً سجاف را به تناسب ضخامت پارچه قدری از اندازه‌ی یقه و به پارچه می‌برند.
- الف) بزرگ‌تر - راه ب) کوچک‌تر - راه پ) برابر - راه ت) بزرگ‌تر - بیراه
- ۲- سجاف نوار اربی برای طول یقه‌ی لباس که است توصیه می‌شود.
- الف) با برگردان ب) یقه گرد پ) فاقد برگردان ت) یقه هفت
- ۳- تکه رویی یقه انگلیسی کمی است. دور تا دور یقه را با سنجاق‌هایی که به صورت زده شده به یکدیگر متصل کنید.
- الف) کوچک‌تر - افقی ب) کوچک‌تر - عمودی پ) بزرگ‌تر - افقی ت) بزرگ‌تر - عمودی

خودآزمایی عملی

- ۱- سجاف طوق یقه هفت یا گرد را روی بالاتنه اجرا کنید.
- ۲- سجاف یقه گرد جلو بسته (چاک‌دار) را انجام دهید.
- ۳- سجاف یکسره طوق یقه و حلقه آستین را روی بالاتنه بدوزید.
- ۴- سجاف حلقه آستین را بدوزید.
- ۵- یقه بب را روی بالاتنه اجرا کنید.
- ۶- یقه انگلیسی را بدوزید.
- ۷- یقه آرشال و شال را روی لباس بدوزید.
- ۸- یقه مردانه‌ی پایه جدا را روی پیراهن شمیزیه اجرا کنید.



پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- ب
- ۲- پ
- ۳- الف

هدف فکی: دوخت انواع جا دکمه



هدف های رفتاری

انتظار می‌رود فراغیرنده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف ریز دست یابد:

- ۱- اندازه‌ی دکمه خور را روی لباس‌های مختلف توضیح دهد.
- ۲- اندازه‌ی دکمه خور را روی لباس‌های مختلف ترسیم کند.
- ۳- روش‌های مختلف دوخت جا دکمه با دست را انجام دهد.
- ۴- جا دکمه پارچه‌ای یک تکه با سجاف آن را بدوزد.
- ۵- دوخت جا دکمه با چرخ را انجام دهد.
- ۶- مراحل آماده‌سازی بندینک (تهیه نوار اریب و برش آن) را توضیح دهد.
- ۷- نوار اریب را برای درست کرن بندینک آماده سازد.
- ۸- روش‌های دوخت نوار بندینک و اتصال آن، روی لباس را انجام دهد.
- ۹- بندینک دکمه جدا و یک سره را روی لباس وصل می‌کند.
- ۱۰- بندینک نخی را درست کند.

واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه شماره شناسایی: ۶۹-۴-۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶-۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸
--	---	---




تصویر ۹-۱

تعیین اندازه‌ی دکمه خور-جا دکمه




دکمه و جا دکمه به تناسب دوخت و موارد استفاده آن می‌تواند جنبه‌ی بسیار تزیینی داشته باشد. آن‌چه در مورد دوخت دکمه و جا دکمه باید دقت شود، خرید دکمه قبل از شروع کار است؛ زیرا، اندازه‌ی دکمه خور، جا دکمه و فواصل دوخت دکمه‌ها باید با اندازه‌ی قطر دکمه محاسبه شود.

اندازه‌گیری دکمه



تصویر ۹-۲



تصویر ۹-۳

نواری به عرض «نیم سانتی متر» از کاغذ بچینید. این نوار را دور دکمه حلقه کنید و دو سر آن را به یکدیگر سنجاق بزنید (تصویر ۹-۲).


حال دکمه را به ملاتیمت از داخل کاغذ خارج سازید؛ بدون آن که سنجاق کاغذ را باز نمایید. حال کاغذ دول را «تا» بزنید. بدین ترتیب، فاصله‌ی سنجاق تا «تا» کاغذ اندازه‌ی جا دکمه خواهد بود. (اگر دکمه دارای پایه است، کاغذ را روی پایه رد نکنید) (تصویر ۹-۳).



تصویر ۹-۴

قبل از مشخص کردن اندازه‌ی جا دکمه روی پارچه، طول جا دکمه‌ای را که اندازه‌گیری نموده‌اید امتحان کنید. روی یک تکه از پارچه (پارچه‌ای که لباس از آن دوخته شده است) شکافی به اندازه‌ی جا دکمه موردنظر ایجاد کنید و دکمه را از آن عبور دهید (تصویر ۹-۴).

واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه شماره شناسایی: ۴-۶۹ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۴-۶۹	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶-۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۴-۶۹	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۴-۶۹
---	--	--



اندازه‌ی دکمه خور

◀ اندازه‌ی دکمه خور لباس را باید متناسب با قطر دکمه مشخص کرد. نکته‌ی قابل توجه، فاصله‌ی جا دکمه تا لبه‌ی جلوی لباس است. هر دکمه پس از بسته شدن در انتهای جادکمه قرار می‌گیرد؛ بدین ترتیب پس از بستن دکمه نیمی از جادکمه نمایان خواهد بود (تصویر ۹-۵).

◀ اندازه‌ی دکمه خور به طور معمول برابر با $\frac{1}{2}$ قطر دکمه به اضافه‌ی $1/5$ تا $1/8$ سانتی‌متر است. (دکمه پس از بسته شدن باله‌ی جلو « $1/5$ تا $1/8$ سانتی‌متر» فاصله دارد.) (تصویر ۹-۶)

* اندازه دکمه خور در مورد دکمه‌های کوچک و ظریف، برابر با $\frac{1}{2}$ قطر دکمه به اضافه $1/5$ تا 1 سانتی‌متر است.
* این اندازه در مورد دکمه‌های درشت برابر با $\frac{1}{2}$ قطر دکمه به اضافه 1 تا 3 سانتی‌متر است.

◀ دکمه پس از بسته شدن باید روی خط مرکزی جلو واقع شود؛ بدین ترتیب، دکمه را باید روی خط مرکزی جلو بدوزید. (تصویر ۹-۷)


تعیین طول جا دکمه

اندازه‌ی جا دکمه بسیار مهم است و طول آن باید دقیق باشد تا دکمه به آسانی از آن عبور کند و در عین حال، لباس را بسته نگهدارد.

طول جا دکمه


◀ به طور معمول، طول جا دکمه «برابر با قطر دکمه به اضافه 2 تا 3 میلی‌متر» است. (تصویر ۹-۸)

واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸و۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۹	شماره شناسایی: ۸۸و۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸و۷_۹۱/۴۱/۲/۴




تصویر ۹-۹

◀ پارچه های خیلی ضخیم، اگر دکمه از جنس پارچه (دکمه منگنه ای روکش پارچه) یا دکمه مخروطی شکل و دارای سطح با برجستگی خیلی زیاد باشد، طول چاک جا دکمه برابر با «قطر دکمه به اضافه هی ۵ تا ۳ میلی متر» است (تصویر ۹-۹).



تصویر ۹-۱۰


◀ در دکمه های خیلی ریز، طول چاک جا دکمه برابر با «قطر دکمه یا حداقل ۱ میلی متر بیشتر از قطر دکمه» است (تصویر ۹-۱۰).



تصویر ۹-۱۲

تصویر ۹-۱۰

جا دکمه های افقی




تصویر ۹-۱۱

▲ اندازه هی جا دکمه افقی را بر اساس تعیین طول جا دکمه مشخص کنید. سپس از خط مرکزی «۲ تا ۳ میلی متر» از سمت راست و بقیه هی طول جا دکمه را از سمت چپ خط مرکزی ادامه دهید (تصویر ۹-۱۲).

▲ جا دکمه های افقی از ثابت ترین جا دکمه ها هستند. این جا دکمه به علت قرار گرفتن در حالت عرضی، امکان جابه جایی دکمه را کم می کند؛ زیرا، دکمه به راحتی به طرف انتهای جا دکمه کشیده می شود (تصویر ۹-۱۱).

واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه شماره شناسایی: ۸۸و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۹	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴
---	--	--



▲ اندازه‌ی جا دکمه عمودی را براساس تعیین طول جا دکمه مشخص کنید. سپس روی خط مرکزی و نقطه شروع دوخت دکمه به اندازه‌ی «۲ تا ۳ میلی‌متر» بالا رفته نقطه‌ی شروع جا دکمه می‌باشد (تصویر ۹-۱۴).



جا دکمه‌ی عمودی

◀ این نوع جا دکمه‌ها در دکمه خور جدا یا پراهن شمیزیه یا وقتی به تعداد زیادی دکمه‌های کوچک برای بستن در لباس نیاز باشد به کار می‌رود. به علت حرکت دکمه در جا دکمه، امکان جابه‌جایی دکمه وجود دارد (تصویر ۹-۱۳).



▲ سه محل مهم و اساسی برای قرارگرفتن جا دکمه در یقه، خطوط سینه و کمر است. جا دکمه‌های دیگر نیز در بین این نقاط قرار می‌گیرد (تصویر ۹-۱۶).



تعیین محل جا دکمه

جا دکمه در لباس‌های جلو باز زنانه، در طرف راست و در لباس‌های پشت باز، در طرف چپ قرار می‌گیرد.


تصویر ۹-۱۵

▲ جا دکمه روی خط مرکزی جلو یا پشت قرار می‌گیرد (تصویر ۹-۱۵).

واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۹/۲/۴۱/۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۶-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹ و ۷-۹۱/۲/۴	دوخت شماره شناسایی: ۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸

دوخت جا دکمه

دوخت جا دکمه می تواند جنبه‌ی تزینی داشته باشد. آنچه بیش از هر چیز باید مد نظر قرار گیرد، اندازه‌گیری دقیق و رعایت ترتیب مراحل دوخت آن است.




تصویر ۹-۱۷

◀ عرض و طول جا دکمه را روی پارچه توسط صابون خیاطی بکشید. صابون را برآشید تا ضخامت آن باعث تفاوت اندازه‌ی جا دکمه‌ها نشود. (فاصله‌ی جا دکمه از لبه‌ی جلوی لباس، قبل‌آغاز گفته شده است). از خط مرکزی حدود «۳ میلی‌متر» به سمت راست، شروع می‌کنیم و بقیه‌ی اندازه‌ی جا دکمه در سمت چپ قرار می‌گیرد (تصویر ۹-۱۷).

جا دکمه با دست (روش اول)




◀ اندازه‌ی جا دکمه را هم چنان که قبل‌آغاز شده، در روی پارچه علامت بگذارید و خطوط ترسیمی دور تا دور جا دکمه را به وسیله‌ی چرخ بدوزید (۲۰ بخیه در ۲/۵ سانتی‌متر). وسط جا دکمه را چاک دهید. دوخت با چرخ باعث می‌شود که پارچه پس از چیده شدن ریشه ریشه نگردد (تصویر ۹-۱۸).



تصویر ۹-۱۸



تصویر ۹-۱۹



تصویر ۹-۲۰

◀ از نخی که همنگ لباس است استفاده کنید. نخ باید متناسب با جنس پارچه انتخاب شود. برای پارچه‌های ضخیم از عمامه‌ی نخی یا «سیگارت*» مخصوص دوخت جا دکمه و برای پارچه‌های لطیف‌تر از الیاف ابریشمی استفاده کنید. در هر حال بهتر است نخ را به صورت یک لا بدوزید (تصویر ۹-۱۹).

◀ لبه‌ی بریده شده را پاکدوزی کنید تا از ریشه شدن آن جلوگیری کند (تصویر ۹-۲۰).



*سیگارت: به قرقه‌های بلندی اطلاق می‌شود که جنس داخل آن از

۲۶۴

مقواست و روی مقوا، نخ پیچیده می‌شود.

واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۹/۴۱/۲ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸	شماره شناسایی: ۶-۹۱/۴۱/۲ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸	دوخت




تصویر ۹-۲۱

▲ روی جا دکمه دندان موشی بزنید (تصویر ۹-۲۱ الف و ب).



تصویر ۹-۲۲

▲ در انتهای چاک، به وسیله‌ی نخ بندینکی بزنید؛ بدین ترتیب که چند لا نخ را کنار هم بدوزید، سپس روی نخ‌ها را دندان موشی بزنید. برای دوختن، سوزن باید علاوه بر نخ بندینک از ضخامت پارچه نیز بگذرد (تصویر ۹-۲۲ الف و ب).



۲۶۵

جا دکمه پارچه‌ای یک تک



این نوع دوخت، معمول‌ترین نوع دوخت جا دکمه پارچه‌ای است.

◀ خط وسط جا دکمه را یک ردیف شلال بزنید؛ به طوری که حدود و اندازه‌ی آن از قسمت روی پارچه نمایان باشد. تکه‌ای مستطیل به عرض «۵ تا ۶ سانتی متر» و طول «۲/۵ تا ۴ سانتی متر» بلندتر از طول جا دکمه در نظر بگیرید. این تکه را از طرف رو به روی پارچه قرار دهید و سنجاق بزنید. (بهتر است تکه‌ی مستطیلی شکل را برای پارچه‌های ضخیم، چهارخانه و راهراه، به صورت اریب تهیه کنید). (تصویر ۹-۲۳).

واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه شماره شناسایی: ۴-۶۹ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۴-۶	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۴-۶	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۹۱/۴۱/۲ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۴-۶
--	--	--



تصویر ۹-۲۴

قبل‌اً پشت لباس را در محل جا دکمه‌ها، لایی قرار دهید. اندازه‌ی جا دکمه را روی لباس ترسیم کنید. درجه‌ی ماشین دوخت را روی بخیه‌ی ریز بگذارید (هشت بخیه در یک سانتی‌متر). سپس دورتا دور جا دکمه را به صورت مستطیل بدوزید (تصویر ۹-۲۴).


از طرف پشت پارچه، وسط جا دکمه را چاک دهید. خط وسط مستطیل جا دکمه را تا فاصله‌ی «۴ میلی‌متری» از طرفین آن بچینید. سپس دو چاک اریب به هر گوشه بدهید. (تصویر ۹-۲۵ الف) (می‌توانید جا دکمه‌ها را مطابق تصاویر ب و پ چاک دهید).




الف



ب) بازکردن گوشه‌ها از وسط جا دکمه




تصویر ۹-۲۵



تصویر ۹-۲۶


تکه پارچه‌ی جا دکمه را به آرامی از سوراخ چاک جا دکمه به طرف پشت برگردانید. لبه‌های شکاف را بین انگشتان خود بچرخانید تا درز دقیقاً روی لبه شکاف قرار گیرد (تصویر ۹-۲۶).



تصویر ۹-۲۷


نتهای جا دکمه را بکشید تا گوشه‌های آن منظم شود. آن را اتو کرده و در طرفین با چند کوک ثابت کنید (تصویر ۹-۲۷).

واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۹/۴۱/۲ و ۷_۹۱/۸۸	شماره شناسایی: ۶_۷_۹۱/۴۱/۲ و ۴_۶۹/۸۸	دوخت




تصویر ۹_۲۸

◀ در هر طرف از جا دکمه، پارچه را به صورت یک پیلی دوقلو تا بزنید؛ به طوری که تای پیلی‌ها کاملاً مساوی و درست روی خط وسط جا دکمه قرار گیرد. برای نگهداشتن تای آن، کناره‌های پیلی را با کوک‌های اریب بهم بدوزید (تصویر ۹_۲۸).



تصویر ۹_۲۹

◀ پارچه‌ها را از سمت روی آن، زیر ماشین دوخت بگذارید و مثلث کوچکی را که در کنار جا دکمه، با پیلی درز بگیرید. درجه‌ی بخیه چرخ را روی ریز (هشت بخیه در یک سانتی‌متر) بگذارید. این کار را چند بار تکرار کنید (تصویر ۹_۲۹).



تصویر ۹_۳۰


◀ از سمت روی پارچه، درست در کناره‌ها، جا دکمه را بدوزید (تصویر ۹_۳۰).
* دوخت سجاف جا دکمه در مراحل بعدی شرح داده می‌شود.

واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۶-۶۹/۴۱/۲/۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۶-۹۱/۴۱/۲/۷-۹۱ و ۸۸	دوخت

روش بینی شکل




یکی از روش‌های سریع و آسان بوده و برای پارچه‌هایی که به راحتی «تا» می‌شوند مناسب است.




تصویر ۹-۳۱

◀ پس از آن که دوخت جا دکمه به پایان رسید، تکه‌ی سجاف را پشت جا دکمه سنجاق و کوک بزنید. آن‌گاه از دو انتهای سوراخ جا دکمه دو سنجاق به‌طرف سجاف در پشت لباس فرو برد (تصویر ۹-۳۱).



تصویر ۹-۳۳



تصویر ۹-۳۲

▲ کناره‌های چاک را به طرف داخل «تا» بزنید؛ به‌طوری که بینی شکل شود. آن‌گاه لبه‌ی سجاف را با دقت و با بخیه‌های بسیار ریز پس‌دوزی کنید (تصویر ۹-۳۳).

▶ فاصله‌ی این دو سنجاق سجاف را یک چاک افقی بدھید. این چاک نباید از جا دکمه بلندتر باشد. (تاخت امکان روی راستای پارچه چاک داده شود). (تصویر ۹-۳۲).


واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۶-۶۹ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸	شماره شناسایی: ۶-۹۱/۴۱/۲ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸	دوخت

اتوکشی در مراحل دوخت جا دکمه


اتوکشی در حین دوختن جا دکمه‌ی پارچه‌ای الزامی است. برای جلوگیری از ایجاد برق روی لباس تعدادی نوار کاغذی را بین سجاف جا دکمه و لباس قرار دهید و از یک پارچه‌ی نرم بین لباس و میز اتو استفاده کنید. حرارت اتو و رطوبت پارچه رواتوبی باید با جنس پارچه متناسب باشد.

در هر یک از مراحل زیر به دقت جا دکمه را اتو کنید:

- ۱- بعد از اولین مرحله‌ی دوخت جا دکمه به لباس، آن را اتو نمایید.
- ۲- زمانی که جا دکمه را به طرف پشت برگرداندید، دو انتهای مثلثی شکل را با نوک اتو و قسمت بالا و پایین درزها را با بهلوی اتو صاف کنید.
- ۳- بعد از کوک زدن لبه‌ها به یکدیگر، آن را با اتو پرس نمایید.
- ۴- وقتی که لبه‌های سجاف جا دکمه چیده و «تا» می‌شود، آن را اتو کنید.
- ۵- بعد از وصل کامل سجاف جا دکمه، اتوکشی نهایی را انجام دهید (تصاویر ۹-۳۴ و ۹-۳۵).




تصویر ۹-۳۴




تصویر ۹-۳۵

واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۶-۶۹ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴	شماره شناسایی: ۶-۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴/۴۱/۲/۴ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

روش دوخت جا دکمه با ماشین دوخت



تصویر ۹-۳۷




تصویر ۹-۳۶

۲- در انتهای جا دکمه، حدود «۶ بخیه» بزنید


۱- پایه‌ی مخصوص دوخت جا دکمه را روی ماشین

(تصویر ۹-۳۷).

دوخت سوار کنید. طول زیگزاگ‌ها را روی درجه‌ی ریز قرار دهید، پایه را پایین آورید و دوخت را انجام دهید (تصویر ۹-۳۶).



تصویر ۹-۳۹



تصویر ۹-۳۸

۴- برای محکم شدن جا دکمه، حدوداً «۶ بخیه»

۳- دوباره درجه‌ی متوسط دوخت را تنظیم کنید.

بزنید (تصویر ۹-۳۹).


طرف دیگر جا دکمه را موازی با جا دکمه‌ی قبلی بزنید (تصویر

۹-۳۸).


۲۷۰

واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۶	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴
---	--	--

استفاده از پایه‌ی مخصوص ماشین دوخت




الف



ب

تصویر ۹-۴۰

▶ پایه‌ی مخصوص جا دکمه را روی ماشین دوخت نصب کنید. پایه‌ی مزبور دارای درجه‌بندی است؛ از این رو می‌توانید جا دکمه را با هر طولی که می‌خواهید، بدوزید (تصویر ۹-۴۰ الف و ب).




تصویر ۹-۴۱

بازکردن چاک جا دکمه



▶ جا دکمه با چرخ باید فقط زمانی که دوخت به پایان می‌رسد، باز شود. در انتهای جا دکمه‌ها دو سوزن را به‌طور مستقیم قرار دهید و دو طرف شکاف را باز کنید. برای این کار می‌توانید از قیچی مخصوص یا بشکاف لباس نیز استفاده کنید (تصویر ۹-۴۱).



تصویر ۹-۴۲

* گاهی در فضای بین دوخت جا دکمه همواری و ناصافی به وجود می‌آید. این، زمانی است که ماشین دوخت بر عکس دوخته می‌شود. برای کنترل آن مکانیزم خاصی در ماشین دوخت همه کاره موجود است.

▶ معمولاً در مرحله اول یک طرف را صحیح می‌دوزید، ولی هنگام برگشت در طرف دیگر با مشکل مواجه می‌شوید. برای رفع مشکل مرحله دوم (برگشت)، درجه فشرده‌گی زیگزاگ را تنظیم کنید (تصویر ۹-۴۲).


واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه شماره شناسایی: ۴_۶۹/۲۱/۴۱/۲/۴_۷۹۱ و ۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶_۷۹۱/۴۱/۲/۴_۷۹۱ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۷۹۱ و ۷۸
--	--	--




روش تهیه جادکه بندینک پارچه ای



◀ نوار بندینک را از اریب پارچه‌ای به طول مورد نیاز و «عرض ۳ سانتی‌متر» بچینید. سپس آن را از عرض «تا» کنید؛ به‌طوری که روی پارچه در داخل قرار بگیرد. به فاصله‌ی «نیم سانتی‌متر» از «تای نوار»، آن را چرخ کنید. در موقع چرخ کردن، نوار را به سمت خود بکشید تا به آهستگی از زیر پایه‌ی ماشین دوخت رد شود (تصویر ۹-۴۳).




تصویر ۹-۴۳



تصویر ۹-۴۴

◀ برای به رو برگردانیدن نوار، سوزن درشتی را انتخاب کرده، آن را نخ کنید و سر آن را دو بخیه بدوزید تا محکم شود. آن گاه از ته، سوزن را وارد نوار نمایید (تصویر ۹-۴۴).



تصویر ۹-۴۵

◀ برای این کار می‌توانید از قلاب ماشین‌های بافندگی که بلند باشد نیز استفاده کنید. قلاب را به سر نوار گیر دهید، سپس قلاب را به طرف پیرون بکشید تا نوار به سمت روی پارچه برگردد (تصویر ۹-۴۵).

واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	--	--



تصویر ۹-۴۶

طریقی دوخت بندینک های پارچه ای

◀ چنانچه دکمه ها بزرگ و درشت باشد، بندینک ها را به طور مجزا و با فاصله روی پارچه قرار دهید. (اندازه بندینک برابر با اندازه دکمه باشد). بندینک را باید روی جادرز پارچه قرار دهید و آن را سنجاق کنید (تصویر ۹-۴۶).

* برای به دست آوردن اندازه صحیح بندینک ها می توانید از نوار چسب کاغذی به دو روش استفاده کنید:

روش اول

◀ ابتدا روی نوار چسب کاغذی محل بندینک ها را علامت گذاری کنید. نوار بندینک ها را روی نوار چسب کاغذی با سنجاق ثابت نمایید. سپس نوار را به فاصله‌ی «۲-۱ میلی متر» روی درز لبه لباس بگذارید (تصویر ۹-۴۷ الف).

روش دوم

◀ نوار بندینک را روی درز لبه لباس با سنجاق ثابت کنید. سپس نوار چسب کاغذی را روی بندینک بگذارید (تصویر ۹-۴۷ ب).



تصویر ۹-۴۸

بندینک دکمه های کوچک


◀ زمانی که دکمه های انتخابی شما خیلی کوچک باشند و نزدیک به هم دوخته شوند، بندینک آنها نیز باید باریک و یک تکه باشد. برای آن که حلقه های بندینک مساوی و یک اندازه به دست آید، آن را روی نوار چسب کاغذی که - قبلًا علامت گذاری شده - سنجاق و کوک بزنید. سپس کاغذ را روی پارچه بگذارید و کوک بزنید (تصویر ۹-۴۸).

واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۶-۴۱/۲/۴۱ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴	شماره شناسایی: ۶-۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴	دوخت

بندینک نخی



این نوع بندینک با دست بافته می‌شود و معمولاً برای بندینک کمریند، اتصال آستری به پهلوی لباس، دوختن دکمه‌های پایه‌دار و ... استفاده می‌شود.



۳



۲



۱

بندینک نخی (قلاب با دست)



۴

تصویر ۹-۴۹

◀ کافی است هر بار نخ را مانند قلاب از میان حلقه نخرد کنید تا در طول کافی، بندینک دوخته شود. پس از به دست آوردن طول کافی بندینک، انتهای نخ را به طرف پشت ببرید و سرنخ را محکم کنید (تصویر ۹-۴۹، مراحل ۱ تا ۴).

بندینک نخی (با دنده موشی)



۳



۲



۱

تصویر ۹-۵۰

▲ برای این نوع بندینک نیاز به نخ عمame یا سیگارت ابریشمی مخصوص دوخت جا دکمه دارد. ابتدا محل بندینک‌ها را توسط سنجاق علامت‌گذاری کنید، سپس چند لانخ را در فاصله آن به صورت حلقه‌ای رد کنید. آن‌گاه روی حلقه‌های نخ را دندان موسی بزنید (تصویر ۹-۵۰، مراحل ۱ تا ۳).

واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۹/۴۱/۲/۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۶-۴۱/۴۱/۲/۴-۷-۹۱ و ۸۸	دوخت



۱- اندازه دکمه خور به طور معمول برابر با «..... دکمه به اضافه سانتی متر» است.

الف) قطر $\frac{1}{5}$ تا $\frac{1}{8}$ ب) $\frac{1}{5}$ قطر - $\frac{1}{8}$ تا $\frac{1}{5}$

پ) شعاع $\frac{1}{5}$ تا $\frac{1}{8}$ ت) $\frac{1}{2}$ شعاع - $\frac{1}{5}$ تا $\frac{1}{8}$

۲- اندازه $\frac{1}{2}$ قطر دکمه به اضافه $\frac{1}{5}$ تا $\frac{1}{8}$ سانتی متر در مورد دکمه های است.

الف) کوچک و ظریف ب) درشت پ) پارچه ای ت) شیشه ای

۳- دکمه پس از بسته شدن باید روی کدام خط قرار گیرد؟

۴- ثابت ترین جا دکمه ها، کدامند؟

۵- سه محل مهم و اساسی برای قرار گرفتن جا دکمه کدام است؟

خودآزمایی عملی

۱- محل های صحیح دکمه و جا دکمه را روی لباس ترسیم کنید.

۲- جا دکمه های با دست و مردانه دورز را بدوزید.

۳- جا دکمه پارچه ای یک تکه و دو تکه را روی لباس بدوزید.

۴- انواع سجاف های پشت جا دکمه را بدوزید.

۵- جا دکمه با چرخ را روی لباس انجام دهید.

۶- تمام مراحل اتوکاری جا دکمه را انجام دهید.

۷- یک بندینک پارچه ای مناسب با دکمه بدوزید.

۸- بندینک با نخ آماده کنید و روی لباس وصل نمایید.

پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- ب
- ۲- الف
- ۳- خط مرکزی جلو
- ۴- جادکمه‌های افقی
- ۵- یقه و خطوط سینه و کمر

واحد کار شماره می ده

هدف کلی: دوخت انواع دکمه



هدف های رفتاری

انتظار می رود فراغیرنده، پس از مطالعه این واحد درسی بتواند به اهداف ریز دست یابد:

- ۱- علامت گذاری مکان دوخت دکمه روی لباس را انجام دهد.
- ۲- دکمه بدون پایه و دوبل را بدوزد.
- ۳- دکمه یا پایه را بدوزد.
- ۴- با چرخ همه کاره یا مادگی دوز صنعتی دکمه بدوزد.
- ۵- باروش های مختلف دکمه بدون پایه را روکش دار کند.
- ۶- انواع قزن قفلی را بدوزد.
- ۷- دکمه فشاری را برای قسمت های مختلف لباس بدوزد.
- ۸- به وسیله دستگاه منگنه، دکمه را منگنه کند.
- ۹- کاربرد نوارهای چسب اسکاج، قزن قفلی و دکمه فشاری را توضیح دهد.

واحد کار دهم: دوخت انواع دکمه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴ - ۷۳	شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴ - ۷	دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴ - ۷

دکمه

دکمه‌ها نه تنها مدت‌هاست که به عنوان وسیله‌ای برای بستن لباس استفاده می‌شوند بلکه به عنوان ابزار مدنیز به کار می‌روند. دکمه‌ها از جنس صدف مروارید، چوب، چینی، سنگ، شیشه، چرم، شاخ حیوانات، قیطان، فلز و بسیاری از مواد مصنوعی دیگر هستند. (تصویر ۱۰-۱)

۱- دکمه‌های صدف مروارید: رنگ‌های سایه و روشن در دکمه‌های صدفي، تغییر رنگ ایجاد

می‌کند. دکمه‌های صدفي به عنوان دکمه بلوز به کار می‌روند و برای پارچه‌های سبک مناسب هستند.

۲- دکمه‌های سنگی: دکمه‌های سنگی تنها محصول طبیعی هستند. اغلب دکمه‌های سنگی به

عنوان دکمه‌های صاف، گرد و کلاسیک در پالتو یا لباس‌هایی با یقه بلیزr استفاده می‌شوند.

۳- دکمه‌های شاخی: این دکمه‌ها نمای بسیار زیبایی دارند و معمولاً گران‌ترین

آن‌ها از شاخ گامیش تهیه می‌شود. این نوع دکمه‌ها برای پالتوهای کلاسیک یا

ژاکت‌های تویید یا لباس‌هایی با یقه بلیزr بسیار مناسب است.

۴- دکمه‌های چرم: دکمه‌های مناسب برای اسپرت کردن بلیزرهای پالتوها،

کت و شلوار یا کت و دامن است. معمولاً از رنگ‌های سایه و روشن قهوه‌ای و

رنگ چرم طبیعی استفاده می‌شود.

۵- دکمه‌های فلزی: دکمه‌های فلزی تقریباً ماندنی و رایج هستند. برای

لباس اسپرت یا لباس‌های جین استفاده می‌شوند.

۶- دکمه‌های شیشه‌ای: دکمه‌های شیشه‌ای صاف، صیقلی و شفاف رنگی اند

که قابل رنگ‌شدن هستند. این دکمه‌ها رایج‌ترین و زینت‌بخش‌ترین دکمه‌های

تریینی هستند.

۳- دکمه‌های شاخی



۴- دکمه‌های چرم



۶- دکمه‌های شیشه‌ای

۵- دکمه‌های فلزی

۲- دکمه‌های سنگی

تصویر ۱۰-۱

واحد کار دهم: دوخت انواع دکمه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۷۳	پیمانه مهارتی: دوخت انواع جا دکمه و دکمه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۷	استاندارد مهارت: نازک دوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴
--	--	---



طریقه علامت گذاری دکمه

پس از پایان دوخت و اتمام آخرین اتوی لباس، آن را روی میز قرار دهید و خط مرکزی جلو را روی هم بگذارید. سنجاقی را در سمت راست سوراخ جا دکمه فرو ببرید؛ به طوری که قسمت چپ محل دوخت دکمه روی خط مرکزی جلو مشخص شود (تصویر ۲-۲).

طریقه دوخت دکمه بدون پایه

دکمه‌ای که به خوبی در سوراخ جا دکمه جای گرفته باشد دارای پایه باشد. اگر دکمه دارای پایه نباشد، باید توسط نخ، پایه‌ای برای آن ایجاد کرد. ابتدا سوزن را از نقطه‌ی علامت گذاری شده خارج کنید و یکی، دوبار در همان محل با دوخت، دکمه را ثابت نگه دارید (تصویر ۳-۳).

قبل از آن که دوباره سوزن را در سوراخ دکمه فرو ببرید، یک چوب کبریت روی دکمه بگذارید؛ سپس چند بار نخ را روی چوب کبریت رد کنید (تصویر ۴-۱۰).


پس از آن که به اندازه کافی پایه زدید، چوب کبریت را خارج کنید. دکمه را با یک دست به طرف بالا بکشید و سوزن را دور نخ زیر دکمه بچرخانید. آن‌گاه سوزن را به پشت ببرید و نخ را محکم کنید (تصویر ۵-۱۰).

دوخت دکمه دوبل


برای لباس‌هایی که زیاد پوشیده می‌شود و دارای جنس ضخیم و وزن سنگین هستند، از یک دکمه کوچک ساده در زیر دکمه‌ی اصلی و پشت لباس استفاده می‌شود. وجود دکمه‌ی کوچک زیرین مانع از سوراخ شدن پارچه لباس می‌گردد. این نوع دوخت، در پوشاسک جیر و چرم نیز استفاده می‌شود (تصویر ۶-۱۰).

واحد کار دهم: دوخت انواع دکمه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۷۳	شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۷	دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴

دوخت دکمه پایه دار با دست




تصویر ۱۰-۸




تصویر ۱۰-۷

► ارتفاع پایه‌ی دکمه به تناسب ضخامت پارچه متغیر است. بدین معنی که هرچه ضخامت پارچه بیشتر باشد، پایه‌ی دکمه نیز بلندتر دوخته می‌گردد. دکمه را با یک دست به طرف بالا بکشید (تصویر ۱۰-۸).

► در صورتی که از دکمه با پایه استفاده می‌کنید، کافی است نخ را از سوراخی که در پایه‌ی دکمه موجود است رد نمایید و آن را چند بار بدوزید (تصویر ۱۰-۷).



تصویر ۱۰-۱۰




تصویر ۱۰-۹

► پس از پایان دوخت، دکمه باید همانند شکل بالا، روی جا دکمه قرار گیرد (تصویر ۱۰-۱۰).

► سوزن را دور نخ زیر دکمه بچرخانید، آن گاه به پشت پارچه ببرید و محکم کنید (تصویر ۱۰-۹).


واحد کار دهم: دوخت انواع دکمه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۷۳/۴۱/۲/۷_۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴_۷/۴۱/۲/۷_۹۱ و ۸۸	دوخت

دوخت دکمه بدون پایه و سلیمی ماشین دوخت (همه کاره و ماکی دوز صنعتی)



تصویر ۱۱-۱۰

برای دوخت دکمه دو سوراخ به وسیله ماشین دوخت همه کاره، ابتدا پایه دکمه دوز را وصل کنید، درجه دوخت را روی زیگزاگ بگذارید و آن را به اندازه فاصله دو سوراخ دکمه تنظیم نمایید. سپس دکمه را زیر پایه به گونه‌ای قرار دهید که سوزن ماشین دوخت به راحتی از سوراخ دکمه رد شود (تصویر ۱۱-۱۰).



تصویر ۱۲-۱۰

برای پایه‌دار کردن دکمه، عیناً همانند دوخت دکمه بدون پایه عمل کنید؛ با این تفاوت که به جای چوب کبریت می‌توانید از سوزن ماشین دوخت استفاده کنید (تصویر ۱۲-۱۰).




ماشین‌های دوخت مخصوص
جادکمه دوز صنعتی، کار را سریع‌تر و بدقت
بیشتر انجام می‌دهد (تصویر ۱۳-۱۰).

تصویر ۱۳-۱۰

واحد کار دهم: دوخت انواع دکمه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۷۳	شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۷	دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴


دکمه روکشدار (برامی دکمه بدون پایه)



تصویر ۱۴-۱۰


◀ زمانی که می‌خواهید دکمه همنگ پارچه باشد، از دکمه‌های روکشدار استفاده کنید. یک دایره روی پارچه‌ی لطیف همنگ لباس (مانند پارچه‌ی آستری و نظایر آن) بزرگ‌تر از قطر دکمه بکشید (تصویر ۱۴-۱۰).

▼ دور تا دور دایره را شلال نسبتاً ریز بزنید (تصویر ۱۵-۱۰).




تصویر ۱۵-۱۰

▼ دایره‌ی کوچک‌تری از پارچه آماده کنید و به پشت کار (مکانی که شلال‌ها جمع شده است) سنجاق بزنید. باستهایی به پشت، پارچه روکش دکمه را وصل نمایید. دکمه را توسط نخ و سوزن به پارچه‌ی لباس بست بزنید و محکم کنید (تصویر ۱۷-۱۰).



تصویر ۱۷-۱۰

▼ نخ شلال را بکشید؛ طوری که دکمه به خوبی در میان دایره پارچه جای گیرد. آن‌گاه سوزن را چند بار از روی شلال‌ها رد کنید تا کاملاً محکم شود. (تصویر ۱۶-۱۰)



تصویر ۱۶-۱۰

واحد کار دهم : دوخت انواع دکمه

شماره شناسایی : ۸۸ و ۷۹۱/۴۱ و ۲/۴-۷۳

پیمانه مهارتی : توانایی دوخت انواع لباس زنانه


شماره شناسایی : ۸۸ و ۷۹۱/۴۱ و ۲/۴-۷۶

استاندارد مهارت : نازکوزی (درجه ۲)

دوخت

شماره شناسایی : ۸۸ و ۷۹۱/۴۱ و ۲/۴-۷۳

روش دیگری برای روش دکمه




تصویر ۱۹-۱۰



تصویر ۱۸-۱۰

قطر دکمه در سایزهای مختلف است. به اندازهی قطر موردنظر، پارچه‌ی لایی را برش بزنید (تصویر ۱۹-۱۹).


وسایل این کار شامل پایه، پشت دکمه، محل قالب گیر دکمه، گیرنده پایه و ... است (تصویر ۱۸-۱۰).



تصویر ۲۰-۱۰

لایی را به اندازهی یک سانتی‌متر بزرگ‌تر از قطر دکمه برش بزنید و به پارچه‌ی اصلی وصل کنید. دورتا دور دایره‌ی اصلی دکمه را به اندازهی «۲ سانتی‌متر» بیش تر بچینید (تصویر ۲۰-۲۰).

واحد کار دهم : دوخت انواع دکمه	پیمانه مهارتی : توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت : نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی : ۴_۷۳/۴۱/۲ و ۹۱/۷_۷	شماره شناسایی : ۴_۷/۴۱/۲ و ۹۱/۷_۷	دوخت شماره شناسایی : ۴/۴۱/۲ و ۹۱/۷_۷



تصویر ۲۲-۱۰




تصویر ۲۱-۱۰


▲ پس از شکل‌گیری پارچه در پایه، وسیله‌ای که پشت پایه را می‌پوشاند را قرار دهید و فشار دهید (تصویر ۲۲-۱۰). قالب را فشرده می‌کند، را قرار دهید (تصویر ۲۱-۱۰).



◀ دکمه را از قالب جدا کنید (تصویر ۲۳-۱۰).




تصویر ۲۴-۱۰




◀ می‌توانید به جای قالب از یک قرقه کوچک و چکش استفاده نمایید (تصویر ۲۴-۱۰).

واحد کار دهم : دوخت انواع دکمه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲ و ۴۷۳	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲ و ۴۷	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲ و ۴
--	---	--




تصویر ۲۵ - پوشاسکی که روی لب قرار می‌گیرد
تصویر ۲۶ - پوشاسکی که روی هم می‌آید




▲ محل صحیح نصب قرن قفلی را دقیقاً علامت‌گذاری کنید. هرگز نباید دوخت آن از سمت دیگر لباس نمایان شود (تصویر ۲۷-۱۰ الف و ب).



◀ انتهای چاک اگر لب به لب درز قرار می‌گیرد، قرن را می‌توانید مانند شکل بدوزید. به جای پایه‌ی «قفلی» می‌توانید یک بندینک ریز با نخ ظریف بدوزید (تصویر ۲۹-۱۰).



◀ اگر انتهای چاک لباس روی هم می‌آید، قرن را در فاصله چند میلی‌متری لبه‌ی چاک بدوزید (تصویر ۲۸-۱۰).



◀ از این نوع قرن در کمر دامن یا شلوار استفاده می‌شود؛ زیرا، مقاوم بوده و از جنس محکمی ساخته شده است. روش دوخت آن عیناً مانند روش قبلی دوخت قرن است (تصاویر ۳۰ و ۳۱-۱۰).

واحد کار دهم: دوخت انواع دکمه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۷۳ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷-۹۱	شماره شناسایی: ۴-۷ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷-۹۱	دوخت شماره شناسایی: ۴ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷-۹۱



تصویر ۱۰-۳۲

◀ می‌توانید روی حلقه‌ی قفلی و قزن را مطابق شکل رو به رو توسط نخ روکش کنید. توجه داشته باشید که موقع دوخت، خمیدگی قرن به طرف بدن قرار نگیرد، بلکه به طرف لباس واقع شود (تصویر ۱۰-۳۲).




تصویر ۱۰-۳۳

دوخت دکمه‌شاری



◀ دکمه فشاری در قسمت‌هایی از لباس که فشار به آن وارد نشود و نیز به دوام زیاد نیاز نداشته باشد استفاده می‌گردد. دکمه‌های فشاری روی ضخامت سجاف لباس دوخته می‌شود و نخ دوخت نباید از روی لباس نمایان باشد. باید در هر سوراخ دکمه فشاری، بین «چهار تا هشت بار» سوزن رد کنید و از دوخت دندان موشی استفاده نمایید (تصویر ۱۰-۳۳).

دکمه‌شاری جست خط‌بند السه زیر




تصویر ۱۰-۳۴

الف

ب

▲ روی درز سرشانه به فاصله‌ی «۲-۳ سانتی‌متر» از حلقه‌ی آستین و به طول «۳ تا ۴ سانتی‌متر» یک بندینک نخی (قلاب با دست) بزنید (یا یک تکه نوار پارچه‌ای نخی بدوزید) و به انتهای بندینک دکمه فشاری بدوزید. سپس مقابل آن نیمه‌ی دیگر دکمه را به جادرز متصل کنید. حال پس از پوشیدن لباس، بندینک را از زیر السه زیر رد کنید و دکمه فشاری را بینندید (تصویر ۱۰-۳۴ الف و ب).

<p>واحد کار دهم: دوخت انواع دکمه</p> <p>شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۷۳</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۷</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)</p> <p>دوخت</p> <p>شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴</p>
---	---	---




تصویر ۳۵-۱۰

فشاری زن پرسی



◀ برای پرس کردن دکمه های فلزی در شلوار و کاپشن های جین یا لباس های کودکان از انبر ویژه ای به نام فشاری زن پرسی استفاده می شود (تصویر ۳۵-۱۰).




تصویر ۳۶-۱۰

دکمه های بهم فشرده (منځنه)




◀ برای اتصال جا دکمه و دکمه به پارچه های ضخیم و محکم مانند جین و برزن特 از وسایل مخصوصی استفاده می شود. شکل زیر وسایل و طریقه استفاده از آن را نشان می دهد (تصویر ۳۶-۱۰).



تصویر ۳۸-۱۰

چسب اکاچ



تصویر ۳۷-۱۰

▶ برای چسباندن قطعه های از لباس به قسمت دیگر

مانند اپل به سرشانه لباس، برگردان جیب و ... استفاده می شود (تصویر ۳۸-۱۰).

▶ نوارهای آماده قرن قفلی یا دکمه های فشرده برای لباس های زیر، شکم بند و ... استفاده می شود (تصویر ۳۷-۱۰).

واحد کار دهم : دوخت انواع دکمه	پیمانه مهارتی : توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت : نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی : ۴_۷۳ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷_۹۱	شماره شناسایی : ۴_۷ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷_۹۱	دوخت شماره شناسایی : ۴ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷_۹۱



۱- انواع دکمه بدون پایه را روی لباس بدوزید.

۲- دوخت دکمه پایه‌دار را انجام دهید.


۳- دکمه‌ها را روکش کنید.

۴- دکمه‌ی فشاری را در قسمت‌های مناسب لباس بدوزید.

۵- روش‌های مختلف وصل قزن قفلی در لباس را انجام دهید.

۶- نوارهای چسب اسکاچ و نوار قزن

قفلی را بدوزید.



هدف کلی: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین



هدف های رفتاری

انتظار می‌رود فرآگیر نده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف زیر دست یابد:


- ۱- انواع سجاف چاک مج آستین را بدوزد.
- ۲- سجاف چاک آستین تنگ پنس‌دار را بدوزد.
- ۳- سجاف سرخود به فرم پیلی در مج آستین را بدوزد.
- ۴- لبه‌ی برگردان ساده سرخود، جدا و دوبل آستین را اجرا کند.
- ۵- انواع روش‌های دوختکش در لبه‌ی آستین را انجام دهد.
- ۶- روش‌های مختلف اتصال مج به آستین را اجرا کند.

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین شماره شناسایی: ۴۱/۲/۷_۹۱ و ۸۸/۷_۹۱ و ۴۱/۲/۴	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴_۸ و ۹۱/۴۱/۲/۴	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۹۱/۷_۷ و ۸۸/۷_۹۱ و ۴۱/۲/۴
---	--	--

دوخت انواع سجاف با جست چاک آستین




قبل از آن که آستین به لباس متصل شود باید سجاف چاک و مج آن دوخته شود.




تصویر ۱۱-۱

◀ سجاف روی آستین و در قسمت پشت دست به فاصله‌ی کمی از درز زیر آستین در محل چاک آن قرار دارد. بهتر است قبل از دوختن درز آستین، چاک آن را سجاف کنید. سجاف چاک آستین به طرق مختلف و مناسب با مدل آستین و جنس پارچه آن انجام می‌شود (تصویر ۱۱-۱).



تصویر ۱۱-۳




تصویر ۱۱-۲


◀ حال دو طرف چاک را به فاصله‌ی «۲ تا ۳ میلی‌متر» به تکه‌ی سجاف کوک بزنید. سپس به فاصله‌ی «۲ تا ۳ میلی‌متر» از لبه‌ی چاک آن را به سجاف چرخ کنید. حال سجاف را در فاصله‌ی میان چاک بچینید. (به صورت دواریب رأس چاک چیده شود). (تصویر ۱۱-۳). (تصویر ۱۱-۳).

◀ تکه‌ای از راستای پارچه به «طول ۴ سانتی‌متر» بلندتر از چاک آستین و به «عرض ۸ سانتی‌متر» بچینید. وسط تکه را روی چاک آستین و دقیقاً روی راسته‌ی سجاف و روی آن قرار دهید. (توجه کنید که روی پارچه سجاف به طرف روی پارچه آستین قرار گیرد). (تصویر ۱۱-۲).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲-۴-۴۱ و ۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲-۴-۴۸ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲-۴-۴۸ و ۸۸
--	--	---




تصویر ۱۱-۵




تصویر ۱۱-۴

لبه‌ی سجاف را می‌توانید تمیزدوزی کنید و به طور آزاد رها نمایید یا آن که لبه‌های آن را «تا» کنید و قسمت بالای چاک را سه‌گوش نموده و آن را بدوزید. سپس آن را اتو بزنید (تصویر ۱۱-۵).

سجاف را به طرف پشت برگردانید، درز را به طرف پشت بغلتانید، بدوزید و اتو بزنید. (تصویر ۱۱-۴).




تصویر ۱۱-۷




تصویر ۱۱-۶

تکه‌ای از راستای پارچه به «عرض ۴ تا ۵ سانتی‌متر» و به «طول دو برابر چاک آستین» بچینید. پارچه‌ی سجاف را رویه‌روی پارچه‌ی آستین قرار دهید و مانند یک درز ممتد کوک بزنید. حال درز را بدوزید. بهتر است پارچه را از سمت چاک زیر پایه‌ی ماشین دوخت بگذارد تا بتوانید آن را دقیق بدوزید (تصویر ۱۱-۷).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مچ و سجاف چاک آستین شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴-۸۷ و ۹۱/۴۱/۲/۴-۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸-۹۱/۴۱/۲/۴-۸۷ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازک‌بوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴-۹۱ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۸۷
---	--	--




◀ بدیهی است عرض درز در محل رأس چاک باریک‌تر خواهد بود. بهتر است بخیه‌ی ماشین دوخت روی درجه‌ی ریز تنظیم شود تا دوام آن به علت باریکی درز بیش‌تر گردد. سپس لبه‌ی سجاف را به اندازه‌ی «یک سانتی‌متر» (تا) کرده اتو کنید (تصویر ۱۱-۸).



▲ لبه‌ی سجافی که به مچ (جا دکمه‌ای مچ) وصل می‌شود، باید به طرف داخل سنجاق گردد (مطابق شکل بالا). گوشه‌ی سجاف را به صورت یک مثلث بدوزید (تصویر ۱۱-۹).

▲ جادرز را به طرف سجاف بخوابانید، سپس لبه‌ی سجاف را «تا» بزنید و درز را سنجاق نمایید. این قسمت را بدوزید یا با بخیه‌ی ماشین دوخت پس‌دوزی کنید (تصویر ۱۱-۹).



سجاف چاک آستین به طریقی «مردانه و وزی» (با پلاکت)



◀ این سجاف کاربرد زیادی در «پیراهن‌های شمیزیه مردانه» دارد. اگر از پارچه‌ی «چهارخانه» یا «راه راه» استفاده می‌کنید، بهتر است مستطیل سجاف را از اریب پارچه ببرید (تصویر ۱۱-۱۱).


تصویر ۱۱-۱۱

<p>واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱-۴۱/۲-۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲</p>	<p>پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۸-۷-۹۱/۴۱/۲-۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)</p> <p>دوخت</p> <p>شماره شناسایی: ۴-۷-۹۱/۴۱/۲-۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲</p>
---	--	--




تصویر ۱۱-۱۲

▲ تکه‌ای از راسته‌ی پارچه به «عرض ۶-۴ سانتی‌متر» (دولال شود) و به طول «۳ سانتی‌متر» بلندتر از طول چاک آستین بچینید. این تکه را «تا» کنید و قسمت بالای آن را مطابق شکل تا «۳ سانتی‌متر» بدوزید (تصویر ۱۱-۱۲).




تصویر ۱۱-۱۴



تصویر ۱۱-۱۳


▲ تکه‌ای مستطیل شکل را به طرف روی پارچه برگردانید و اتو کنید. سپس آن را به درز چاک سمت زیر دست آستین بدوزید (تصویر ۱۱-۱۴).

▲ دو طرف چاک را به فاصله‌ی «نیم سانتی‌متر» علامت بگذارید و از یک طرف آن را بچینید. مطابق شکل، «نیم سانتی‌متر» لبه‌ی سجاف را «تا» کنید، روی آن را بدوزید. سپس اتو بزنید (تصویر ۱۱-۱۳).



تصویر ۱۱-۱۶

▲ حال کناره‌ی سجاف را از سمت رو بدوزید و برای




تصویر ۱۱-۱۵

▲ رعایت تناسب بیشتر، درز آستین را نیز به مدل دو درزه بدوزید (تصویر ۱۱-۱۶).

▲ لب سجاف را به دقت به سمت پشت «تو» زده و

کوک بزنید (تصویر ۱۱-۱۵).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸-۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸ و ۸۸-۷-۹۱/۴۱/۲-۴-۸	استاندارد مهارت: نازک‌بوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸-۹۱/۴۱/۲-۴ و ۸۸-۷-۹۱/۴۱/۲-۴
--	--	--



تصویر ۱۱-۱۷

سجاف سرخود بفرم آپلی

◀ این مدل نیازی به تکه پارچه‌ی سجاف جداگانه ندارد.
(تصویر ۱۱-۱۷).



تصویر ۱۱-۱۸




تصویر ۱۱-۱۹


▲ دو سر مثلث را به طرف پشت «تا» کنید، سپس لبه‌ی آن را «تا» نموده و چرخ نمایید (تصویر ۱۱-۱۹).

▲ لبه‌ی آستین را به اندازه‌ی مج و مقدار «چین یا پلی» آن محاسبه کنید. معمولاً $\frac{3}{4}$ لبه‌ی آستین را در نظر بگیرید.
(مقدار باقی‌مانده ۴ تا ۵ سانتی‌متر مناسب است). دو سر $\frac{1}{4}$ باقی‌مانده را دو مثلث کوچک درآورید (تصویر ۱۱-۱۸).

سجاف چاک آستین های تک



تصویر ۱۱-۲۱




تصویر ۱۱-۲۰

سجاف چاک آستین های تک بازپ:


▲ قبل از دوختن درز زیر دست آستین، پنس آن را کوک بزنید. پهناهی پنس را در مکانی که اندازه‌ی آن «۱/۵ تا ۲ سانتی‌متر» باشد، مشخص کنید، چرت بزنید و پنس را «۱/۵ سانتی‌متر» پایین‌تر بگیرید و اضافه‌ی آن را بچینید. درز را اتو کنید (تصویر ۱۱-۲۱).
از انتهای تا این مکان چرخ کنید (تصویر ۱۱-۲۰).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴۱-۷۹۱ و ۸۸/۷۹۱-۲/۴	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸-۴۱/۴۱/۲/۴-۸ و ۸۸/۷۹۱-۲/۴	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴-۸ و ۸۸/۷۹۱-۲/۴
---	---	--

سجاف آستین تک باندینک




تصویر ۱۱-۲۳



تصویر ۱۱-۲۲

▲ درز پنس را به اندازه‌ای که می‌خواهید، روی آستین مشخص کنید. زیر چاک (محل دکمه) از لبهی پنس، «۲ سانتی‌متر» و روی چاک (محل بندینک) از لبهی پنس، «۱ سانتی‌متر» بچینید. تکه‌ای لایی به پهنای «۲ سانتی‌متر» مطابق شکل روی «زیر چاک و روی چاک» قرار دهید (تصویر ۱۱-۲۳).

▲ نخ کوک درز را بشکافید، زیپ را به لبهی سجاف پنس بدوزید (روش دوخت زیپ، در بخش دوخت زیپ‌ها توضیح داده شده است). لبهی آستین را پس دوزی کنید (تصویر ۱۱-۲۲).



تصویر ۱۱-۲۵



تصویر ۱۱-۲۴

▲ دقت کنید «۲ سانتی‌متر» اضافه‌ی نوار راسته را بالاتر از چاک قرار دهید. اضافه‌ی آن را با سنجاق «تا» کنید و نوار را به سمت پشت بغلتانید. آن را کوک بزنید و اتو کنید (تصویر ۱۱-۲۵).

▲ نواری به طول چاک به اضافه‌ی «۲ سانتی‌متر» و «عرض ۴ سانتی‌متر» از راسته‌ی پارچه تهیه کنید. نوار بندینک جا دکمه را آماده نمایید. (قبل‌آگر قسمت بندینک توضیح داده شده است). نوار راسته را روی بندینک‌ها قرار دهید، کوک بزنید و بدوزید (تصویر ۱۱-۲۴).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین شماره شناسایی: ۴۱/۲/۷_۹۱ و ۸۸/۷_۹۱/۴۱/۲/۴	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸_۷_۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸/۷_۹۱/۴۱/۲/۴	استاندارد مهارت: نازک‌بازی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۱۱-۲۶
---	---	---



◀ قسمت زیر چاک را «۱ سانتی‌متر» (تا) کنید، بقیه‌ی سجاف آن را به پشت آستین برگردانید و کوک بزنید (تصویر ۱۱-۲۶).


برگردان لب آستین




لبی برگردان ساده‌جدا



◀ روی الگوی آستین، از لب آستین به اندازه‌ی برگدان بالا بروید و خط راهنمای برگدان را مشخص کنید، این تکه را به طرف پایین رولت نمایید. اضافه‌ی درز برگدان آستین را نیز به اندازه‌ی «۲/۵ سانتی‌متر» اندازه‌بزنید. الگو را روی پارچه قرار دهید و پارچه را ببرید. نقاط موازنی را علامت‌گذاری کنید (تصویر ۱۱-۲۷).




تصویر ۱۱-۲۷



تصویر ۱۱-۲۹

◀ لبه‌ی برگدان را روی خط راهنمای برگدان آستین قرار دهید، کوک بزنید و درز زیر بغل آستین را بدوزید (تصویر ۱۱-۲۹).




تصویر ۱۱-۲۸

◀ اضافه‌ی درز برگدان را در قسمت پشت آستین کوک بزنید و بدوزید (تصویر ۱۱-۲۸).

<p>واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین</p> <p>شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴-۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۸-۹۱/۴۱/۲/۴-۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)</p> <p>دوخت</p> <p>شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۷-۹۱ و ۸/۲/۴۱/۷-۹۱</p>
---	---	---

لبمی برگردان ساده جدا




تصویر ۱۱-۳۱



تصویر ۱۱-۳۰

▲ سجاف این مدل را می‌توان لاپارچه‌ای غیر از پارچه‌ی اصلی انتخاب کرد. این مدل عیناً مانند مج قبلی دوخته پس دوزی یا چرخ نمایید (تصویر ۱۱-۳۱).


▲ سجاف این مدل را می‌توان لاپارچه‌ای غیر از پارچه‌ی اصلی انتخاب کرد. این مدل عیناً مانند مج قبلی دوخته می‌شود؛ با این تفاوت که لبه‌ی آستین جدا از سجاف است و بعد به آن دوخته می‌شود (تصویر ۱۱-۳۰).




تصویر ۱۱-۳۲

◀ الگوی برگردان به نسبت ضخامت پارچه، قدری بزرگ‌تر از الگوی آستین تهیه می‌شود. پس از تهیه‌ی الگو و برش آن روی پارچه، لایی را ببرید و روی تکه‌ی زیرین برگردان مج قرار دهید. سپس دور تکه برگردان را بدوزید. اضافه جادرز را بچینید و برگردان را به طرف رو برگردانید (تصویر ۱۱-۳۲).

برگردان دوبل



تصویر ۱۱-۳۴



تصویر ۱۱-۳۳

◀ این مدل همانند روش قبلی دوخته می‌شود؛ با این تفاوت که برای داخل لبه‌ی آستین، سجاف نیز در نظر گرفته شده است (تصویر ۱۱-۳۴).

◀ برگردان را اتو کنید و به لبه‌ی آستین متصل سازید. لبه‌ی آستین و برگردان را پاکدوزی نمایید و برگردان دوبل را به سمت روی لباس برگردانید. (اگر درز دوبل در پشت پارچه قرار گیرد) می‌توانید دوبل را برای بلندتر کردن قد آستین استفاده کنید (تصویر ۱۱-۳۳).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۷_۹۱/۴۱/۲_۴_۴۱	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸_۷_۹۱/۴۱/۲_۴
--	--	---

چند روش برای دوخت کش در لبه آستین


روش اول (مدل یخداei)



تصویر ۱۱-۳۵

قد آستین را به اندازه کافی بلند بگیرید (به اندازه عرض سجاف کش). درز زیر بغل آستین را تا محل برگرد سجاف کش بدوزید. لبه سجاف را برگردانید و بدوزید. کش را به اندازه‌ی مورد نیاز ببرید، از محل درز سجاف که دوخته نشده است رد نمایید و دو سرکش را به هم بدوزید (تصویر ۱۱-۳۵).

روش دوم




تصویر ۱۱-۳۶

قد آستین به اندازه‌ی مدل بلند شود. (بهنای لیفه و لبه چین آستین دو برابر شود) لبه سجاف چین را «تا» کنید و دو طرف لیفه را بدوزید. مراحل دوخت را عیناً همانند روش قبلی انجام دهید (تصویر ۱۱-۳۶).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۴۱	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴
--	---	--

روش سوم (یک مل یقه)



لبی آستین را پاکدوزی کنید. یک نوار نخی که همنگ لباس باشد را انتخاب نمایید و به پشت آستین (روی قسمتی که می‌خواهد کش را رد کنید) بدوزید. دو سر نوار را باز بگذارید. مراحل بعدی را مانند روش اول دوخت کش انجام دهید (تصویر ۱۱-۳۷).



پارچه‌های کشباف را به اندازه‌ی مچ برش بزنید. درز آن را بدوزید. سپس مچ لباس و قسمت لبه‌ی درز کشباف را به چند قسمت مساوی تقسیم کنید و سنجاق بزنید. قسمت‌های تقسیم شده مچ لباس و مچ کشباف را به یکدیگر وصل کنید (تصویر ۱۱-۳۸).

اتصال مچ به آستین (مل پیراهن مردانه «شمیزیه»*)


پس از دوختن و سجاف کردن چاک آستین، درز آستین را بدوزید و اتو کنید. روی لبه‌ی آستین شلالی به فاصله‌ی «نیمسانتی متر» از یکدیگر و در محل اتصال مچ بدوزید. (شلال را ممکن است با دست یا توسط ماشین دوخت انجام دهید.)



تصویر ۱۱-۳۹


شلال آستین را جمع کنید تا گشادی آن به اندازه‌ی مچ شود. درز آستین و مچ را به یکدیگر سنجاق بزنید؛ به طوری که قسمت لایی شده‌ی مچ به طرف روی دست قرار گیرد. دقت کنید که مقدار چین در قسمت چاک سجاف کم‌تر از روی آستین باشد. درز مچ به اندازه‌ی «۱ سانتی متر» در خارج از لبه‌ها قرار گیرد (تصویر ۱۱-۳۹).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴۱/۹۱ و ۷۹۱/۲/۴۱/۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸-۹۱/۴۱/۲/۴۱ و ۷۹۱/۲/۴۱/۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴۱/۹۱ و ۷۹۱/۲/۴۱
---	---	--




تصویر ۱۱-۴۰

◀ آستین را به طرف روی پارچه برگردانید. حال مج را روی خط «تا» برگردانید؛ به طوری که روی پارچه به طرف داخل واقع شود. درز طرفین آن را بدوزید، (درز لبه‌ی آستین را «تا» کنید) کناره‌ی مچ زاویه‌دار بزید شود (تصویر ۱۱-۴۰).




تصویر ۱۱-۴۲





تصویر ۱۱-۴۱

▲ همانند روش قبلی است، فقط لبه‌ی مچ را روی «تا» باز پارچه قرار دهید و لبه‌ی مچ و درز پهلوی آن را با هم بدوزید (تصویر ۱۱-۴۲).

▲ مچ را به طرف رو برگردانید. درز را به طرف مج «تا» کنید و لبه‌ی دیگر مچ را سنجاق نموده، سپس به شلال ماشین دوخت پس دوزی نمایید یا روی مچ را بدوزید (تصویر ۱۱-۴۱).



واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴۱-۹۱ و ۷-۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸-۴/۲/۴۱-۹۱ و ۷-۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱-۹۱ و ۷-۸۸
--	---	---




تصویر ۱۱-۴۴

▲ درز را به طرف مج تا کنید و لبه‌ی دیگر مج را به آستین کوک بزنید. سپس آن را چرخ یا پس‌دوزی نمایید (تصویر ۱۱-۴۴).


مج آستین صین دار (بدون جا دکمه)

الگوی مج را آماده کرده، روی پارچه‌ی مورد نظر پهن کنید و ببرید. معمولاً لبه‌ی مج، روی تای پارچه قرار می‌گیرد. لایی مج را به صورت یک لا ببرید و میان مج بگذارید؛ به طوری که یک طول آن دقیقاً کنار تای مج واقع شود.




تصویر ۱۱-۴۳

▲ درز آستین را چرخ و اتو کنید. روی لبه‌ی آستین را با درجه‌ی درشت چرخ نمایید و آن را جمع کنید. درز مج را چرخ و اتو نمایید. لبه‌ی مج را به اندازه «۱ سانتی‌متر» «تا» کنید. درز آستین و مج را به یک دیگر بدوزید. (لایی مج به طرف روی دست) (تصویر ۱۱-۴۳).




تصویر ۱۱-۴۵



▲ این مدل مج در قسمت لب آستین بیشتر از لبه‌ی آستین است. این مدل همانند مج قبلی دوخته می‌شود؛ با این تفاوت که مج در قسمت دوخت دکمه «۲/۵ تا ۳ سانتی‌متر» بیشتر از چاک سجاف بیرون می‌آید (تصویر ۱۱-۴۵).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸-۹۱/۴۱/۲/۴-۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۹۱/۴۱/۷-۷ و ۸-۸
---	--	--

◀ مچ را روی دولا «تا» کنید و همانند مچ قبلی بدوزید.
(تصویر ۱۱-۴۶).




تصویر ۱۱-۴۶

◀ مچ با عرض زیاد



تصویر ۱۱-۴۸



تصویر ۱۱-۴۷

◀ پس از دوختن مچ، اضافی لایی را (به طرف جادرز) بچینید. مچ را از سمت بالای آن به طرف رو برگردانید. برای اتصال آستین به مچ، مانند طریقه قبلی چن آن را منظم کنید. ولی لبه‌ی مچ را تا پیلی سجاف آستین بدوزید. لبه‌ی دیگر مچ را به شلال ماشین دوخت پس دوزی کنید (تصویر ۱۱-۴۸).

◀ اگر بخواهید مچ آستین را در عرض‌های خیلی زیاد تهیه کنید باید مدل مچ را چسبان انتخاب نمایید. باید تهیه الگو به شکل ذوزنقه باشد. لبه‌ی مچ را روی «تای» باز پارچه قرار دهید. برای دور تا دور الگو، جادرز مساوی (۵/۱- ۱ سانتی‌متر) یگذارید. لایی را روی یک لای مچ قرار دهید و روی لایی علامت بگذارید (درز لبه‌ی مچ را ۱ سانتی‌متر تا کنید). روی نقاط علامت گذاری شده را بدوزید (تصویر ۱۱-۴۷).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴-۷۹۱ و ۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸-۹۱/۴۱/۲/۴-۷۹۱ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۴۱/۲/۷-۹۱ و ۸۸
--	---	---



- ۱- فاصله لب چاک از سجاف بین تا میلی متر است.
 ۲- تکه‌ی سجاف ممتد آستین به عرض تا سانتی متر و به طول چاک آستین است.

- ۳- کاربرد سجاف چاک آستین مردانه دوزی در کدام یک از لباس‌ها بیشتر است؟
 الف) کت ب) پالتو پ) پیراهن شمیزیه ت) پیراهن ظریف
 ۴- لبه‌ی آستین در سجاف به شکل پیلی چه اندازه مناسب‌تر است؟
 الف) $\frac{1}{4}$ ب) $\frac{2}{4}$ پ) $\frac{3}{4}$

خودآزمایی عملی

- ۱- سجاف ممتد و مج را روی پاترون آستین بدوزید.
 ۲- سجاف آستین به روش «مردانه دوزی» و مج آن را به آستین شومیز مردانه بدوزید.
 ۳- سجاف سرخود به شکل پیلی و مج دوبل را به صورت پاترون بدوزید.
 ۴- سجاف چاک آستین با زیپ و بندینک را به صورت پاترون بدوزید.
 ۵- سجاف چاک آستین دو تکه را به صورت پاترون بدوزید.





پاسخنامه خودآزمایی نظری

۳،۲_۱

۴_۲ تا ۵، دو برابر

۳_پ

۴_الف

واحد کار شماره می دوازد هم

هدف کلی: دوخت انواع آستین و اتصال اپل به آن



هدف های رفواری

انتظار می رود فراغت نداشته باشد، پس از مطالعه ای این واحد درسی بتواند به اهداف زیر دست یابد:

۱- انواع آستین های جدا و سرخود را نام ببرد.

۲- روش وصل آستین جدا یک تکه هی ساده روی بالاتنه اجرا کند.

۳- روش اتصال آستین های کیمونو مرغک سرخود را انجام دهد.

۴- دوخت کیمونو رگلان با پنس سرشانه را انجام دهد.

۵- دوخت کیمونو رگلان با درز روی دست را انجام دهد.

۶- دوخت کیمونو رگلان با برش چهار گوشه را انجام دهد.

۷- کیمونو بغل گرد را بدوزد.

۸- انواع اپل گذاری معمولی و رگلان را انجام دهد.



واحد کار دوازدهم: دوخت آستین و اتصال اپل به آن	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۶۸_۴_۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴	شماره شناسایی: ۶_۴۱/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴	دوخت شماره شناسایی: ۶۸_۴_۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴

دوخت و اتصال انواع آستین



میزان مهارت و استادی هر دوزنده را می‌توان در دوخت و اتصال آستین لباس تشخیص داد. آستینی که در اتصال آن به بالاتنه دارای «خرد»های نامنظم است یا بعد از پوشیدن روی دست فرد پیچ می‌خورد، نشان اشکال کار دوزنده است. به طور کلی، آستین‌ها دو نوعند: ۱) آستین جدا، ۲) آستین سرخود. انواع آستین‌های جدا در قسمت «کاپ» آستین باید بزرگ‌تر از حلقه آستین باشد تا در موقع وصل چین ریز یا خُرد بخورد.

آستین‌های یک تکه، آستین‌های دو تکه، آستین‌های چین‌دار، پف‌دار و آستین‌های شمیز به همه به حلقه آستین‌های طبیعی متصل می‌شود. ولی آستین‌هایی چون کیمونو رگلان، کیمونو و کیمونوی مرغک سرخود به حلقه آستین‌های با شکل‌های گوناگون اتصال می‌باید.




۱- کاپ (Cap) مقصود بالای آستین و قسمت تاج آن است.

<p>واحد کار دوم: دوخت و اتصال آستین به بالاتنه و اپل گذاری</p> <p>شماره شناسایی: ۸۲-۷۱-۹۱/۴۱-۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: دوخت انواع آستین</p> <p>شماره شناسایی: ۸-۹۱/۴۱-۸ و ۸۸-۷-۹۱</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>دوخت</p> <p>شماره شناسایی: ۹۱-۷-۸۸</p>
--	--	---



تصویر ۱۲-۱



روش محل آستین های جدایی یک تک



◀ در محل کاپ آستین و از نقاط موازنہی جلو و پشت به فاصله‌ی «۲ میلی‌متر» از طرفین خط کوک شل آستین، با درجه‌ی درشت ماشین دوخت دو ردیف موازی بدوزید (تصویر ۱۲-۱).




روی لباس
روی آستین

تصویر ۱۲-۲

◀ قسمت کاپ آستین را مقداری جمع کنید. درز زیر دست آستین را بدوزید و اتو کنید. پس از خرد دادن آستین، نقاط موازنہی آستین به بالاتنه را با هم مماس کنید. از یک نقطه‌ی موازنہ تای نقطه‌ی موازنہ دیگر، زیر حلقه آستین (حلقه آستین مطابق شکل، رو به روی دوزنده قرار گرفته است). را سنjac کنید (تصویر ۱۲-۲).



تصویر ۱۲-۴



تصویر ۱۲-۳


◀ موقع دوخت از طرف داخل آستین و درست روی

خط کوک شل، به وسیله‌ی کوک نسبتاً ریز، آستین را به بالاتنه متصل کنید (تصویر ۱۲-۴).

◀ از موازنہ‌های آستین قسمت کاپ را به بالاتنه (از

داخل آستین) سنjac نمایید (تصویر ۱۲-۳).

واحد کار دوم: دوخت و اتصال آستین به بالاتنه و اپل گذاری شماره شناسایی: ۴۱-۸۲ و ۷-۹۱ و ۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع آستین شماره شناسایی: ۴۱-۸ و ۹۱-۷ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴۱-۹۱ و ۷-۹۱ و ۸۸
---	---	--



تصویر ۱۲-۶




تصویر ۱۲-۵

▲ هنگام دوختن آستین، آن را از جهت خُرد آستین بدوزید؛ چون در غیر این صورت خُرد آستین نامرتب می‌شود (تصاویر ۱۲-۵ و ۱۲-۶).



تصویر ۱۲-۸




تصویر ۱۲-۷

▲ در صورتی که پنبه کاری آستین را انجام می‌دهید، یک تکه پشم شیشه یا ارگانزای کلفت را در اندازه‌ی 20×6 سانتی‌متر ببرید و به داخل کاپ آستین وصل کنید (تصویر ۱۲-۸).

▲ برای اتوکردن آستین، نوک اتو را به آرامی روی خُرد آستین بکشید و دقت نمایید نوک اتو به سمت داخل آستین حرکت کند (تصویر ۱۲-۷).

<p>واحد کار دوم: دوخت و اتصال آستین به بالاتنه و اپل گذاری</p> <p>شماره شناسایی: ۸۲-۷۱-۴۱ و ۸۸-۷۱-۴۱</p>	<p>پیمانه مهارتی: دوخت انواع آستین</p> <p>شماره شناسایی: ۸-۴۱-۹۱ و ۷-۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>دوخت</p> <p>شماره شناسایی: ۹۱-۴۱ و ۷-۸۸</p>
--	---	--


روش اتصال آستین های کیمونو مرغک سرخود




تصویر ۱۲-۹

* نحوه اتصال آستین های کیمونو مرغک سرخود به بالاتنه، معمولاً قبل از اتصال درز پهلوی بالاتنه و درز زبری آستین انجام می شود. قسمت بالای آستین فاقد گشادی است و به ندرت، مختصراً خُرد می خورد. موارد استثنای آن نیز در اینجا ذکر شده است.

◀ در موقع برش دقت کنید که در زیر آستین در یک امتداد قرار گیرد و حالت زاویهدار نداشته باشد (تصویر ۱۲-۹).



تصویر ۱۲-۱۱



تصویر ۱۲-۱۰

▲ می توانید درز حلقه را از روی لباس بدوزید. سپس خطوط راهنمای کوک شل شده در قسمت بالاتنه و آستین باید مماس با یک دیگر واقع شود. سپس تکه‌ی آستین را درز زیر آستین و پهلوها را به صورت یکسره بدوزید به بالاتنه سنجاق بزنید و بدوزید. پس از دوخت، درز حلقه آستین را به یک سمت (بالاتنه) بخوابانید (تصویر ۱۲-۱۰).

واحد کار دوم: دوخت و اتصال آستین
به بالاتنه و اپل گذاری
شماره شناسایی: ۴۱-۸۲ و ۷-۹۱ و ۸۸

پیمانه مهارتی: دوخت انواع آستین
شماره شناسایی: ۴۱-۸ و ۷-۹۱ و ۸۸

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۴۱-۷ و ۷-۹۱ و ۸۸



تصویر ۱۲




الگوی آستین

الف



پشت بالاتنه

تصویر ۱۳



بالاتنه

تصویر ۱۵

تکه‌های آستین را به درز بالاتنه جلو و پشت وصل کنید. درز رویی آستین را به یکدیگر بدوزید. درزها را باز کنید و اتو نمایید. سپس درز سرتاسری پهلوهای بالاتنه تا مج آستین را به یکدیگر متصل کنید (تصویر ۱۵).

دوخت کیمونو رگلان با پنس سرشانه

◀ چنان‌چه آستین رگلان در قسمت روی دست فاقد درز باشد، پنس آن را در محل درز سرشانه بدوزید. در طرفین پنس به اندازه‌ی «۲ سانتی‌متر» جای درز بگذارید. سپس پنس را اتو نمایید. درز پهلوی بالاتنه را بدوزید. حلقه‌ی آستین را دور تا دور سنجاق بزنید و بدوزید (تصویر ۱۲-الف و ب).

◀ درز پهلوی بالاتنه را بدوزید. درزها را باز نموده و اتو نمایید. درز زیر آستین را بدوزید. سپس حلقه‌ی برش رگلان جلو و پشت را به بالاتنه جلو و پشت وصل کنید (تصویر ۱۳-۱۴).

دوخت کیمونو رگلان با درز رویی دست



الگوی آستین

تصویر ۱۴


◀ اگر آستین رگلان دو تکه بریده شده و در قسمت روی دست دارای درز سرتاسری است، پس از برش، تکه‌ی بالاتنه را بلافصله «یک رج» بدوزید. (تکه‌ی بالاتنه پس از برش در اثر کشش کمی بزرگ‌تر می‌شود). (تصویر ۱۴).

<p>واحد کار دوم: دوخت و اتصال آستین به بالاتنه و اپل گذاری</p> <p>شماره شناسایی: ۸۲-۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: دوخت انواع آستین</p> <p>شماره شناسایی: ۸-۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>دوخت</p> <p>شماره شناسایی: ۹۱-۴۱/۷۷ و ۸۸</p>
---	--	---

یک مدل آستین کیمونو مرگان سرخ (کاپ صاف)



تصویر ۱۲-۱۸



تصویر ۱۲-۱۷



تصویر ۱۲-۱۶

▲ درز پهلوی بالاتنه تا محل تقاطع زیر بغل دوخته شود (تصویر ۱۲-۱۸).

▲ درز پهلوی بالاتنه تا محل تقاطع زیر آستین دوخته شود (تصویر ۱۲-۱۷).

▲ در این مدل، کاپ آستین کاملاً صاف است. تکه‌ی آستین را به بالاتنه سنجاق بزنید و تا درز زیر دست بدوزید (تصویر ۱۲-۱۶).

کیمونو رگلان با پرش چهارگوش



الگوی کیمونو


تصویر ۱۲-۱۹

▲ این نوع کیمونو رگلان کمی شکل چهارگوش دارد. الگوی آن را در شکل بالا مشاهده می‌کنید (تصویر ۱۲-۹).

واحد کار دوم: دوخت و اتصال آستین به بالاتنه و اپل گذاری شماره شناسایی: ۸۲-۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع آستین شماره شناسایی: ۸-۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۲۰-۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸
---	---	---



تصویر ۱۲-۲۰




پشت آستین

روی بالاتنه

تصویر ۱۲-۲۲

درزهای زیر آستین و بالاتنه را جداگانه بدوزید، درزها را باز نموده و اتو نمایید. برش سرتاسری آستین جلو را تا قسمت دیگر آستین جلو بدوزید. در قسمت های برش منحنی، مثلث های کوچکی درآورید تا درز صاف شود (تصویر ۱۲-۲۰).

الگوی دیگری از کیمونو رکلان



الگوی کیمونو

تصویر ۱۲-۲۱

▲ این مدل مانند روش قبلی دوخته می شود. فقط به علت داشتن گوشه های زاویه دار، تقاطع برش آستین به بالاتنه را چرت بزنید و به صورت مرحله ای بدوزید. (ابتدا انحنای زیر آستین، سپس دوخت برش زاویه دار و ...) (تصویر ۱۲-۲۲).

▲ این کیمونو نیز تقریباً شکل چهار گوش دارد. الگوی آن را در شکل بالا مشاهده می کنید (تصویر ۱۲-۲۱).

واحد کار دوم: دوخت و اتصال آستین به بالاتنه و اپل گذاری شماره شناسایی: ۸۲-۷۱-۴۱ و ۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع آستین شماره شناسایی: ۸-۴۱/۹۱-۷ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۹۱-۴۱ و ۷-۸۸
---	---	---




تصویر ۱۲-۲۴




الگوی کیمونو
تصویر ۱۲-۲۳

▲ درز آستین را به بالاتنه تا زاویه زیر بغل وصل کنید.
(تصویر ۱۲-۲۴).

▲ مدل آستین و بالاتنه را در شکل مشاهده می کنید.
قسمت زیر بغل، دارای زاویه است (تصویر ۱۲-۲۳).



تصویر ۱۲-۲۶



تصویر ۱۲-۲۵

▲ آستین را به طرف داخل بالاتنه و نیز گوشه‌ی آستین روی بالاتنه قرار دهید و گوشه‌ی آن را به صورت اریب بچینید.

▲ در قسمت گوشه‌ی آستین و بالاتنه، یک تکه لایی را به بالاتنه وصل کنید (تصویر ۱۲-۲۶).
درز پهلوی بالاتنه را بدوزید (تا انتهای دوخته نشود) و اتو کنید
(تصویر ۱۲-۲۵).

واحد کار دوم: دوخت و اتصال آستین به بالاتنه و اپل گذاری شماره شناسایی: ۸۲-۴۱-۹۱-۷-۷-۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع آستین شماره شناسایی: ۸-۴۱-۹۱-۷-۷-۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸-۹۱-۴۱-۷-۷-۸۸
---	---	--



تصویر ۱۲-۲۷

کیمونوی زیرغل کرده

درز روی دست آستین را کوک بزنید و بدوزید. سپس با نهایت دقت آن را اتو نمایید. (چون برش از قسمت اریب پارچه است، کمترین بی توجهی باعث کش آمدن آستین می شود). درز زیر آستین و پهلو را یکسره بدوزید. توصیه می شود که درز زیر آستین در محل خمیدگی زیر بغل را نوار یک لایی لطیف بگذارید و آن را با درز بدوزید. این نوار مانع شکافتن درز می شود (تصویر ۱۲-۲۷).

اپل گذاری

اپل برای استقامت و صاف نگهداشت خط سرشانه در لباس و همچنین برای برطرف کردن عیوبی مانند سرشانه های گرد یا ناموزون استفاده می شود.

* **اپل ها دو نوعند:**




تصویر ۱۲-۲۹



تصویر ۱۲-۲۸


▲ **نوع دیگر آن، اپل معمولی است که برای اکثر لباس ها قابل استفاده است (تصویر ۱۲-۲۹).** یک نوع آن، مخصوص کیمونورگلان است که به آن ناوданی نیز گفته می شود (تصویر ۱۲-۲۸).




تصویر ۱۲-۳۰

▲ پشت بالاتنه را از سرشانه ها، کنار هم قرار دهید و مطابق شکل انحنای اپل را رسم کنید؛ به طوری که فاصله هی آن از یقه «۲/۵ سانتی متر» باشد و از قسمت سرشانه «۱/۵ سانتی متر» بیرون بیاید. اپل در قسمت بالاتنه پشت «۱/۵ تا ۲ سانتی متر» بیشتر از بالاتنه جلو است (تصویر ۱۲-۳۰).

<p>واحد کار دوم: دوخت و اتصال آستین به بالاتنه و اپل گذاری</p> <p>شماره شناسایی: ۸۲/۴۱-۹۱ و ۷۷-۸۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: دوخت انواع آستین</p> <p>شماره شناسایی: ۸-۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>دوخت</p> <p>شماره شناسایی: ۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸</p>
---	--	---



تصویر ۱۲-۳۲




طرز قرارگیری اپل روی فرم لباس (تصویر ۱۲-۳۱)

▲ اپل دارای ضخامت های مختلفی است. برای این که شکل لباس از بین نرود، مطابق شکل الگو را از پشم شیشه یا اسفنج با ضخامت های مختلف تهیه کنید؛ به طوری که به ترتیب باریک شود. سپس آنها را به یک دیگر سنجاق کنید (تصویر ۱۲-۳۲).

▲ اپل معمولی روی سرشانه مطابق شکل قرار می گیرد. به اندازه‌ی «۱/۲ سانتی‌متر» بیرون می‌آید (تصویر ۱۲-۳۱).



تصویر ۱۲-۳۴



تصویر ۱۲-۳۳

▲ روی اپل را با پارچه‌ی آستری یا پارچه‌ی لباسی روکش کنید و دور تا دور آن را بدوزید (تصویر ۱۲-۳۴).

▲ تکه‌های بریده شده را با کوک به یک دیگر وصل کنید (تصویر ۱۲-۳۳).

واحد کار دوم: دوخت و اتصال آستین به بالاتنه و اپل گذاری شماره شناسایی: ۴۱-۸۲ و ۷-۹۱ و ۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع آستین شماره شناسایی: ۴۱-۸ و ۷-۹۱ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴۱-۹۱ و ۷-۸۸
--	--	---



طرز قرارگیری اپل روی فرم لباس

تصویر ۱۲-۳۵



تصویر ۱۲-۳۶



تصویر ۱۲-۳۷




◀ طرز قرارگیری اپل روی سرشانه بدن در شکل رو به رو
نشان داده شده است (تصویر ۱۲-۳۵).

◀ قسمت های مختلف اپل رگلان به یک دیگر به وسیله زیگزاگ ماشین دوخت وصل شده است (تصویر ۱۲-۳۶).


◀ قسمت سجاف اپل را از پشت به اپل سنجاق بزنید و
بدوزید (تصویر ۱۲-۳۷).

واحد کار دوم: دوخت و اتصال آستین به بالاتنه و اپل گذاری شماره شناسایی: ۴۱-۸۲ و ۷-۹۱ و ۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع آستین شماره شناسایی: ۴۱-۸ و ۷-۹۱ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴۱-۹۱ و ۷-۹۱ و ۸۸
--	--	--



تصویر ۳۸-۱۲- الگوی اپل معمولی

واحد کار دوم: دوخت و اتصال آستین به بالاتنه و اپل گذاری شماره شناسایی: ۸۲-۹۱-۷-۷۱/۴۱	پیمانه مهارتی: دوخت انواع آستین شماره شناسایی: ۸-۷-۹۱/۴۱	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۷-۹۱/۴۱-۷-۸۸
--	---	---



واحد کار دوم: دوخت و اتصال آستین به بالاتنه و اپل گذاری شماره شناسایی: ۸۲-۴۱-۷-۹۱/۴۱-۸۲ و ۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع آستین شماره شناسایی: ۸-۴۱/۹۱-۷-۸۸ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۱/۹۱-۷-۸۸ و ۸۸
--	---	--

خودآزمایی نظری



- ۱- انواع آستین‌های جدا در قسمت «کاپ» آستین باید حلقه آستین باشند.
 الف) کوچک‌تر از ب) بزرگ‌تر از پ) برابر با ت) استاندارد
- ۲- اپل در قسمت بالاتنه پشت سانتی‌متر بیشتر از بالاتنه جلوست.
 الف) ۲ تا ۳ سانتی‌متر ب) ۱ تا ۲/۵ سانتی‌متر پ) ۱ تا ۲ سانتی‌متر ت) ۱/۵ تا ۲ سانتی‌متر
- ۳- اپل ناودانی مخصوص است.
 الف) کیمونو رگلان ب) آستین شمیزیه پ) کیمونو سرخود ت) آستین دو تکه

خودآزمایی عملی

- ۱- انواع سجاف آستین از قبیل سجاف ساده، ممتد، مردانه‌دوزی و پیلی‌دار را بدوزید.
- ۲- سجاف چاک آستین‌های تنگ با زیپ، ساده و بندینک را بدوزید.
- ۳- انواع برگردان آستین را بدوزید.
- ۴- اتصال مج را به روش مردانه‌دوزی بدوزید.
- ۵- وصل آستین یک تکه را روی لباس انجام دهید.
- ۶- انواع آستین‌های کیمونو را بدوزید.
- ۷- اپل‌گذاری روی لباس را انجام دهید.



پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- ب
- ۲- ت
- ۳- الف

واحد کارشماره‌ی سیزدهم

هدف کلی: دوخت انواع چین‌ها، والان (یقه حلزونی) و کش دوزی



هدف های رفتاری



انتظار می‌رود فراگیرنده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف ریز دست یابد:


- ۱- دوخت انواع چین را انجام دهد.
- ۲- وصل کردن چین به لباس را انجام دهد.
- ۳- والان را به یقه‌ی بالاتنه‌ی لباس بدوزد.
- ۴- یقه‌ی حلزونی را بدوزد.

واحد کار اول: دوخت انواع چین ها، والان ها و کش دوزی شماره شناسایی: ۶۱۳_۴_۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶_۴/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸
--	---	---

دوخت چین والان




اندازه‌ی طول و عرض پارچه‌ای که می‌خواهید چین بدھید را قبلً مشخص کنید. سپس پارچه را برش بزنید.



تصویر ۱۳-۱


◀ درجه‌ی دوخت ماشین دوخت را روی درجه‌ی نسبتاً درشت قرار دهید. لبه‌ای که باید به درز وصل شود را دو ردیف با ماشین دوخت بدوزید (تصویر ۱۳-۱).



تصویر ۱۳-۲


◀ دو نخ را از یک طرف پارچه بکشید. (اگر نخ را از یک طرف بکشید و رها کنید، سپس دو نخ را از طرف دیگر پارچه بکشید به اصطلاح، نخ قفل شده و دیگر نمی‌توانید آن را چین دهید). (تصویر ۱۳-۲).

انواع چین



تصویر ۱۳-۳


◀ یک طرف پارچه را جمع کنید و چین دهید. آن گاه چین را از داخل به لبه لباس وصل نمایید. با دوختن لبه دیگر چین می‌توانید به جای داخل درز، آن را روی پارچه وصل کنید (تصویر ۱۳-۳).



تصویر ۱۳-۴

◀ ممکن است یک چین در عرض دولا شود و از $\frac{1}{2}$ «تا» گردد؛ بنابراین، لبه‌های هر دو ردیف را به قسمت مورد نظر بدوزید (تصویر ۱۳-۴).

واحد کار اول: دوخت انواع چین ها، والان ها و کش دوزی شماره شناسایی: ۶۱۳_۴_۲/۹۱/۴۱/۲	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸_۷_۹۱/۴۱/۲_۴_	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸_۷_۹۱/۴۱/۲/۴
---	--	---




تصویر ۱۳-۵

▲ این چین را از وسط جمع کنید و دو طرف آن را لبه دوزی نمایید. این چین روی لبه‌ی بیرونی لباس‌های کودکان کاربرد بیشتری دارد. وسط چین روی لبه‌ی لباس قرار می‌گیرد (تصویر ۱۳-۵).



تصویر ۱۳-۶

▲ این چین مانند روش قبلی تهیه می‌شود و وسط آن روی محل مورد نظر لباس وصل می‌گردد (تصویر ۱۳-۶).



تصویر ۱۳-۷

▲ این چین روی لبه‌ی آماده شده لباس، از قسمت رو وصل می‌شود (تصویر ۱۳-۷).


واحد کار اول: دوخت انواع چین‌ها، والانها
و کش دوزی
شماره شناسایی: ۶۱۳-۴-۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸

پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه
شماره شناسایی: ۴-۶-۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸


استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)
دوخت
شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸




تصویر ۱۳-۸



تصویر ۱۳-۹



تصویر ۱۳-۱۰



تصویر ۱۳-۱۱

وصل کردن چین به لباس


تکه‌ی نوار چین و پارچه‌ی اصلی را «روبه روی» هم قرار دهید. پس از دوختن تکه‌ی چین، پارچه‌ی اصلی لباس و تکه‌ی چین را به چند قسمت مساوی تقسیم کنید. سپس محل‌های تقسیم شده در دو تکه را به یک‌دیگر سنجاق نمایید (تصویر ۱۳-۸).

به آرامی دونخ تکه‌ی چین را بکشید تا نوار چین و پارچه‌ی اصلی هم اندازه شوند (تصویر ۱۳-۹).

چین را در گوشه‌های زاویه‌دار، کمی جمع کنید و سنجاق بزنید (تصویر ۱۳-۱۰).

دو لبه‌ی چین را بدوزید. محل قرارگیری چین روی لباس را با کوک مشخص کنید. پشت چین را به طرف روی پارچه‌ی اصلی قرار دهید، سنجاق بزنید و بدوزید (تصویر ۱۳-۱۱).

واحد کار اول: دوخت انواع چین‌ها، والانها و کش دوزی شماره شناسایی: ۶۱۳-۴-۲/۴۱/۴۱/۹۱-۷-۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶-۴/۲/۴۱/۴۱/۹۱-۷-۸۸	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۴۱/۹۱-۷-۸۸
--	--	--



تصویر ۱۲-۱۳

دوخت والان به یقه لباس





وصل این روش والان را می‌توانید برای قسمت‌های مختلف لباس از قبیل یقه، حلقه یا مچ آستین استفاده کنید.
 ◀ الگوی والان را آماده کنید، روی پارچه بگذارید و پارچه را برش بزنید (تصویر ۱۲-۱۳).



تصویر ۱۳-۱۴

◀ اگر والان در مرکز پشت درز دارد، ابتدا درز آن را چرخ کنید، سپس اتو نمایید (تصویر ۱۳-۱۴).




تصویر ۱۳-۱۶

◀ در صورتی که پارچه ظریف باشد، والان را به صورت دولا برش بزنید و لبه‌ی آن را از داخل بدوزید. سپس والان را به طرف روی پارچه برگردانید و مراحل آن را مطابق مرحله‌ی قبلی، ادامه دهید (تصویر ۱۵-۱۳).

◀ اطراف حلقه یقه‌ی لباس را با دوخت ساده بدوزید. (تا یقه کش نمایید).


لبه‌ی والان را به یکی از روش‌های لبه‌دوزی (پیچ رُل با دست، پیچ رُل مخفی، زیگزاگ دوزی و ...) بدوزید (تصویر ۱۴-۱۳).

واحد کار اول: دوخت انواع چین ها، والانها و کش دوزی شماره شناسایی: ۶۱۳_۴_۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶_۴/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸
---	---	---



تصویر ۱۳-۱۶

▼ والان یقه را روی لباس بگذارید و از سمت یقه کوک بزنید (تصویر ۱۳-۱۶).



تصویر ۱۳-۱۷

▼ می‌توانید سجاف یقه را آماده کنید و مطابق شکل وصل نمایید یا نوار اریب را به صورت مغزی، به آن بدوزید (تصویر ۱۳-۱۷).

واحد کار اول: دوخت انواع چین‌ها، والان‌ها و کش دوزی شماره شناسایی: ۶۱۳-۴-۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶-۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸
--	---	---

کش دوزی



تصویر ۱۳-۲۰



تصویر ۱۳-۱۹



تصویر ۱۳-۱۸


قبل از این که لباس را بدوزید، بهتر است کیفیت دوخت را روی تکه پارچه‌ای از همان جنس آزمایش کنید. درجه‌ی دوخت بخیه را روی درجه‌ی نسبتاً درشت قرار دهید و از قسمت روی پارچه شروع به دوختن کنید (تصویر ۱۳-۲۰).

برای شل کردن کشش کش ماسوره به وسیله پیچ گوشته، پیچ ماسوره را در جهت عکس حرکت عقربه ساعت بیچانید (تصویر ۱۳-۱۹).

کش مخصوص (قرقره‌ی کش قیطانی باریک) را به جای نخ ماسوره قرار دهید. این کش باید همنگ نخ رو باشد. آن را به صورت یکنواخت دور ماسوره بیچید (تصویر ۱۳-۱۸).



تصویر ۱۳-۲۳



تصویر ۱۳-۲۲



تصویر ۱۳-۲۱

درز پهلوی لباس را بدوزید. در خط مستقیم از سمت روی پارچه بدوزید تا ابتدا و انتهای کش ثابت بماند (تصویر ۱۳-۲۳).

پس از اتمام دوخت، نخ را از سمت پشت درآورید و با نخ دو طرف درز لباس را در دست ریف ساده بدوزید کشی گره بزنید تا کش شکافته نشود (تصویر ۱۳-۲۲).

پارچه را با دست راست از پشت بکشید و به فاصله‌ی «یک سانتی‌متر» چند بار را از سمت پشت درآورید و با نخ در خط مستقیم از سمت روی پارچه بدوزید کشی گره بزنید تا کش شکافته نشود (تصویر ۱۳-۲۱).

واحد کار اول: دوخت انواع چین‌ها، والان‌ها و کش‌دوزی شماره شناسایی: ۶۱۳-۴-۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶-۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸
--	---	--



تصویر ۱۳-۲۴

وصل کردن والان در خط لباس

لبه‌ی والان را لبه‌دوزی کرده و درز دیگر آن را پاک‌دوزی کنید. سپس والان را «روبه‌روی» لباس قرار دهید و درز والان را به لباس وصل کنید (تصویر ۱۳-۲۴).



چند مدل چین یا پلی تزئینی



تصویر ۱۳-۲۶

▲ روی پارچه را به صورت خطوط شکسته بدوزید و به آرامی نخ آن را بکشید تا شبیه به شکل بالا شود (تصویر ۱۳-۲۶).



ب



الف

▲ این مدل چین، مطابق شکل بالا از پشت پارچه آماده می‌شود (تصویر ۱۳-۲۵ الف و ب).

تصویر ۱۳-۲۵



تصویر ۱۳-۲۷

* یک شکل تزئینی برای تهیه نوار پلی‌دار، از مدل اول باید پلی‌ها را مطابق شکل «تا» شده و سپس دوخته شود.
 مدل دوم را به صورت تکه‌های بیضی بیرید و مطابق شکل به آن پلی دهید (تصویر ۱۳-۲۷).

واحد کار اول: دوخت انواع چین ها، والان ها و کش دوزی شماره شناسایی: ۶۱۳_۴_۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶_۴/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸
--	---	---



- ۱- چین هایی که از وسط جمع می شود و دو طرف آن لبه دوزی می گردد، بیشتر روی لبه‌ی بیرونی لباس‌های کاربرد دارد.
- ۲- انواع چین را نام بیرید.
- ۳- والان در کدام قسمت لباس وصل می شود؟
- ۴- اطراف حلقه‌ی یقه‌ی لباس را با دوخت ساده بدوزید تا یقه
- ۵- برای کش دوزی از قرقره‌ی استفاده کنید.
- ۶- لبه‌ی والان را معمولاً می کنند.

خودآزمایی عملی

- ۱- روش‌های مختلف تهیه و وصل کدن چین را روی پاترون بدوزید.
- ۲- یک والان را به یقه، حلقه یا مچ آستین بدوزید.
- ۳- روش کش دوزی با کش قیطانی باریک را روی لباس بدوزید.



پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- کودکان
- ۲- یک نوع چین در عرض دولا می‌شود، یک نوع چین به لبه‌ی لباس وصل می‌گردد و یک نوع چین از وسط جمع می‌شود و به لبه‌ی بیرونی وصل می‌گردد.
- ۳- قسمت‌های مختلف از قبیل یقه، حلقه یا مج آستین.
- ۴- کش نیاید.
- ۵- کش قیطانی باریک
- ۶- لبه‌دوزی

مَنَابِعُ وَمَآخِذُ

1. PFAFF NAHMASCHINEN burda, verlag Aenne Burda, 1997.
2. SINGER sewing Lingerie, 1991.
3. Mccall' s, 1998.
4. Gifts to sew for special occasions, 2000.
5. SINCER sewing children, 1991.
6. SILK ribbon machine embroidery, Nancy Bednar, 1997.
7. Make your own patterns, Rene Bergh, 1997.
8. The encyclopedia of needlecrafts, 1998.
9. Burda.
10. Make your own classic bears.
11. Jane townswick, Artful Applique' (the easy way), 2000.
12. Pamela stringer, Pattern Drafting for dressmaking, 1995.
13. Deborah Evans, THE hamlyn complete sewing course, 1992.
14. Bernhard Roetzel, Gentleman a timeless fashion, 1999.
15. Maria McBride, The wedding dress, mellinger, 1993.
16. Mary T.kidd, Stage Costume (step by step), 1998.
17. Creative bedroom decorating, 1995.
18. Complete Cuide to sewing, 1990.
19. Connie Amaden, The Art of fashion draping crawford, 1989.
20. Mary Nordon, Decorative Embroidery, 1997.
21. Yoko ogawa/ Junko Yamamoto/ Ei kondo, Color in Fashion, 1990.
22. Embroidery a cross stitch, 1999.
23. PFAFF Magatin Nr. 1/96- Nr. 4-Nr. 5-
Nr. 8.
24. PFAFF Couerlock 4862.
25. PFAFF Konfortablel.
26. PFAFF hobbylock 1990.
27. Vogeо.

28. The pattern book, 2000.
29. Creative finishing touches with fabric, 1997.
30. stitch and stencil for children, 2000.
31. Kathleen ziegler, Nick Greco, Fabric sculpture, 1995.
32. Applique Quilts, 1998.
33. Embroidery cross- stitch, 1998.
34. stitch and stencil for the home, 2000.
35. Isabel stanley - Beadwork, 1997.
36. lucy Mason, the ultimate cross stitch companion, 1998.
37. lucy painter, Best ever crafts project book, 2000.
38. Karen coetzee, rene bergh, soft Furnishings, 1997.
39. Creative cross stitch, 1999.
40. Mary colemen- Handmade, 1999.

۴۱. کتاب‌های خیاطی سال اول تا چهارم دیبرستان.

۴۲. راهنمای استفاده از چرخ خیاطی زانومه، فاف (کاچیران)، هسکوارنا، سینگر.

۴۳. گلدوزی در عرصه جهانی، گردآورنده فاطمه صنعتی و صدیقه آجورلو، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال ۱۳۷۷.

