


یقه‌ی گرد



در اینجا دانش آموز با روش های ساخت یقه‌ی گرد و روش های مختلف رفع گشادی یقه روی بالاتنه که مربوط به اصلاح الگوست آشنا می شود.

روش اول

گام اول



□ از الگوی اساس بالاتنه اصلاح شده ی جلو که پنس سینه به زیر سینه منتقل شده است، رولت کنید.


□ از « نقطه ی ۲۱ » در خط مرکزی جلو به اندازه دلخواه * (در این مدل ، ۴ سانتیمتر) پایین بیایید تا « نقطه ی ۴۶ » به دست آید.

در این مدل ، ۴ سانتیمتر = ۲۱ . ۴۶

□ از « نقطه ی ۲۲ » در خط سرشاره به اندازه دلخواه (در این مدل ، ۴ سانتیمتر) داخل شوید تا « نقطه ی ۴۷ » به دست آید. (شکل ۱-۴۸)

در این مدل ، ۴ سانتیمتر = ۲۲ . ۴۷

گام دوم




□ برای بهتر قرار گرفتن یقه‌ی گشاد شده روی بالاتنه ، از « نقطه ی ۴۷ » به تناسب یقه‌ی گشاد شده پایین بیایید تا « نقطه ی ۴۸ » به دست آید.

در این مدل ، ۵٪ سانتیمتر = ۴۷ . ۴۸

□ « نقطه ی ۴۶ » را به اندازه ۱ سانتیمتر گونیا کرده سپس نقاط « ۴۶ ، ۴۸ و ۲۹ » را به یکدیگر وصل کنید.

خط جدید یقه‌ی گرد = ۴۸ . ۴۶

□ از « نقطه ی ۲۹ » خطوط یقه‌ی گرد ترسیم شده چیده شود. (شکل ۱-۴۹)



شکل ۱-۵۰

از «نقطه‌ی ۱۰» به اندازه‌ی «۴۹». «۲۲». «۴۷. ۲۲. ۴۹=۲۲. ۴۷» روی خط سرشانه

داخل شوید تا «نقطه‌ی ۴۹» به دست آید.

در این مدل، ۴ سانتیمتر = $۱۰. ۴۹=۲۲. ۴۷$


از «نقطه‌ی ۲» در خط مرکزی پشت به اندازه‌ی دلخواه* (در

این مدل، $۲/۵$ سانتیمتر) پایین بیایید تا «نقطه‌ی ۵۰» به

دست آید. (شکل ۱-۵۰)

در این مدل، $۲/۵$ سانتیمتر = ۵۰ . $۵۰=۲/۵$

گام هشتم



شکل ۱-۵۱

همانند قسمت جلو از «نقطه‌ی ۴۹» به اندازه‌ی «۵۰ سانتیمتر»

پایین بیایید تا «نقطه‌ی ۵۱» به دست آید.

در این مدل، $۵/۰$ سانتیمتر = $۴۹. ۵۱$

از «نقطه‌ی ۵۰» به اندازه‌ی «۱ سانتیمتر» گونیا کرده سپس

نقاط** ۱۱ ، ۵۱ و ۵۰ را به یکدیگر وصل کنید.

از «نقطه‌ی ۱۱» خطوط یقه گرد ترسیم شده چیده شود.


(شکل ۱-۵۱)

گام چهارم

* در یقه‌ی گرد ساده، گشادی یقه (دکله) در مرکز پشت یقه معمولاً کمتر از مرکز جلوی یقه است.

** هنگام ترسیم خط سرشانه پنس سرشانه پشت را بیندید سپس خط سرشانه را ترسیم کنید.

	واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹-۷۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۷-۸۸۰۷-۹۱/۴۱/۲/۴
--	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------



شکل ۱-۵۲

روش دوم

گام اول


همانند روش اوّل از الگوی اساس بالاتنهٔ جلو که پنس سینهٔ آن به زیر سینهٔ متقل شده است رولت کنید.

همانند روش اوّل، از «نقطهٔ ۲۱»، در خط مرکزی جلو به اندازهٔ دلخواه پایین بیاید تا «نقطهٔ ۴۶» به دست آید.

در این مدل، $6\frac{1}{5}$ سانتیمتر = ۴۶. ۲۱.

از «نقطهٔ ۲۲» در خط سرشانه به اندازهٔ دلخواه داخل شوید تا «نقطهٔ ۴۷» به دست آید. (شکل ۱-۵۲)

در این مدل، $7\frac{1}{5}$ سانتیمتر = ۴۷. ۲۲.



شکل ۱-۵۳

گام دوم


همانند روش اوّل از «نقطهٔ ۴۷» به اندازهٔ $5\frac{1}{5}$ سانتیمتر «پایین بیاید تا «نقطهٔ ۴۸» به دست آید.

در این مدل، $5\frac{1}{5}$ سانتیمتر = ۴۸. ۴۷.

از «نقطهٔ ۴۶» به اندازهٔ ۱ سانتیمتر «گونیا کرده»، سپس نقاط «۴۶، ۴۸ و ۲۹» را به یکدیگر وصل کنید. (شکل ۱-۵۳)
خط جدید یقهٔ جلو = ۴۸. ۴۶.


* پنس سینه را به این دلیل منتقل می‌کنیم که جهت طراحی یقه، سطح الگو، صاف باشد.

* به علت گشادی بیشتر این یقه نسبت به یقهٔ قبلی، اندازهٔ ۴۸. ۴۷. ۵ سانتیمتر است.



واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۹ و ۸۸/۷-۷ و ۹۱/۴۱/۲/۴

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴




شکل ۱-۵۴

کام بوم

- برای بهتر قرار گرفتن یقه‌ی گشاد شده‌ی روی بالاتنه (مخصوصاً در قسمت بالای سینه)، به جز روش اول می‌توانید یک پنس* (۱۰/۱ سانتیمتر) در خط جدید یقه رسم کنید و انتهای آن را تا « نقطه‌ی B » (سر سینه) ادامه دهید.
- از « نقطه‌ی B » (سر سینه) خطی به ابتدای پنس از « نقطه‌ی ۴۱. » (پنس زیر سینه)** رسم کنید تا « نقطه‌ی ۴۹ » به دست آید.
- از « نقطه‌ی ۴۹ » تا « نقطه‌ی B » (سر سینه) را قیچی کنید.

(شکل ۱-۵۴)



شکل ۱-۵۵

کام چهارم

- پنس ۱۰/۱ سانتیمتری* یقه را بیندید.
- زیر خط ۴۹ . B « کاغذ بچسبانید و اوامان طبیعی به وجود آمده از انتقال پنس*** را مشخص کنید.
- پس از بستن پنس یقه، خط یقه را دوباره رسم کرده خط جدید یقه را اصلاح کنید. (شکل ۱-۵۵)


* اندازه‌ی این پنس ثابت نیست مقدار آن بستگی به مدل، جنس پارچه، برش، گشادی یقه و اندام فرد دارد.

** این پنس را می‌توانید به پنس‌های زیر سینه یا پهلو و یا حلقه آستین منتقل نمایید.

*** در اصل، پنس زیر سینه بزرگ شود.

روش سوم


کام رول



شکل ۱-۵۶

همانند روش اوّل از الگوی اساس بالاتنهٔ جلو که پنس سینه‌ی آن به زیر سینه منتقل شده است رولت کنید. (شکل ۱-۵۶)
در این مدل، 5 سانتیمتر = $۴۶ - ۲۱$.
در این مدل، 7 سانتیمتر = $۴۷ - ۲۲$.

کام دوام



شکل ۱-۵۷

همانند روش اوّل عمل کنید؛ با این تفاوت که یقه بازتر باشد و برای بهتر قرار گرفتن یقه روی بالاتنهٔ از «نقطهٔ ۴۶ » روی خط مرکزی جلو به اندازهٔ $۵/۰$ سانتیمتر «خط مرکزی» داخل شوید تا «نقطهٔ ۴۸ » به دست آید.

در این مدل، $۵/۰ - ۵$ سانتیمتر = $۴۸ - ۴۶$.
در این مدل، $۵/۰ - ۱$ سانتیمتر = $۴۹ - ۴۷$.
«نقطهٔ ۴۷ » را به «نقطهٔ ۷ » (خط کمر) وصل کنید. خط $۷ - ۴۷$. خط جدید مرکزی جلو است.

خط جدید مرکزی جلو = $۷ - ۴۸$.
فرم یقه را مطابق طرح آن ترسیم کرده، نقاط ۴۸ ، ۴۹ و ۴۷ را به یکدیگر وصل کنید. (شکل ۱-۵۷)


خط جدید یقهٔ جلو = $۴۸ - ۴۹$.

* به علت فرم مدل دار یقه و نشان دادن روش دیگر تنگ کردن لبهٔ یقه، این روش را یاد بگیرید.



کام موم

□ علامت «راستای پارچه» را روی الگوهای مشخص کنید. (شکل‌های ۱-۵۸، ۶۰ و ۵۹)


□ در صورتی که یقه خیلی باز باشد (دکله‌ی آن زیاد باشد). باید پس از برش پارچه، روی خط یقه‌ی پارچه را لایی چسب یا پک ردیف ساده چرخ کنید.



◀ روشن اول ▶
◀ ۱-۵۸ ▶



◀ روشن سوم ▶



◀ روشن دوم ▶

▲ ۱-۶۰

▲ ۱-۵۹

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹-۴۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

آزمون عملی



در طرحهای بالا انواع یقه‌ی گردنرا مشاهده می‌کنید، الگوی این یقه‌ها را با توجه به مدل ترسیم کنید.