

# فصل نوزدهم

## امکانات جانبی اتوکد

**هدف‌های رفتاری:** با مطالعه و اجرای تمرینات این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود:

- ۱- مختلف نقشه را با کنترل تنظیمات آن اجرا کند.
- ۲- از قابلیت‌های فرمان « نقطه » در علامت گذاری و تقسیم شکل‌ها استفاده کند.
- ۳- از همه‌ی روش‌های نگارش متن در اتوکد در نقشه‌های ترسیمی استفاده نماید.
- ۴- برنامه‌ی فارسی نویس اتوکد را بر روی رایانه راه اندازی و از آن استفاده کند.
- ۵- نوار ابزارهای جدیدی برای سهولت کار در اتوکد طراحی نماید.

باز می‌کنیم. با فعال شدن پنجره‌ی Open به مسیر نصب اتوکد در کامپیوترتان بروید و از شاخه‌ی Sample فایل db-samp را باز کنید. این یک نمونه نقشه‌ی موجود در مثال‌های اتوکد است. که پلان مجموعه‌ای اداری را نمایش می‌دهد.




- ۶- از فرمان‌های Zoom , Pan و Aerial View به منظور بزرگ‌نمایی، کوچک‌نمایی، پیمایش و حرکت در نقشه‌های اتوکد به طور کامل استفاده نماید.
- ۷- واحدهای نقشه را به واحدهای مورد نیاز در نقشه‌کشی تغییر دهد.
- ۸- کلیه‌ی مشخصات اشکال ترسیم شده در اتوکد، مانند مختصات، طول، مساحت، محیط و اندازه‌ها را استخراج نماید.
- ۹- عملیات هاشور زدن و رنگ‌آمیزی محدودیت‌های تاکنون روش‌های ترسیم، انواع شکل‌های ترسیمی و ویرایش آن‌ها به منظور ترسیم یک نقشه آموزش داده شده است. در این فصل به امکاناتی از اتوکد اشاره خواهد شد که گاهی اوقات حین عملیات ترسیم، به آن‌ها نیاز پیدا می‌کنیم یا با استفاده از آن‌ها رسم با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد و یا به وسیله‌ی آن‌ها تکمیل می‌گردد.

بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی صفحه‌ی ترسیم

در فصل اول به عملیات بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی اتوکد با به کارگیری غلتک ماوس، اشاره شد. در اینجا تأکید می‌شود که امکانات بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی اتوکد با Zoom بسیار وسیع‌تر و متنوع‌تر از امکان فوق است. برای آزمایش روش‌های Zoom ابتدا با استفاده از فرمان File در منوی Open یکی از نمونه نقشه‌های اتوکد را

مجموعه فرمان‌های Zoom در منوی View و در زیرشاخهای با همین نام دارند.



اگر گزینه‌ی Exit انتخاب شود، فرمان به پایان می‌رسد. هرچند که با زدن کلید Enter نیز فرمان پایان می‌یابد. قسمت دوم این پنجره فرمان Zoom را به دو فرمان دیگر 3D Orbit, Pan منتقل می‌کند که درباره‌ی اولی توضیح داده خواهد شد و دومی نیز مربوط به تغییر زاویه‌ی دید سه بعدی نسبت به احجام اتوکد است و در مقوله‌ی این کتاب نمی‌گنجد. بخش سوم پنجره شامل سه فرمان Zoom Window است که درباره‌ی آنها (Zoom Extents, Zoom Original) در ادامه توضیح داده خواهد شد. این دو فرمان از بزرگنمایی صفحه است که هنگام اجرای Realtime Zoom در آن قرار دارد و با اجرای Zoom Original بزرگنمایی تصاویر صفحه‌ی رسم دوباره به همان وضعیت بر می‌گردد.

#### **Zoom Previous:** این فرمان همیشه وضعیت بزرگ

نمایی صفحه را به حالت قبل بر می‌گرداند و در واقع آخرین عملیات Zoom را Undo می‌کند. بنابراین این فرمان را می‌توان پس از هر یک از فرمان‌های دیگر Zoom اجرا نمود. توجه نمایید که این فرمان تا ۱۰ عملیات بزرگنمایی یا کوچکنمایی قبل را در حافظه‌ی خود نگاه می‌دارد.

#### **Zoom Window:** با استفاده از این فرمان می‌توانید،

در هر بخش از صفحه‌ی ترسیم، پنجره‌ای باز کنید تا اتوکد با بزرگنمایی آن قسمت بخش مورد نظر را به شما نمایش دهد. هنگام اجرای فرمان، کافی است همانند ترسیم یک مستطیل در دو نقطه از صفحه به صورت جداگانه، کلیک کنید تا مستطیل تعیین شده بزرگ شود.

دکمه‌های معادل این فرمان‌ها نیز در نوار ابزار فوقانی اتوکد، که با نام Standard شناخته می‌شود، وجود دارد. بخشی از این دکمه‌ها با نگهداشتن سومین دکمه‌ی این مجموعه از سمت چپ در زیر آن باز می‌شوند.



## **کاربرد هر کدام از فرمان‌های Zoom**

#### **Zoom Realtime:** با اجرای این فرمان نشان‌گر

ماوس تبدیل به یک علامت ذره‌بین مانند می‌شود و با نگهداشتن دکمه‌ی چپ ماوس و حرکت دادن آن، تصاویر صفحه نزدیک و دور می‌شوند. این فرمان، بالاخص برای استفاده از ماوس‌هایی که غلتک ندارند، کاربرد دارد. چنان‌چه هنگام اجرای آن، بر روی صفحه کلیک راست کنیم. پنجره‌ی بالای صفحه باز می‌شود.



موجود نشان داده می شود و نشانگر ماوس به صورت یک  $\times$  در می آید که مستطیلی پیرامون آن قرار دارد. در واقع این مستطیل همان پنجره بزرگنمایی است.

برای تغییر این مستطیل کافی است در هر نقطه‌ی دلخواه از صفحه کلیک تا بتوانید با حرکت نشانگر ماوس، آن را با اندازه‌ی مورد نظر اصلاح نمایید. هنگام تنظیم اندازه‌ی این پنجره، نشانگر ماوس به صورت یک  $\rightarrow$  در می آید.



همان گونه که ملاحظه نمودید، این فرمان در پنجره‌ی بازشده‌ی فرمان Zoom Realtime نیز وجود داشت که می‌توان در میانه‌ی اجرای این فرمان، با انتخاب Window Zoom پنجره‌ای نیز برای بزرگنمایی باز نمود. تنها به خاطر داشته باشید که فرمان Zoom Window در اینجا به این شکل اجرا می شود که باید هنگام باز کردن پنجره‌ی بزرگنمایی، دکمه‌ی چپ ماوس پایین نگاه داشته شود و اصطلاحاً کلیک و Drag اعمال گردد.



با کلیک دوم اندازه‌ی پنجره تنظیم می شود. حال، ماوس را حرکت می دهیم و بر روی بخشی از نقشه، که باید بزرگ نمایی شود، قرار می دهیم. سپس راست کلیک می کنیم. در پنجره‌ی باز شده، Enter را انتخاب می نماییم تا آن قسمت بزرگنمایی شود.


**Zoom Dynamic**: این فرمان نیز مشابه Zoom Window عمل می کند، با این تفاوت که کاربر ابتدا باید اندازه‌ی پنجره بزرگنمایی را تعیین نماید و در مرحله‌ی بعد مکان این پنجره را بر روی اشکال صفحه‌ی ترسیم مشخص کند. اکنون این فرمان را اجرا نمایید. ملاحظه می کنید که محدوده‌ی بیرونی نقشه



حال، فرض کنید می خواهیم این پله ها را به صورت کامل در صفحه ترسیم بزرگ کنیم. بنابراین، باید عرض این پله ها هم تراز ارتفاع پنجره های بزرگ نمایی باشد. پس در پاسخ به عبارت Enter magnification or height باید مقدار عددی عرض پله ها را وارد کنیم. در شرایطی که مقدار دقیق عددی این ارتفاع را نداریم می توانیم آن را با کلیک ماوس تعیین کنیم. بنابراین، ماوس را حرکت دهید. ابتدا در پایین ترین و سپس در بالاترین نقطه پله کلیک کنید.



اکنون ملاحظه می کنید که عرض پله ها در ارتفاع صفحه بزرگ نمایی شده است.



**Zoom Object:** این فرمان، که یکی از فرمان های Zoom جدید است و در نگارش های قبلی اتوکد وجود نداشت، می تواند بزرگ نمایی را بر روی یک شیء ترسیم شده اجرا کند. برای استفاده از آن پس از اجرا لازم است یک یا چند شکل را انتخاب نمایید. این فرمان به صورت شیء / دستور نیز قابل اجراست، یعنی می توانید شکل های مورد نظر را انتخاب و سپس فرمان Zoom Object را اجرا کنید.



این فرمان با یک عدد مقیاس کار می کند. با اجرای آن عبارت Enter a scale factor ظاهر شود. کاربر در پاسخ به آن، یک عدد وارد می کند. این عدد مقیاس بزرگ نمایی یا کوچک نمایی صفحه ترسیم را تعیین می نماید. مثلاً وقتی آن را ۲ وارد کنیم، بزرگ نمایی دو برابر می شود و اگر  $\frac{1}{5}$  وارد کنیم کوچک نمایی نصف می شود. بنابراین، برای بزرگ نمایی همیشه باید عددی بزرگ تراز ۱ وارد شود و برای کوچک نمایی لازم است این عدد کوچک تراز ۱ باشد.

**Zoom Center:** در این فرمان، ابتدا مرکز بزرگ نمایی و سپس ارتفاع پنجره های بزرگ نمایی تعیین می شوند. برای درک بهتر Zoom Center، ابتدا آن را اجرا کنید و در پاسخ به Specify center point، مانند تصویر با نشانگر ماوس، وسط پله های این نقشه کلیک کنید.



### **Zoom Extents**

ترین فرمان های Zoom است، می تواند کلیهی شکل های رسم شده در صفحه ترسیم را یک باره بزرگ نمایی کند، به گونه ای که تمامی اجزای نقشه با بزرگ ترین Zoom ممکن، به نمایش در آیند. تصاویر زیر، قبل و بعد از فرمان را نشان می دهد.



ترسیمات اجرا شده در صفحه فراتر از محدوده ترسیم باشد، این فرمان بیرونی ترین لبه های ترسیمات را به عنوان محدوده ترسیم در نظر می گیرد. در واقع زمانی که شکل های رسم شده در صفحه ترسیم از محدوده ترسیم بزرگ تر باشند فرمان Zoom All همان عملیاتی را اجرا می کند که Zoom Extents اجرا می کرد. در زیر، وضعیت نقشهی موجود را قبل و بعد از اجرای Zoom All نشان می دهد. ملاحظه می شود که نقشهی مذکور محدوده ای کمتر از محدوده ترسیم را اشغال نموده است.

### **Zoom In / Zoom Out**

نمایی و کوچک نمایی در یک مرحله اجرا می شوند. یعنی با اجرای Zoom In بزرگ نمایی، نسبت به وضعیت فعلی نمایش صفحه ترسیم، صورت می گیرد و با اجرای Zoom Out کوچک نمایی، نسبت به وضعیت جاری، اجرا می شود.



همان گونه که پیش از این ملاحظه نمودید، این فرمان یکی از گزینه های پنجره ای Zoom Realtime نیز هست که در حین اجرای Zoom Realtime می توان از آن استفاده کرد.

### **Zoom All**

همان گونه که از نام این فرمان پیداست، از آن برای اجرای عملیات Zoom بر روی کل صفحه استفاده می شود. محدوده ای که این فرمان بزرگ نمایی می کند همان محدوده ترسیم Drawing Limits یا است، که در فصل سوم بدان اشاره شد. اما چنان چه مجموعه ای




در فرمان Pan Point. اتوکد تنها دو نقطه را از کاربر دریافت می‌کند. جایه‌جایی مسطح به اندازه‌ی فاصله‌ی نقطه Pan اول تا نقطه‌ی دوم صورت می‌گیرد. چهار فرمان Pan Down، Pan Up، Pan Right، Left جایه‌جایی مسطح را به اندازه‌ی ثابت به سمت چپ، راست، بالا و پایین اجرا می‌کند.

## جایه‌جایی مسطح دید در صفحه‌ی ترسیم


یکی دیگر از امکانات کنترل صفحه‌ی ترسیم، جایه جایی مسطح دید است. همان‌طور که در فصل اول ملاحظه نمودید، جایه‌جایی مسطح دید یا Pan با نگهداشتن غلتک ماوس بر روی صفحه امکان پذیر است. این فرمان را به طور کامل می‌توانید از منوی View اجرا نمایید.

## دید هوایی به صفحه‌ی ترسیم

امکان دیگری که به منظور بزرگنمایی و کوچکنمایی در اتوکد وجود دارد دید هوایی یا Aerial View است. این فرمان که از منوی View قابل اجراست، پنجره‌ای کوچک در گوشۀ صفحه‌ی ترسیم باز می‌کند و کلیه‌ی ترسیمات را با اندازه‌ی کوچک در خود نمایش می‌دهد. با استفاده از امکانات موجود در آن، می‌توان عملیات Zoom را به صورت کنترل شده اجرا کرد.




روش بزرگنمایی در این پنجره همان روش فرمان Zoom Dynamic است، با این تفاوت که، هم زمان با اجرای عملیات mooZ در پنجره‌ی Aerial View، صفحه‌ی اصلی ترسیم نیز این بزرگنمایی نمایش داده می‌شود. در تصویر زیر وضعیت پس از بزرگنمایی را مشاهده می‌نمایید. ملاحظه می‌کنید که مزیت استفاده از Aerial View آن است که کلیه‌ی نقشه را، با وجود انجام بزرگ نمایی، در خود نشان می‌دهد و در نتیجه کاربر می‌داند که چه بخشی از صفحه‌ی ترسیم برای او بزرگنمایی شده است.



مهم ترین فرمان از این مجموعه Pan Realtime است، که دکمه‌ی آن در مجموعه دکمه‌های Zoom صورت  وجود دارد. با اجرای آن، نشانگر ماوس به یک دست تبدیل می‌شود و با نگهداشتن دکمه‌ی چپ ماوس و حرکت آن، می‌توان بدون هیچ بزرگنمایی یا کوچکنمایی، موقعیت دید را نسبت به اشکال صفحه‌ی ترسیم تغییر داد. هنگامی که فرمان فوق در حال اجراست با کلیک راست بر روی صفحه، همان پنجره‌ی Zoom Realtime باز می‌شود. بنابراین، می‌توان هر جا لازم بود از فرمان Zoom به Pan رفت یا بالعکس از Pan به منتقل شد.






این دکمه‌ها به منظور عملیات Zoom در خود پنجره‌ای Aerial View به کار می‌روند و تغییری در بزرگ‌نمایی صفحه‌ی اصلی ترسیم ایجاد نمی‌کنند.

از دیگر مزایای این فرمان آن است که می‌توان با حضور پنجره‌ی Aerial View، دیگر فرمان‌های اتوکد را نیز اجرا نمود. همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید، سه دکمه‌ی Zoom In و Zoom Out Extents نیز در بالای این پنجره وجود دارند.




برای رفع این حالت و بازگرداندن منحنی‌ها به حالت View واقعی‌شان، کافی است فرمان Regen را از منوی View اجرا نمایید. به طور عمومی فرمان Regen برای بازسازی نمایش ترسیمات در صفحه به کار می‌رود. صحنه‌ی فوق را پس از اجرای فرمان Regen در تصویر زیر ببینید.



### بازسازی نمایش در صفحه‌ی ترسیم

اتوکد یک نرم افزار گرافیکی برداری است، به این معنا که کلیه‌ی شکل‌ها را با مجموعه مختصات‌شان در فایل مورد نظر ذخیره می‌کند نه با حالت ترسیم شده. بنابراین، بسیاری از اوقات، هنگام اجرای عملیات Zoom و Pan، به منظور افزایش سرعت پردازش، آشکال دایره‌ای و منحنی به صورت شکسته (چند ضلعی) به نمایش در می‌آید. در تصویر زیر بخشی از فایل قبلی را پس از اجرای فرمان Regen ملاحظه می‌کنید که کمان نمایش درها را به صورت شکسته نمایش داده است.




### تغییر واحدهای نمایش و ترسیم

اتوکد می‌تواند، هنگام شروع به کار یا ضمن عملیات در یک فایل نقشه، واحدهای نمایش و ترسیم را تغییر دهد. به طور مثال، در فاصل db-samp، که پیش از این باز کرده

(فوت و اینچ) نمایش داده می‌شوند.

بودید، می‌توان دید که مختصات در حال نمایش در نوار وضعیت، در سیستم ددهی نبوده‌اند و با واحدهای انگلیسی


برای تبدیل واحدهای ترسیم به سیستم‌های ددهی از پنجره‌ی Length Type در گزینه‌ی Decimal گزینه‌ی Angle Type را انتخاب کنید. برای تعیین واحد اندازه‌گیری زاویه در پنجره‌ی Decimal Degrees از گزینه‌ی Angle Type انتخاب نمایید. همان‌گونه که پیش از این ملاحظه نموده‌اید، جهت مثبت برای تعیین زوایا در اتوکد، جهت مثلثاتی است؛ اما چنان‌چه بخواهید آن را در خلاف جهت مثلثاتی تنظیم کنید می‌توانید گزینه‌ی Clockwise (جهت حرکت عقربه‌های ساعت) را در این پنجره فعال نمایید.



برای تغییر واحدهای فعال در فایل، به منوی Format می‌رویم و فرمان... Units... را اجرا می‌کنیم.

## استخراج مشخصات اشکال


اتوکد می‌تواند مشخصات شکل‌های رسم شده در صفحه‌ی ترسیم را نمایش دهد. این مشخصات شامل طول، زاویه، مختصات، مساحت، محیط، حجم ... است، که بسته به نوع شکل‌ها متفاوت‌اند. مجموعه فرمان‌های کاربردی این امکان در بخش Inquiry از منوی Tools قرار دارد.




در پنجره‌ی باز شده، واحدهای طولی ترسیم و نمایش را در بخش Length و واحدهای زاویه را در بخش Angle تغییر می‌دهیم. در هریک از بخش‌ها، Type نوع واحد و Precision تعداد ارقام پس از اعشار را دقت نمایش آن واحد، تنظیم می‌کند.



**Area :** از این فرمان، به منظور محاسبهٔ محيط و مساحت یک محدودهٔ بسته بر روی نقشه، استفاده می‌شود. برای آزمودن این فرمان، ابتدا بر روی یکی از اتاق‌های اداری پلان حاضر، بزرگنمایی لازم را اجرا کنید. سپس فرمان Area را به اجرا در آورید و از یک گوشهٔ اتاق شروع نمایید. به این ترتیب که تمامی گوشه‌های آن را به صورت متواالی انتخاب کنید تا دوباره به نقطه اول برسید. در تصویر زیر، ترتیب انتخاب گوشه‌های محدودهٔ یک اتاق به نمایش درآمده است.




سپس Enter را بزنید تا نتیجه بر روی صفحه در کنار ماوس یا در خط فرمان ظاهر شود.





عدد Mساحت و عدد Perimeter Mحيط را نشان می‌دهد. در شرایطی که محدوده‌ای مانند حوزهٔ درون یک دایره دارای گوشه‌های مشخص نباشد پس از اجرای

**Distance :** این فرمان به منظور نمایش فاصلهٔ دو نقطه به کار می‌رود. هنگام اجرای این فرمان دو نقطه را در صفحهٔ ترسیم و از اشکال رسم شدهٔ موجود انتخاب می‌نماییم. مشخصات به دست آمده، هم در کنار نشانگر ماوس ظاهر می‌شود (چنان‌چه ابزار Dynamic فعال باشد)، و هم در خط فرمان به نمایش در می‌آید.



این مشخصات شامل ۶ عدد است، که در آن Fاصلهٔ مستقیم دو نقطه، Angle in XY plane زاویهٔ YX از خط ارتباطی دو نقطه در صفحهٔ XY,Plane زاویهٔ XY از خط ارتباطی دو خط در جهت عمود-XY,Fاصله‌ای افقی دو نقطه، Delta X بر صفحهٔ XY,Fاصله‌ای افقی دو نقطه، Delta Y Fاصله‌ای عرضی دو نقطه و Delta Z Fاصله‌ای ارتفاعی دو نقطه محاسبه می‌شوند. چنان‌چه خواستید مشخصات استخراج شده را با دقت مطالعه نمایید کلید F2 را می‌زنید تا آخرین فرمان‌های اجرا شده در خط فرمان با یک پنجرهٔ بزرگ نمایش داده شوند. در این پنجرهٔ خروجی‌های به دست آمده از فرمان‌های Inquiry به خوبی قابل ملاحظه و مرور هستند. در تصویر زیر پنجرهٔ باز شدهٔ خط فرمان را به همراه نتایج فرمان Distance مشاهده می‌کنید.






فرمان Area، حرف O (اول کلمه‌ی Object) را تایپ و سپس آن شکل را انتخاب می کنیم تا مساحت و محیط آن تعیین شود. توجه کنید که بخش Area از فرمان Object فقط بر روی شکل‌های پیوسته و بسته کار می کند، مانند دایره، بیضی، مستطیل، چند ضلعی منتظم و چند خطی که ابتدا و انتهای آن به هم رسیده باشد.


فرمان Region/ Mass Properties دست آوردن مشخصات اجسام سه بعدی، در اتوکد به کار می رود، که از توضیح بیشتر آن در اینجا اجتناب می شود.

**List :** این فرمان آماری کلی از تمامی مشخصات شکل، هم‌چون مشخصات، مساحت، محیط، زاویه‌ای قرار گیری و... به کاربر می دهد. برخی مشخصات خاص مربوط به نوع شکل ها نیز در نتایج این فرمان ظاهر می شود (مثلًاً برای دایره، مرکز و شعاع آن، برای مستطیل، مشخصات چهار نقطه‌ی گوش‌های آن و....). پس از اجرای فرمان List، کافی است شکل مورد نظر انتخاب گردد و Enter زده شود. نمونه‌ای از نتایج فرمان List در تصویر زیر به نمایش درآمده است.




**ID Point :** این فرمان تنها مشخصات یک نقطه‌ی مشخص را در صفحه‌ی ترسیم به نمایش می گذارد و برای اجرای آن باید بر روی نقطه‌ی مورد نظر کلیک نمایید.


پروژه‌ی ۱: سایت پلان زیر را با نرم‌افزار AutoCAD ترسیم کنید.



پروژه‌ی ۲: پلان زیر را با نرم‌افزار AutoCAD ترسیم کنید.



پروژه‌ی ۳: پلان زیر را با نرم‌افزار AutoCAD ترسیم کنید.



### پروژه‌ی نهایی

پروژه‌ی نهایی خود را که به صورت مدادی ترسیم نموده‌اید، با نرم‌افزار AutoCAD ترسیم کنید.

## منابع و مأخذ



- ۱- خان محمدی، محمد علی — نقشه‌کشی ساختمان ۲ — وزارت آموزش و پرورش — ۱۳۷۹
- ۲- صالحی، خدیجه — جغرافیای استان تهران، وزارت آموزش و پرورش — ۱۳۸۰
- ۳- خواجه حسینی، محمد — نقشه‌کشی ۱ — وزارت آموزش و پرورش — ۱۳۸۷
- ۴- وزیری، حسن — ترقی جاه — محسن نقشه‌کشی ۱ — وزارت آموزش و پرورش — ۱۳۷۹
- ۵- فارست، کوین — ترجمه‌ی نوشین میری، روشن — ترسیمات سایه در معماری — انتشارات فخر اکیا
- ۶- پاکخو، فاطمه — تاج‌الدینی، شاهین — دباغیان، فرنوش — عبادی، مریم — وجودانی، حاج رحیم — مبانی نقشه‌کشی معماری — وزارت آموزش و پرورش
- ۷- فرخزاد، محمد — کاربرد رایانه در نقشه‌کشی معماری — وزارت آموزش و پرورش

8- Structure Drawing A. Yakubovich (1984) - Mirpublisher.



